
# CHƯƠNG II VẬT DẪN

- 1§. Vật dẫn cân bằng tĩnh điện
- 2§. Điện hưởng và tụ điện
- 3§. Năng lượng điện trường

### 1. Khái niệm mở đầu

### a. Vật dẫn (vật liệu dẫn điện)

- <sup>☞</sup> Vật liệu có sẵn các điện tích tự do mà có thể dễ dàng di chuyển từ nguyên tử (phân tử) này tới nguyên tử (phân tử) khác ⇒ quá trình tái phân bố điện tích trên toàn bộ bề mặt khi bị nhiễm điện.
- ♦ Ví dụ: Kim loại, than chì, các dung dịch muối, nước, cơ thể sống...



### b. Chất bán dẫn (vật liệu bán dẫn)

- Vật liệu mà các điện tích tự do định xứ tại những vùng nhất định có thể tự do di chuyển khi chịu các tác động từ bên ngoài (ánh sáng, nhiệt độ...).
- ♦ Ví dụ: Si-líc, Germanium...

c. Phân loại vật liệu theo độ dẫn (khả năng dẫn điện)

. 1. 2040	Độ dẫn													
Chất điện môi				Chất bán dẫn		Vật dẫn								
Cao su	Thủy tinh	Gõ	Kh/khí khô	Si-líc	Ger-ma-ni	Nước	Than chì	Thủy ngân	Săt	Nhôm	Đồng	Bạc		

### d. Vật dẫn kim loại

- Diện tích tự do chính là các điện tử (electron) hóa trị do liên kết yếu với hạt nhân nguyên tử mà dễ dàng bị bứt khỏi nguyên tử và trở thành điện tử tự do.
  - Tyật dẫn cân bằng tĩnh điện: vật có các điện tích tự do đứng yên.

### 2. Điều kiện vật dẫn cân bằng tĩnh điện


Tector cường độ điện trường bên trong vật dẫn (khối hoặc rỗng):

$$\vec{E}_{trong} = 0$$

<sup>™</sup> Tại ∀ điểm trên bề mặt vật dẫn

$$\blacklozenge E_t = 0$$

$$\vec{E}_n = \vec{E}$$



♦ Đường sức điện trường vuông góc với bề mặt vật dẫn tại ∀ điểm

### 3. Tính chất của vật dẫn cân bằng tĩnh điện

### Vật dẫn là vật đẳng thế

- ♦ Hiệu điện thế giữa M & N,


$$V_M - V_N = \int_M^N \vec{E} \, ds$$

do 
$$E = 0 \Rightarrow V_M - V_N = 0$$

$$\Rightarrow V_M = V_N = V_A = V_B$$



$$\vec{E} = \vec{E}_n \Rightarrow \mathbf{E} \perp$$
 mặt đẳng thế tại mọi điểm



### 3. Tính chất của vật dẫn cân bằng tĩnh điện

Điện tích chỉ phân bố trên bề mặt


Bên trong vật dẫn, áp dụng định lý Gauss

$$\varepsilon \varepsilon_0 \oint \vec{E} \, d\vec{S} = \sum_i q_i \text{ do E} = 0 \Rightarrow \sum_i q_i = 0$$

♦ Điện tích tập trung trên bề mặt vật dẫn

Phân bố điện tích phụ thuộc hình dạng bề mặt

Diện tích tập trung chủ yếu tại các bề mặt lồi hoặc mũi nhọn



 Không có điện tích ở bề mặt lõm hoặc hốc

### 4. Ứng dụng vật dẫn cân bằng tĩnh điện trong kỹ thuật

#### Máy phát tĩnh điện Van de Graaff



Quả cầu kim loại rỗng

Điện cực trên có các mũi nhọn để hút các điện tích (+)

Mô tơ điện

Điện cực dưới có các mũi nhọn để hút các điện tích (-)

Trục quay trên

Băng truyền bằng vật liệu điện môi (cao su hoặc chất dẻo)


Trục quay dưới

Dây nối đất




### 1. Hiện tượng điện hưởng

- ♦ Lực hút tĩnh điện  $\Rightarrow$  các điện tử (electron) dịch chuyển ngược chiều  $E_0$  về phía bề mặt gần  $A \Rightarrow$  tích điện (-), phía đối diện tích điện (+).
  - Quá trình dịch chuyển các điện tích  $\Rightarrow$  hình thành  $\vec{E}' \Rightarrow$  chấm dứt khi  $\vec{E}'$  khử  $\vec{E}_0 \Rightarrow \vec{E}_{trong} = 0$
  - ♦ Quá trình phân bố lại các điện tích tự do trong vật dẫn dưới tác dụng của điện trường ngoài ⇒ hiện tượng cảm ứng điện tĩnh = điện hưởng.



#### 1. Hiện tượng điện hưởng




♦ Thời gian của quá trình tái phân bố điện tích ~  $10^{-16}$  s ⇒ coi như tức thời.

#### 1. Hiện tượng điện hưởng

#### Điện hưởng một phần

- Chỉ một phần đường sức của A đi qua B con một phần đi ra vô cùng.
- Diện tích cảm ứng có độ lớn nhỏ hơn độ lớn điện tích trên vật mang điện.



#### 1. Hiện tượng điện hưởng


#### Điện hưởng toàn phần


- Vật dẫn B bao kín vật mang điện A ⇒ tất cả đường sức của A đều tận cùng trên vật dẫn B.
- Diện tích cảm ứng có độ lớn bằng độ lớn điện tích trên vật mang điện.

$$|q'| = |q|$$

### Màn chắn tĩnh điện


 $\begin{tabular}{ll} \begin{tabular}{ll} \beg$ 





### Ứng dụng màn chắn tĩnh điện


#### Lồng Faraday





### Ứng dụng màn chắn tĩnh điện

Màn chắn tĩnh điện (lồng Faraday) bảo vệ chip vi xử lý của máy tính




### 2. Điện dung vật dẫn cô lập

$$\frac{1}{k} = \frac{Q}{V} = const = C \implies Q = C.V$$

- ♦ Điện dung C của một vật dẫn cô lập: đại lượng vật lý có giá trị bằng trị số điện tích mà vật dẫn tích được khi điện thế của nó bằng một đơn vị điện thế.
- $\blacklozenge$  C đặc trưng cho khả năng tích điện của vật dẫn
  - The point vi điện dung: Fara (F), theo đó:  $1F = \frac{1C}{1V}$
- Với quả cầu tích điện đặt trong chân không, có:  $C = \frac{Q}{V} = 4\pi \varepsilon_0 R$

Nếu 
$$C = 1$$
  $F \Rightarrow R = \frac{C}{4\pi\epsilon_0} = \frac{1}{4.3,14.8,86.10^{-12}} = 9.10^9 (m)$ 

 $1 \mu F = 10^{-6} F$ ;  $1 nF = 10^{-9} F$  hay  $1 pF = 10^{-12} F$ 



$$C = \frac{Q}{V} = 4\pi\varepsilon_0 \varepsilon R$$

### 3. Tụ điện

#### a. Định nghĩa Tụ điện


- F Hệ 2 vật dẫn cô lập ở điều kiện hưởng ứng điện toàn phần
- ™ Mỗi vật dẫn là một bản cực của tụ điện, có điện tích +Q và −Q (ở trên bề mặt), điện thế +V và −V.
  - ♦ Hiệu điện thế giữa 2 bản cực:

$$V_1 - V_2 = U$$

#### b. Điện dung tụ điện

Thiện dung C của tụ: 
$$C = \frac{Q}{V_1 - V_2} = \frac{Q}{U}$$

Fara là điện dung của một tụ điện khi có điện lượng 1 Coulomb thì hiệu điện thế giữa 2 bản cực bằng 1 volt




#### b. Điện dung tụ điện

#### Tụ điện phẳng

- F Hệ 2 vật dẫn là 2 bản kim loại phẳng, diện tích S, điện tích Q, -Q và điện thế V<sub>1</sub>, V<sub>2</sub>, cách nhau 1 khoảng d (rất nhỏ).
- ♦ Điện trường E giữa 2 bản cực coi như gây bởi 2 mặt phẳng song song vô hạn mang điện với mật độ điện mặt là  $σ \Rightarrow$  điện trường đều.

**Điện dung C của tụ:** 
$$C = \frac{Q}{V_1 - V_2} = \frac{Q}{U}$$
  
Với:  $U = E.d$  và  $E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon} = \frac{Q}{\varepsilon_0 \varepsilon S}$ 

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon S}{d}$$




Điện trường đều

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon S}{d}$$

thủng

#### b. Điện dung tụ điện




Quá trình điện tích được tạo ra trên các bản cực của tụ phăng khi có trường ngoài


17

#### b. Điện dung tụ điện

#### Tụ điện phẳng

- Tổ hợp tụ ghép song song: Các bản cực (+) nối chung với acó điện thế  $V_1$ , các bản cực (-) nối chung với b có điện thế  $V_2$  $\Rightarrow$  các tụ có chung 1 hiệu điện thế  $U = V_1 - V_2$ .
- Tụ 1 có điện dung C₁, điện tích trên mỗi bản cực là Q₁ và -Q₁, tụ
  2 có điện dung C2, điện tích trên mỗi bản cực là Q₂ và -Q₂.
- Điện tích hệ tụ:  $Q_{h\hat{e}} = Q_1 + Q_2$
- lacklack Điện dung hệ tụ:  $C_{h\hat{e}} = C_{eq} = \frac{Q_{h\hat{e}}}{U_{h\hat{e}}} = \frac{Q_1}{U} + \frac{Q_2}{U} = C_1 + C_2$
- Hệ n tụ:  $C_{h\hat{e}} = C_{eq} = C_1 + C_2 + ... + C_n = \sum_{i=1}^{n} C_i$





#### b. Điện dung tụ điện


#### Tụ điện phẳng

- Tổ hợp tụ ghép nối tiếp: bản cực (+) của tụ này nối với bản cực (-) của tụ kế tiếp.
  - ♦ Do hiện tượng điện hưởng ⇒ điện tích trên mỗi bản cực của mỗi tụ bằng nhau:  $Q_1 = Q_2 = Q_{h\hat{e}}$
- igoplus Hiệu điện thế ở 2 đầu hệ tụ:  $U_{h\hat{e}} = U_1 + U_2$
- ♦ Điện dung hệ tụ:

$$C_{h\hat{e}} = C_{eq} = \frac{Q_{h\hat{e}}}{U_{h\hat{e}}} = \frac{Q_{h\hat{e}}}{U_1 + U_2} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

 $lackbox{$\stackrel{\bullet}{\bullet}$ Hệ n tụ:} \quad \begin{picture}(20,2) \put(0,0){\line(0,0){100}} \put(0,0){\line(0,$ 

$$C_{h\hat{e}} = C_{eq} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}$$



#### b. Điện dung tụ điện


#### Tụ điện cầu


- F Hệ 2 bản mặt cầu kim loại đồng tâm, bán kính  $R_1$  và  $R_2$  ( $R_2 > R_1$ ), điện tích Q, -Q và điện thế  $V_1$ ,  $V_2$ .
- ♦ Hiệu điện thế giữa 2 bản cực tụ:

$$U = V_1 - V_2 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) = \frac{Q(R_2 - R_1)}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon R_1 R_2}$$

♦ Điện dung C của tụ:

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon R_1 R_2}{\left(R_2 - R_1\right)}$$





#### b. Điện dung tụ điện


Tụ điện trụ


- F Hệ 2 mặt trụ kim loại đồng trục, bán kính  $R_1$  và  $R_2$  ( $R_1 < R_2$ ), độ cao l ( $l >> R_1$  và  $R_2$ ), điện tích Q, -Q và điện thế  $V_1$ ,  $V_2$ .
- ♦ Hiệu điện thế giữa 2 bản cực tụ:

$$U = V_1 - V_2 = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon l} \ln\frac{R_2}{R_1}$$

♦ Điện dung C của tụ:

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon l}{\ln\frac{R_2}{R_1}}$$






c. Ứng dụng tụ điện trong kỹ thuật

#### Công nghệ điện/điện tử

- Lưu trữ điện năng cho các thiết bị điện.
- Công cụ chỉnh lưu dòng điện
- Mạch lọc nhiễu và xử lý tín hiệu
- Mạch cộng hưởng cho các thiết bị vô tuyến









### c. Ứng dụng tụ điện trong kỹ thuật


Công nghệ vi điện tử

Cấu trúc cơ sở



☞ Cấu trúc tụ vi điện tử CMOS





### c. Ứng dụng tụ điện trong kỹ thuật

#### Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (Random Access Memory – RAM)


- Mạch tổ hợp chứa hàng triệu tế bào nhớ (memory cell) ⇒ tên gọi khác: Chip nhớ (memory chip).
- ✓ Memory cell: chứa 1 transitor và 1 tụ điện
  CMOS ⇔ 1 bit đơn dữ liệu (single bit of data).
- ♦ Tụ điện: Lưu trữ bit thông tin dưới dạng số (digital) nhị phân (0 và 1).
- ♦ Transistor: dụng cụ chuyển mạch (đóng, mở) để mạch điểu khiển trên chip nhớ đọc thông tin từ tụ hoặc thay đổi trạng thái của tụ.
- Nguyên lý hoạt động: Để lưu trữ bit 1 trong một tế bào nhớ, tụ được nạp đầy điện tích. Để lưu trữ bit 0, điện tích được phóng đi. Quá trình phóng nạp diễn ra liên tục ⇒ bộ điều khiển nhớ sẽ đọc và ghi lại với tần suất hàng nghìn lần/giây.






### c. Ứng dụng tụ điện trong kỹ thuật

Vi cảm biến (microsensors) ứng dụng trong công nghiệp ô tô và y sinh




Vi cảm biến đo gia tốc



25

### c. Ứng dụng tụ điện trong kỹ thuật

Vi cảm biến (microsensors) ứng dụng trong công nghiệp ô tô và y sinh



### c. Ứng dụng tụ điện trong kỹ thuật


Vi cảm biến (microsensors) ứng dụng trong công nghiệp ô tô và y sinh





### c. Ứng dụng tụ điện trong kỹ thuật

Vi chấp hành (microactuators) ứng dụng trong thiết bị điện

♣ Hệ vi gương số (Digital Micromiror Device – DMD)








### c. Ứng dụng tụ điện trong kỹ thuật

Vi chấp hành (microactuators) ứng dụng trong kỹ thuật robot

# Hệ vi vận tải (MicroTransport System— MTS)





1. Năng lượng tương tác của một hệ điện tích điểm

Hệ 2 điện tích điểm


 $\ \ \,$  Thế năng của  $q_2$  trong trường gây bởi  $q_1$ :

$$W = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r} = \frac{1}{2} q_1 \left( \frac{q_2}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r} \right) + \frac{1}{2} q_2 \left( \frac{q_1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r} \right)$$

• Năng lượng hệ 2 điện tích điểm:  $W = \frac{1}{2}q_1V_1 + \frac{1}{2}q_2V_2$ 

#### Hệ 3 điện tích điểm

$$\begin{split} W &= W_{12} + W_{23} + W_{31} = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \left( \frac{q_1q_2}{r_{12}} + \frac{q_2q_3}{r_{23}} + \frac{q_3q_1}{r_{31}} \right) = \\ &= \frac{1}{2} q_1 \left[ \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \left( \frac{q_2}{r_{21}} + \frac{q_3}{r_{31}} \right) \right] + \frac{1}{2} q_2 \left[ \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \left( \frac{q_3}{r_{32}} + \frac{q_1}{r_{12}} \right) \right] + \\ &+ \frac{1}{2} q_3 \left[ \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \left( \frac{q_1}{r_{22}} + \frac{q_2}{r_{22}} \right) \right] = \frac{1}{2} \left( q_1 V_1 + q_2 V_2 + q_3 V_3 \right) \end{split}$$



### 1. Năng lượng tương tác của một hệ điện tích điểm

Năng lượng hệ 
$$n$$
 điện tích điểm:  $W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} q_i V_i$ 

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} q_i V_i$$

### 2. Năng lượng của một vật dẫn tích điện cô lập

Năng lượng vật dẫn: 
$$W = \frac{1}{2} \int V dq = \frac{1}{2} V \int dq = \frac{1}{2} V Q = \frac{1}{2} CV^2$$

vì 
$$Q = C.V \Rightarrow W = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$$

### 3. Năng lượng điện của một hệ vật dẫn tích điện

$$W = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} Q_i V_i$$

#### 4. Năng lượng điện trường

#### a. Tụ điện phẳng

☞ Năng lượng điện của hệ 2 bản cực (vật dẫn):

$$\vec{E}$$

$$W_e = \frac{1}{2}QV_1 + \left(-\frac{1}{2}QV_2\right) = \frac{1}{2}Q(V_1 - V_2) = \frac{1}{2}QU = \frac{1}{2}CU^2$$

♦ Năng lượng điện trường giữa 2 bản cực:

$$W_e = \frac{1}{2}CU^2 = \left(\frac{1}{2}\varepsilon\varepsilon_0 E^2\right)S.d$$

Với: S.d = thể tích không gian giữa 2 bản tụ

♦ Năng lượng điện trường chứa trong một đơn vị thể tích của không gian điện trường:

$$w_e = \frac{1}{2} \varepsilon \varepsilon_0 E^2$$
 hay:  $w_e = \frac{1}{2} E \cdot \varepsilon \varepsilon_0 E = \frac{1}{2} E D = \frac{1}{2} \vec{E} \vec{D}$ 

#### 4. Năng lượng điện trường

- b. Điện trường bất kỳ
- - lacktriang Năng lượng điện trường trong một thể tích dV:

$$dW_e = w.dV = \frac{1}{2}\vec{E}\vec{D}.dV$$

♦ Năng lượng điện trường trong cả thể tích không gian điện trường:

$$W_e = \int dW_e = \int_V \frac{1}{2} \vec{E} \vec{D} . dV$$