PHẦN 2: ĐIỆN HỌC Chương I: ĐIỆN TRƯỜNG TĨNH


- §1. Mở đầu
- §2. <u>Định luật Coulomb</u>
- §3. Diện trường
- §4. <u>Định lý Ostrogratxki Gauss</u>
- §5. <u>Điện thế</u> Hiệu điện thế

Điện tích

Thuộc tính tự nhiên của những hạt cơ bản có kích thước rất nhỏ (không thể nhìn thấy bằng mắt thường) tạo lên liên kết về điện trong nguyên tử.

Nguyên tử

- Phần tử cơ sở cấu tạo vật chất:
- Ŋguyên tử có thể nhận hoặc mất e tạo ra i-ôn



Điện tích điểm

Vật mang điện tích có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách nghiên cứu nó.

Điện tích nguyên tố

Thiện tích của một electron (hoặc một proton) có giá trị là là $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C, được qui ước làm giá trị một đơn vi điện tích.

Hạt cơ bản	Khối lượng	Điện tích
Electron	9,11.10 ⁻³¹ kg	-1,60.10 ⁻¹⁹ C (-e)
Proton	1,672.10 ⁻²⁷ kg	+1,60.10 ⁻¹⁹ C (+p)
Neutron	1,674.10 ⁻²⁷ kg	0


Điện tích của vật thể tích điện

Tại lượng vô hướng được xác định bằng một số nguyên (kết quả sự chênh lệch số các proton và electron) lần điện tích nguyên tố trong vật thể, tức là $Q = e.(N_{\rm p}-N_{\rm e}) = n.e$


Phân loại

- Diện tích dương (**)
- Diện tích âm:






Cùng dấu: đẩy nhau



Khác dấu: hút nhau

Truyền điện tĩnh



Bảo toàn điện tích

Diện tích không tự sinh ra hay mất đi mà chỉ dịch chuyển bên trong một vật hoặc từ vật này sang vật khác. Tổng điện tích của hệ cô lập được bảo toàn.

Phân loại vật liệu theo khả năng truyền điện của điện tích

- Thể tích vật (kim loại)
- [☞] Vật liệu cách điện điện môi: Điện tích định xứ cố định tại những miền nào đó, và không thể di chuyển tự do trong vật liệu (cao su, chất dẻo, gỗ, giấy, không khí khô ...)
- [☞] Vật liệu bán dẫn: Điện tích cũng định xứ cố định tại những miền nào đó, nhưng có thể di chuyển tự do trong vật liệu dưới tác động của nhiệt độ, ánh sáng hoặc điện trường ngoài (silicon, germanium...).




Charles-Augustin de Coulomb 1736-1806

(Định luật về tương tác tĩnh điện)




Cân xoắn Coulomb



Nguyên lý xác định tương tác tĩnh điện bằng cân xoắn Coulomb

Lực tương tác giữa 2 điện tích điểm

Lực tương tác tĩnh điện giữa 2 điện tích q₁, q₂ đặt trong chân không, có phương nằm trên đường thẳng nối 2 điện tích, có chiều phụ thuộc vào dấu 2 điện tích, có độ lớn tỉ lệ thuận tích số q₁, q₂ và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.



$$|F| = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$
 Tổng quát: $\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2 \varepsilon} \frac{\vec{r}}{r}$


$$\vec{F} = k \, \frac{q_1 q_2}{r^2 \varepsilon} \, \frac{\vec{r}}{r}$$


$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9.10^9 \, \frac{Nm^2}{C^2}$$

Hệ số tỉ lệ:
$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9.10^9 \frac{Nm^2}{C^2}$$
 Với: $\varepsilon_0 = 8.86.10^{-12} \frac{C^2}{N.m^2}$

Đặc điểm

Tực Coulomb phụ thuộc khoảng cách và độ lớn các điện tích





Gấp đôi khoảng cách, lực giảm 1/4

Gấp đôi điện tích, lực tăng 4 lần

Lực Coulomb và lực hấp dẫn

$$F_{21} \xrightarrow{F} F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

$$F_{12} \xrightarrow{F_{12}} F_{12} \xrightarrow{F_{12}} F_$$


$$\clubsuit$$
 D/v electron: $q = 1,6.10^{-19}$ C, $m = 9,31.10^{-31}$ kg $\Rightarrow \frac{F_e}{F_G} = 4,17.10^{42}$


Nguyên lý chồng chất

- $\ ^{\text{\tiny P}}$ Điện tích q_0 chịu tác dụng của các lực $\vec{F_1}, \vec{F_2}, ..., \vec{F_n}$ gây bởi hệ đ/tích $q_1, q_2, ..., q_n$
 - Tương tác tổng cộng của hệ điện tích lên q_0 : $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2} + ... + \vec{F_n} = \sum_{i=1}^{n} \vec{F_i}$
 - ♦ Vật bất kỳ (vòng tròn) mang đ/tích q tác dụng lên đ/tích điểm q_0 ⇒ chia nhỏ q thành các điện tích vô cùng nhỏ dq, sao cho, dq được coi là đ/tích điểm ⇒ xác đinh lực tổng hợp của các đ/tích dq lên q_0 .


$$F = \frac{q_0}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \int_{(V)} \frac{dq}{r^2}$$

♦ 2 quả cầu đồng chất phân bố đ/tích đều $(Q_1 \text{ và } Q_2) \Leftrightarrow 2$ đ/tích điểm có vị trí tại tâm 2 quả cầu và r là khoảng cách tính từ tâm của chúng.





Úng dụng tương tác tĩnh điện trong kỹ thuật: Máy photocopy



Sơ đồ cấu trúc nguyên lý của máy photocopy



Ứng dụng tương tác tĩnh điện trong kỹ thuật:



12

Máy photocopy

Hướng ánh sáng đến từ bản gốc

Tích điện cho
trống

Điểm bắt đầu

Khử điện


Hướng giấy
đến

Tích điện cho giấy

Nguyên lý hoạt động của trống máy photocopy

Vật liệu quang dẫn:

Polymer polyvinylcarbazole hoặc Selenium



1. Khái niệm điện trường

Người ta chứng minh rằng:

- Xung quanh mỗi một điện tích tồn tại một môi trường vật chất đặc biệt bao quanh nó gọi là điện trường.
- Đặc điểm của điện trường là: tác dụng lực điện lên điện tích khi đặt vào trong điện trường.
- Tương tác giữa các điện tích được thể hiện như sau: Mỗi một điện tích gây ra xung quanh nó một điện trường; điện trường của điện tích này tác dụng lên điện tích kia một lực điện.

2. Vector cường độ điện trường

- ullet Đặt điện tích thử $q_{\scriptscriptstyle 0}$ trong điện trường tại M
- $m{\mathscr{F}}$ Lực tác dụng lên q_0 là $ec{F}$
- The Xét tỉ số $\frac{\overrightarrow{F}}{q_0}$ Không phụ thuộc q_0
 - Phụ thuộc vị trí điểm ${f M}$ nơi đặt điện tích ${m q}_{ heta}$
 - Tại vị trí điểm M tỉ số này có giá trị xác định
- Dùng tỉ số này đặc trưng cho điện trường tại M về phương diện tác dụng lực gọi là cư<u>ờ</u>ng độ điện trường

$$\overrightarrow{E} = \frac{F}{q_0}$$


♦ Định nghĩa: Cường độ điện trường tại 1 điểm nào đó là đại lượng vật lý đặc trưng cho điện trường về phương diện tác dụng lực, có độ lớn bằng độ lớn của lực điện trường tác dụng lên 1 đơn vị điện tích dương đặt tại điểm đó.

3. Vector cường độ điện trường gây ra bởi điện tích điểm:

- $m{\mathcal{F}}$ Xét điện tích q_{θ} đặt trong điện trường của Q
 - ♦ Lực Coulomb

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \cdot \frac{Qq_0}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$



♦ Cường độ điện trường tại 1 điểm nào đó là đại lượng vật lý có độ lớn bằng độ lớn của lực điện trường tác dụng lên 1 đơn vị điện tích +1 đặt tại điểm đó

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2} = 9.10^9 \frac{Q}{\varepsilon \cdot r^2}$$

♦ Đơn vị: V/m

4. Nguyên lý chồng chập điện trường


 $ightharpoonup Xét q_1, q_2$ tác dụng lực $\vec{F_1}, \vec{F_2}$ lên q_0 (đặt tại P):

• có:
$$\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2}$$

$$\Rightarrow \frac{\vec{F}}{a} = \frac{\vec{F_1}}{a} + \frac{\vec{F_2}}{a}$$

igoplus Điện trường gây bởi q_1 và q_2 :

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \left(\frac{q_1}{r_1^2} \frac{\vec{r}_1}{r_1} + \frac{q_2}{r_2^2} \frac{\vec{r}_2}{r_2} \right)$$



4. Nguyên lý chồng chập điện trường

 $\ \ \,$ Điện trường gây bởi n điện tích điểm tại vị trí bất kỳ:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_n = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_i^2} \frac{\vec{r}_i}{r_i}$$

♦ Vector cường độ điện trường gây bởi một hệ điện tích tại bất kỳ điểm nào trong trường là tổng các vector cường độ điện trường gây bởi từng điện tích tại điểm đó.


4. Nguyên lý chồng chập điện trường


- Diện trường gây bởi vật mang điện có điện tích phân bố liên tục:
- \blacklozenge Chia vật thành vô số các phần tử vô cùng nhỏ mang điện tích $dq \Leftrightarrow$ điện tích điểm.
- lack Điện trường gây bởi dq tại 1 điểm cách dq đoạn r:

$$d\vec{E}_P = \frac{9.10^9}{\varepsilon} \frac{dq}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$

♦ Điện trường tổng hợp gây bởi toàn bộ vật mang điện tại 1 điểm trong không gian của điện trường:

$$\vec{E}_P = \int_{to\grave{a}n\,b\hat{o}\,v\hat{a}t} d\vec{E} = \frac{9.10^9}{\varepsilon} \int_{to\grave{a}n\,b\hat{o}\,v\hat{a}t} \frac{dq}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$






4. Nguyên lý chồng chập điện trường

- Tiện trường gây bởi vật mang điện có điện tích phân bố liên tục
- Dây tích điện có độ dài l $\Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \int_{(l)} \frac{\lambda dl}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$ Đ/tích của vi phân độ dài: $dq = \lambda dl$ $\Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \int_{(l)} \frac{\lambda dl}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$ (λ: mật độ điện dài = điện tích/đơn vị độ dài)
- Mặt tích điện có diện tích S $\Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \int_{(S)} \frac{\sigma dS}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$ Đ/tích của vi phân diện tích: $dq = \sigma dS$ $(\sigma: mật độ điện mặt = điện tích/đơn vị diện tích)$
- ♦ Khối tích điện có thể tích VĐ/tích của vi phân thể tích: $dq = \rho dV$ (ρ : mật độ điện khối = đ/tích/đơn vị thể tích) $\Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \int\limits_{(V)} \frac{\rho dV}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$

5.a. Lưỡng cực điện

F Hệ 2 điện tích điểm trái dấu có độ lớn bằng nhau cách nhau một khoảng d (rất nhỏ) $\vec{p}_e = q\vec{d}$



Điện trường gây bởi lưỡng cực điện

igoplus Tại điểm nằm trên đường trung trực (r >> d)

Có:
$$\vec{E}_M = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$
 với: $E_1 = E_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{q}{r_1^2}$


hay: $E = E_1 \cdot \cos \alpha + E_2 \cdot \cos \alpha = 2E_1 \cdot \cos \alpha$; $(\cos \alpha = d/2r_1)$


$$\Rightarrow E_M = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{qd}{r_1^3}$$

$$E_{M} = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_{0}} \frac{qd}{r_{1}^{3}} \quad \text{hay:} \vec{E}_{M} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_{0}} \frac{\vec{p}_{e}}{r_{1}^{3}}$$



$$\vec{E}_{\scriptscriptstyle M} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_{\scriptscriptstyle 0}}\frac{\vec{p}_{\scriptscriptstyle e}}{r^{\scriptscriptstyle 3}}$$





5.b. Điện trường gây bởi dây dẫn thẳng dài vô hạn

- $\ \ \,$ Dây: độ dài l, điện tích Q, mật độ điện tích dài λ .
- ♦ Chia dây thành các phần tử độ dài dl vô cùng nhỏ, có điện tích:

$$dQ = \frac{Q}{l}dl = \lambda dl$$


igoplus Điện trường tại P gây bởi dQ:

$$d\vec{E} = d\vec{E}_x + d\vec{E}_y$$

♦ Điện trường tại *P* gây bởi *Q*:

$$E = E_{x} = \int dE_{x} = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon\varepsilon_{0}} \int_{-l/2}^{+l/2} \frac{xdl}{(x^{2} + y^{2})^{3/2}} - l/2$$


$$= \frac{2\lambda}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \int_0^{l/2} \frac{xdl}{\left(x^2 + y^2\right)^{3/2}} = \frac{\lambda l}{2\pi\varepsilon\varepsilon_0 x \left(x^2 + l^2\right)^{1/2}} \qquad \begin{cases} x << l \Rightarrow E = \frac{|\lambda|}{2\pi\varepsilon\varepsilon_0 x} \\ x >> l \Rightarrow E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 x^2} \end{cases}$$



$$\begin{cases} \mathbf{x} << l \Rightarrow E = \frac{|\lambda|}{2\pi\varepsilon\varepsilon_0 x} \\ \mathbf{x} >> l \Rightarrow E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 x^2} \end{cases}$$

5.c. Điện trường gây bởi vòng dây tròn tích điện đều

 $\$ Dây tròn: bán kính R, mật độ điện tích dài λ , điện tích Q.



- \blacklozenge Chia dây thành các phần tử độ dài dl vô cùng nhỏ, có điện tích $dQ = \lambda dl$
- igoplus Điện trường tại P gây bởi dQ: $d\vec{E}_P = d\vec{E}_x + d\vec{E}_y$ với $dE_x = dE.cos\alpha$
- ♦ Điện trường tại *P* gây bởi *Q*:

$$E = E_x = \int_{(vong\ tron)} \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{dQ}{r^2} \cos\alpha = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{x}{r^3} \int_0^{2\pi R} dl$$

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{Qx}{r^3} = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{Qx}{\left(x^2 + a^2\right)^{3/2}} \Rightarrow \begin{cases} x << R: E = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{Q}{a^3} \\ x >> R: E = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2} \end{cases}$$

5.d. Điện trường gây bởi mặt đĩa tích điện đều


- $\ \ \,$ Đĩa: bán kính R, điện tích Q, mật độ điện tích σ .
 - \blacklozenge Xét hình vành khăn có diện tích ds, độ rộng dR 'mang điện tích dQ:

$$dQ = \sigma ds = \sigma 2\pi R' dR'$$

Diện trường gây bởi dQ:

$$E = E_x = \int dE_x = \frac{2\pi\sigma x}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \int_0^R \frac{R'dR'}{\left(x^2 + R'^2\right)^{3/2}} =$$


$$=\frac{\sigma}{2\varepsilon\varepsilon_0}\left(1-\frac{1}{\sqrt{1+\frac{R^2}{x^2}}}\right)$$



• Nếu $R \to \infty$ (mặt phẳng vô hạn) $\Rightarrow E = \frac{\sigma}{2\epsilon\epsilon_0}$


6. Đường sức điện trường


Dường cong hình học mô tả điện trường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó trùng với phương của vector cường độ điện trường tại điểm đó.



Chiều đường sức điện trường là chiều vector cường độ điện trường.

Điện phổ: tập hợp các đường sức điện trường





7. Điện tích trong điện trường ngoài

- Cho trước 1 điện tích ⇒ tạo ra điện trường xung quanh nó!
- Cho trước 1 điện trường ⇒ ảnh hưởng của đ/trường lên điện tích đặt trong đó?
 - igoplus Điện trường tác dụng lên điện tích 1 lực điện: $\vec{F} = q.\vec{E}$
 - \blacklozenge Chiều của F không phụ thuộc chiều E mà phụ thuộc dấu điện tích

Điện tích q chuyển động cùng chiều điện trường đều E $\vec{v} \equiv \vec{E}$


Thương trình động lực học: $m\vec{a} = \vec{F} = q.\vec{E}$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = a_y = \frac{q}{m}E \\ v = v_y = \frac{q}{m}E.t \end{cases}$$

$$y = \frac{1}{2} \frac{q}{m}E.t^2 \text{ (ph/trình CĐ)}$$

7. Điện tích trong điện trường ngoài

Điện tích -q đi vào vùng điện trường đều E với vận tốc ban đầu, $|ec{v}_0 \perp ec{E}|$



$$y = \frac{1}{2} \left(\frac{qE}{mv_0^2} \right) x^2$$

Các đặc trưng động học theo 2 phương Ox và Oy:
$$\begin{cases} a_x = 0 \; ; \quad a_y = \frac{qE}{m} \\ v_x = v_0 \; ; \quad v_y = \left(\frac{qE}{m}\right)t \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{Phương trình quĩ đạo: } y = \frac{1}{2} \left(\frac{qE}{mv_0^2}\right)x^2$$

$$x = v_0 \cdot t \; ; \quad y = \frac{1}{2} \left(\frac{qE}{m}\right)t^2$$


1. Vector điện cảm (véc tơ cảm ứng điện

Johann Carl-Friederich Gauss (1777-1855)

Vector cường độ điện trường:


$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{q}{r^2} \frac{\vec{r}}{r} \quad \Rightarrow E \in \varepsilon$$

⇒ Phổ đường sức của vector điện trường gián đoạn khi qua mặt phân cách 2 môi trường



$$\vec{D} = \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E} \implies D = \frac{1}{4\pi} \frac{q}{r^2} \notin \varepsilon$$

⇒ Phổ đường sức của vector điện cảm là liên tục khi qua mặt phân cách 2 môi trường



2. Điện thông

F Khái niệm: Thông lượng vector điện cảm gửi qua một thiết diện có trị số tỉ lệ với số đường sức cắt vuông góc thiết diện đó.


$$\Phi_{\rm e} = D.S_0$$

- Tiết diện (S) bất kỳ, tạo với S_0 góc $\alpha \Rightarrow S_0 = S.\cos\alpha$
- $ightharpoonup \vec{n}$ là vector pháp tuyến của mặt S, cũng có: $\alpha = (\vec{n}, \vec{D})$

$$\Phi_{\rm e} = D.S_0 = D.S.\cos\alpha = D_{\rm n}S$$

 $igoplus D_{
m n}$ là hình chiếu của $\ ec{D}$ lên phương pháp tuyến $\ ec{n}$

$$\begin{cases} \alpha < \frac{\pi}{2} \Rightarrow \Phi_e > 0 \\ \alpha > \frac{\pi}{2} \Rightarrow \Phi_e < 0 \\ \alpha = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \Phi_e = 0 \end{cases}$$




2. Điện thông

 $\ \ \,$ Điện trường bất kỳ: xét phần tử diện tích dS

$$d\Phi e = D.S_0 = D.dS.\cos\alpha \implies d\Phi_e = \vec{D}.d\vec{S}$$

♦ Điện thông toàn phần:

$$\Phi_e = \int_S \vec{D}. \, d\vec{S} = \int_S D_n \, dS$$




Hoặc
$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S E_n \ dS$$

- ♦ Điện thông (electric flux): Đại lượng đặc trưng lượng điện trường đi qua một diện tích bề mặt
- ♦ Đơn vị: N-m²/C

§4. Định lý Ostrogratxki – Gauss (O-G)

Góc khối

Gốc khối vi phân:
$$d\Omega = \frac{dS \cos \alpha}{r^2}$$
 $\left[-\alpha \text{ nhọn} \Rightarrow d\Omega > 0 \right]$ $\left(\overrightarrow{r} = \overrightarrow{OM} \right)$ $-\alpha \text{ tù } \Rightarrow d\Omega < 0$ Hay: $d\Omega = \frac{dS_n}{r^2}$




Có:
$$\frac{d\Sigma}{1^2} = \frac{dS_n}{r^2} \implies |d\Omega| = d\Sigma$$

$$\Rightarrow d\Omega = +d\Sigma$$

 ϕ \vec{n} hướng vào trong:

$$\Rightarrow d\Omega = -d\Sigma$$

$$\mathcal{P} \Omega = \pm 4\pi (1)^2 = \pm 4\pi$$



 $dS_n = dS \cos \alpha$

Điện thông xuất phát từ điện tích điểm q

Trong mặt cầu kín S hoặc mặt kín bất kỳ

Technical Processor Vector điện cảm (điện trường) ≡ phương OM


Có:
$$D = \frac{1}{4\pi} \frac{q}{r^2}$$


 $\ \ \,$ Điện thông qua diện tích vi phân dS:

$$d\Phi_e = DdS\cos\alpha = \frac{q}{4\pi}d\Omega$$

$$\Phi_e = \int_S d\Phi_e = \frac{q}{4\pi} \int_S d\Omega = \frac{q}{4\pi} 4\pi = q$$

♦ Mặt kín bao quanh điện tích điểm hay vật mang điện: *mặt Gauss*






Điện thông xuất phát từ điện tích điểm q

Ngoài mặt kín S bất kỳ

- The Burning sức vector điện cảm là đường hở \Rightarrow hoặc không cắt hoặc cắt số chẵn lần (một đi vào mặt S_1 , một ra khỏi mặt S_2).
 - Có: $\Phi_e = \frac{q}{4\pi} \int_S d\Omega$
 - Với: $\int_{S} d\Omega = \int_{S_1} d\Omega + \int_{S_2} d\Omega$
- $lacktriang S_1$ tương ứng $ec{n}$ hướng ngược chiều $ec{D}$
- igllet S_2 tương ứng \vec{n} hướng cùng chiều \vec{D}

$$\oint \int_{S_1} d\Omega + \int_{S_2} d\Omega = (-\Delta \Sigma) + (+\Delta \Sigma) = 0$$

 \blacktriangleright Vì vậy: $\Phi_{\rm e} = 0$



3. Định lý O - G cho phân bố điện tích gián đoạn

Nội dung: Thông lượng điện cảm gửi qua một mặt kín bất kỳ bằng tổng đại số các điện tích nằm trong mặt kín đó.

$$\Phi_e = \iint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_k q_k$$

4. Định lý O - G cho phân bố điện tích liên tục

Khi đớ:
$$\sum_{k} q_{k} = \int_{V} \rho.dV$$

$$\Phi_{e} = \iint_{S} \vec{D}.d\vec{S} = \iiint_{V} \rho.dV$$

$$\text{vì: } \oint_{S} \vec{D}.d\vec{S} = \int_{V} div\vec{D}.dV$$

$$\text{với: } div\vec{D} = \frac{\partial D_{x}}{\partial x} + \frac{\partial D_{y}}{\partial y} + \frac{\partial D_{z}}{\partial z}$$
(Phương trình Poisson)


- 5. Xác định cường độ điện trường ứng dụng định lý O-G
- 5.1. Quả cầu rỗng (bán kính R) tích điện đều (Q > 0) trên bề mặt
 - ☞ Điểm P bên ngoài, cách O khoảng *r*.
 - Dựng mặt Gauss bao quanh, bán kính r > R.
 - ♦ Thông lượng điện cảm qua mặt Gauss, bk *r*:

$$\Phi_e = \oint D_n . dS = \oint D . dS = D \oint dS = D . 4\pi . r^2$$

$$\oint \text{Dinh lý Gauss: } \Phi_e = Q$$


$$D . 4\pi . r^2 = Q \Rightarrow D = \frac{1}{4\pi} \frac{Q}{r^2}$$

- \bullet Định lý Gauss: $\Phi_e = Q$
- Cường độ điện trường bên ngoài quả cầu: $E = \frac{D}{\varepsilon \varepsilon_0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2}$



- 5. Xác định cường độ điện trường ứng dụng định lý O-G
- 5.2. Quả cầu rỗng (bán kính R) tích điện đều (Q > 0) trên bề mặt
 - ightharpoonup Điểm P ' bên trong, cách O khoảng r '.
 - lacktriangle Dựng mặt Gauss sát mặt cầu, bán kính r' < R.
 - Tương tự có: $D.4\pi.r'^2 = Q \Rightarrow D = \frac{1}{4\pi} \frac{Q}{r'^2}$
 - Bên trong q/cầu ko có điện tích: Q = 0 $\Rightarrow E = 0$
 - ♦ Trên bề mặt: r = R, có:

$$E = \frac{D}{\varepsilon \varepsilon_0} = \frac{1}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0} \frac{Q}{R^2}$$




5. Xác định cường độ điện trường ứng dụng định lý O-G

- 5.3. Qủa cầu đặc (bán kính R) tích điện đều (Q > 0) trong toàn bộ thể tích.
- Mật độ điện tích khối của quả cầu:

$$\rho = \frac{Q}{V_{khôi\ câu}} = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3}$$





• Đ/tích quả cầu Gauss:
$$Q' = \rho V_{mat\ câu\ Gauss} = \rho \frac{4}{3} \pi r^3 = Q \frac{r^3}{R^3}$$

♦ Thông lượng điện cảm qua mặt Gauss, bk *r*:


$$\Phi_e = \oint D_n.dS = \oint D.dS = D\oint dS = D.4\pi.r^2$$

$$\Phi_{e} = \oint D_{n}.dS = \oint D.dS = D\oint dS = D.4\pi.r^{2}$$

$$\oint \text{ Dinh lý Gauss: } \Phi_{e} = Q'$$

$$D.4\pi.r^{2} = Q' \Rightarrow D = \frac{1}{4\pi} \frac{Q'}{r^{2}} = \frac{1}{4\pi} \frac{Qr}{R^{3}}$$

• Cường độ điện trường bên trong quả cầu: $E = \frac{D}{\varepsilon \varepsilon_0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{Qr}{R^3}$



5. Xác định cường độ điện trường ứng dụng định lý O-G


- 5.3. Qủa cầu đặc (bán kính R) tích điện đều (Q > 0) trong toàn bộ thể tích.
 - $\ \ \,$ Điểm P' bên ngoài, cách O khoảng r'.
- lacktriangle Dựng mặt Gauss bao quanh, bán kính r' > R.
- ♦ Tương tự có:

$$D.4\pi r'^2 = Q \Rightarrow D = \frac{1}{4\pi} \frac{Q}{r'^2}$$

Cường độ điện trường bên ngoài quả cầu:

$$E = \frac{D}{\varepsilon \varepsilon_0} = \frac{1}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0} \frac{Q}{r'^2}$$

Trên bề mặt: r = R: $E = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{Q}{R^2}$




Mặt Gauss

5. Xác định cường độ điện trường ứng dụng định lý O-G


- 5.4. Mặt phẳng vô hạn tích điện đều (Q > 0)
- Vector điện cảm (điện trường) có chiều và phương vuông góc mặt phẳng
 - Tét điểm M nằm trên một đáy hình trụ (mặt bên là mặt Gauss) cắt vuông góc mặt phẳng tích điện. ΔS là giao diện trụ và mặt phẳng tích điện \Rightarrow Điện thông gửi qua 2 mặt đáy là D_n , qua mặt bên = 0.

Có:
$$\Phi_e = D_n \cdot 2\Delta S = Q$$



(σ:mật độ điện tích mặt)

$$E = \frac{D}{\varepsilon \varepsilon_0} = \frac{\sigma}{2\varepsilon \varepsilon_0}$$



5. Xác định cường độ điện trường ứng dụng định lý O - G

- 5.5. Hai mặt phẳng vô hạn song song tích điện bằng nhau, trái dấu (+q và -q)
- **Không gian giữa 2 mặt phẳng:**
- ♦ Áp dụng nguyên lý chồng chất điện trường


$$\vec{D} = \vec{D}_1 + \vec{D}_2$$

• Độ lớn: $D = \frac{\sigma}{2} + \frac{\sigma}{2} = \sigma$

$$E = \frac{D}{\varepsilon \varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon \varepsilon_0}$$

Không gian bên ngoài 2 mặt phẳng:

$$E = 0$$



5. Xác định cường độ điện trường ứng dụng định lý O - G

5.6. Mặt trụ (bán kính R) vô hạn tích điện đều (Q>0)

Xét M trên mặt trụ bao quanh - mặt Gauss (r > R), độ dài l, cạnh mặt bên song song trục, 2 đáy vuông góc trục) \Rightarrow Vector điện cảm (điện trường) có chiều và phương vuông góc mặt trụ \Rightarrow Điện thông gửi qua mặt bên là D_n , qua 2 mặt đáy = 0.

Có:
$$\Phi_e = \oint_S D_n.dS = \int_{Mat\ b\hat{e}n} D_n.dS = D\int_{Mat\ b\hat{e}n} dS = D.2\pi rl$$


$$\Phi_e = Q = \lambda l \quad (\lambda: \text{ mật độ điện tích dài})$$

$$D_n = D = \frac{Q}{2\pi rl} = \frac{\lambda}{2\pi r} = \frac{\sigma R}{r}$$
 (σ :mật độ điện tích mặt)

và
$$E = \frac{D}{\varepsilon \varepsilon_0} = \frac{Q}{2\pi \varepsilon \varepsilon_0 r} = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon \varepsilon_0 r} = \frac{\sigma R}{\varepsilon \varepsilon_0 r}$$

• Khi
$$R$$
 rất nhỏ: $E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon\varepsilon_0 r}$





Mặt Gauss

(S)

1. Công của lực tĩnh điện – Tính chất thế trường tĩnh điện

- The pient tich q_0 dịch chuyển trong từ $M \rightarrow N$ trên quĩ đạo cong (C).
 - $\Rightarrow q_0$ chịu tác dụng của lực tĩnh điện

$$\vdots \qquad \qquad \vec{F} = q_0 \vec{E}$$

 $\ \ \,$ Công lực F thực hiện trong dịch chuyển vô cùng nhỏ dl:


$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{l} = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 E.dl \cos \phi$$

hay:
$$dA = \frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{dr}{r^2}$$

♦ Công lực tĩnh điện:

$$A_{MN} = \int_{M}^{N} \frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{dr}{r^2} = \frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \int_{M}^{N} \frac{dr}{r^2} = \frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_{r_M}^{r_N} = \frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r_M} - \frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r_N}$$

♦ A ∉ dạng đường đi, chỉ ∈ điểm đầu và điểm cuối đoạn dịch chuyển!



2. Lưu số vector cường độ điện trường

Tức là:
$$A = \oint \vec{F} . d\vec{l} = \oint q_0 \vec{E} . d\vec{l} = 0$$

Hay: $\oint_c \vec{E} . d\vec{l} = 0^c$ $(\oint_c \vec{E} . d\vec{l}$ là lưu số của vector cường độ điện trường)

ightharpoonup Luru số của \vec{E} dọc theo đường cong kín = 0

3. Thế năng trường tĩnh điện

Thối với trường thế: Công của lực trong trường = độ giảm thế năng


Tức là:
$$A_{MN} = \frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r_M} - \frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r_N} = W_M - W_N$$


$$W_M = \frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r_M} + C$$
 \Rightarrow Thế năng của điện tích \mathbf{q}_0 trong trường tĩnh điện của điện tích q tại 1 điểm nào đó có giá trị bằng công của lực tĩnh điện khi dịch chuyển \mathbf{q}_0 từ điểm đó ra vô cực.

42

3. Thế năng trường tĩnh điện


Thế năng trong trường của 2 điện tích cùng dấu







$$q_0 q > 0 \implies F = \frac{\partial W}{\partial r} > 0$$

Thế năng trong trường của 2 điện tích trái dấu





$$q_0 q < 0 \implies F = \frac{\partial W}{\partial r} < 0$$



4. Điện thế và hiệu điện thế

$$A_{M\infty} = \frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r_M} \text{ hay: } V_M = \frac{A_{M\infty}}{q_0} = \frac{q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r_M} = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r_M}$$

- \bullet $V_{\rm M}$ chỉ \in điện tích q gây ra trường và vị trí xét trường.
- ♦ Điện thế tại 1 điểm trong điện trường là đại lượng có trị số bằng công của lực tĩnh điện khi di chuyển 1 điện tích +1 từ điểm đó ra xa vô cực.

$$\rag{N\'eu di chuyển } q_0 \text{ giữa } M \text{ và } N \Rightarrow \frac{A_{MN}}{q_0} = \frac{W_M}{q_0} - \frac{W_N}{q_0} = V_M - V_N = U_{MN}$$

- ♦ Hiệu điện thế giữa 2 điểm trong điện trường là đại lượng có trị số bằng công của lực tĩnh điện khi di chuyển 1 điện tích +1 giữa 2 điểm đó.
- Ton vị của điện thế và hiệu điện thế: V (Volt)
 - Công của lực tĩnh điện: $A_{MN} = q_0(V_M V_N)$

4. Điện thế và hiệu điện thế

Trường hợp hệ điện tích phân bố rời rạc

- F Xét q_0 dịch chuyển trong trường gây bởi q_1, q_2 và q_3
- Lực điện trường tổng hợp, $\vec{F} = \sum_{i=1}^{3} \vec{F}_{i}$
- ♦ Công của lực điện trường tổng hợp để q_0 dịch chuyển từ M → N

$$A_{MN} = \int_{M}^{N} \overrightarrow{F} d\overrightarrow{l} = \sum_{i=1}^{3} \int_{M}^{N} \overrightarrow{F}_{i} d\overrightarrow{l} = \sum_{i=1}^{3} \left(\frac{q_{0}q_{i}}{4\pi\varepsilon\varepsilon_{0}r_{iM}} - \frac{q_{0}q_{i}}{4\pi\varepsilon\varepsilon_{0}r_{iN}} \right)$$



$$\frac{A_{_{M\infty}}}{q_{_{0}}} = V_{_{M}} = \frac{q_{_{1}}}{4\pi\varepsilon\varepsilon_{_{0}}r_{_{1M}}} + \frac{q_{_{2}}}{4\pi\varepsilon\varepsilon_{_{0}}r_{_{2M}}} + \frac{q_{_{3}}}{4\pi\varepsilon\varepsilon_{_{0}}r_{_{3M}}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_{_{0}}r_{_{3M}}}\sum_{_{i=1}}^{3}\frac{q_{_{i}}}{r_{_{iM}}} = V_{_{1M}} + V_{_{2M}} + V_{_{3M}}$$

Thiện thế gây bởi hệ n điện tích tại M: $V_M = V$

$$V_{M} = V_{1M} + V_{2M} + ... + V_{nM}$$

4. Điện thế và hiệu điện thế

Trường hợp vật có phân bố tích điện (q) liên tục

- $\ \ \,$ Chia vật thành vô số các phần tử điện tích dq (coi như điện tích điểm)
- ♦ Điện thế gây bởi dq: $dV = \frac{1}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \cdot \frac{dq}{r}$ (r là khoảng cách từ dq đến điểm xét M)
- Piện thế gây bởi cả vật tại điểm xét: $V_M = \int_{toàn \, b\hat{o} \, v\hat{a}t} dV = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \int_{toàn \, b\hat{o} \, v\hat{a}t} \frac{dq}{r}$

Trường hợp qo dịch chuyển trong trường tĩnh điện bất kỳ

$$A_{MN} = \int_{M}^{N} \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_{M}^{N} q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = W_M - W_N \quad \Rightarrow A_{M\infty} = W_M = \int_{M}^{\infty} \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_{M}^{\infty} q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$V_M = \frac{A_{M\infty}}{q_0} = \int_M^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad \text{và } V_M - V_N = \frac{A_{MN}}{q_0} = \int_M^N \vec{E} \cdot d\vec{l}$$


5. Mặt đẳng thế


- **Khái niệm**
- ♦ Qũi tích của những điểm có cùng điện thế.
- ♦ Được mô tả bằng những đường đồng mức 2 chiều, mỗi điểm trên đó biểu diễn cùng 1 giá trị điện thế (hình ảnh nhận được giống như bản đồ địa hình).

$$V(x,y,z) = C$$


Tính chất

- Công lực tĩnh điện khi dịch chuyển 1 điện tích trên mặt đẳng thế, $A_{MN} = q_0(V_M V_N) = 0$,
- ♦ Vector \vec{E} tại mỗi điểm trên mặt đẳng thế \bot mặt đẳng thế tại điểm đó,
 - ♦ Các mặt đẳng thế không cắt nhau,
- ♦ Mật độ đường đẳng thế xác định cường độ điện trường.






5. Mặt đẳng thế



V = +30 V V = +70 V

Mặt đẳng thế quanh dây tích điện đều

Mặt đẳng thế quanh điện tích dương



Mặt đẳng thế quanh lưỡng cực điện

Mặt đẳng thế quanh hệ 2 điện tích điểm


- 6. Mối liên hệ giữa cường độ điện trường và điện thế
- ightharpoons Xét M & N tương ứng điện thế V & V+dV, với dV>0 trong điện trường \bar{E}
- \mathcal{F} Công của lực tĩnh điện để dịch chuyển q_0 từ M \rightarrow N

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{l} = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 E.dl.\cos\phi$$


Mặt khác:
$$dA = q_0[V - (V + dV)] = -q_0 dV$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -dV$$

Vì:
$$dV > 0 \implies \vec{E} \cdot d\vec{l} = E.dl \cos \phi = -dV < 0$$



- $ightharpoonup \cos \phi < 0 \Rightarrow \phi$ là góc tù: \vec{E} luôn hướng về phía điện thế giảm
- Thiếu lên phương dịch chuyển dl có: $E.cos \phi dl = E_{l} dl = -dV$




6. Mối liên hệ giữa cường độ điện trường và điện thế

Có thể viết:
$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}$$
; $E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}$; $E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$

Xét điểm P:
$$\overrightarrow{MP} = \overrightarrow{n} \Rightarrow E_n = E = -\frac{\partial V}{\partial n}$$

Cường độ điện trường tại 1 điểm trong trường có trị số bằng độ biến thiên của điện thế trên 1 đơn vị khoảng cách lấy dọc theo pháp tuyến với mặt đẳng thế đi qua điểm đó.

$$E_l = E\cos\phi \le E \implies \left| \frac{\partial V}{\partial l} \right| \le \left| \frac{\partial V}{\partial n} \right|$$



6.1. Hiệu điện thế trong điện trường các vật tích điện


Hai mặt phẳng vô hạn mật độ điện mặt (σ) đều, cách nhau một khoảng d

$$E = \frac{V_1 - V_2}{d}$$
vì: $E = \frac{\sigma}{\epsilon \epsilon_0}$

$$V_1 - V_2 = \frac{\sigma d}{\epsilon \epsilon_0}$$

 V_1 V_2

Phịnh nghĩa (V/m): Cường độ điện trường của một điện trường đều mà hiệu thế dọc theo mỗi mét đường sức bằng một Vôn (Volt).



6.2. Hiệu điện thế trong điện trường các vật tích điện


Mặt cầu tích điện đều (R)

$$-dV = Edr = \frac{Q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r^2}dr$$

$$\oint_{V_1} \int_{V_1}^{V_2} -dV = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r^2} dr$$

$$V_1 - V_2 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 R}$$



6.3. Hiệu điện thế trong điện trường các vật tích điện

Mặt trụ tích điện đều

$$V_1 - V_2 = \int_{V_1}^{V_2} - dV = \int_{R_1}^{R_2} E dr = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\sigma R}{\varepsilon \varepsilon_0} \frac{dr}{r} = \frac{\sigma R}{\varepsilon \varepsilon_0} \ln \frac{R_1}{R_2}$$

Lưỡng cực điện

- Điện thế tại M $(r, r_1, r_2 >> d)$

Có:
$$V = -\frac{q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r_1} + \frac{q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r_2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} (\frac{r_1 - r_2}{r_1 r_2})$$

với:
$$r_1 - r_2 = d.\cos\alpha$$
 và $r_1.r_2 = r^2$

$$\Rightarrow V = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \cdot \frac{qd\cos\alpha}{r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \cdot \frac{p_e\cos\alpha}{r^2}$$

