- 12-1 平衡态、理想气体物态方程、 热力学第零定律
- 12-2 物质的微观模型、统计规律性(了解)
- 12-3 理想气体的压强公式
- 12-4 理想气体分子的平均平动动能与温度的关系
- 12-5 能量均分定理、理想气体的内能
- 12-6 麦克斯韦气体分子速率分布律
- \*12-7 玻耳兹曼能量分布律、等温气压公式(了解,自学)
- \*12-8 气体分子平均碰撞次数和平均自由程(了解,自学)

#### 以下内容不要求

- 12-9 气体的迁移现象
- 12-10 实际气体的范德瓦尔斯方程

重 点





## 理想气体物态方程

#### 理想气体的物态方程:

一定量 (化学纯) 理想气体,总质量为: m'

N个同种理想气体分子,每个气体分子质量为: m

$$m' = Nm$$
,  $M = N_A m$ ,  $M$ : 摩尔质量

$$PV = vRT = \frac{m'}{M}RT$$

$$P = nkT$$

玻耳兹曼常量:

$$k = \frac{R}{N_A} = 1.38 \times 10^{-23} \,\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$$

气体分子数密度:

$$n = \frac{N}{V}$$

气体系统质量密度:  $\rho = nm$ 





$$p = \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon}_{k}$$

 $\overline{\varepsilon}_{\rm k} = \frac{1}{2}m\overline{v^2}$ 分子平均平动动能:

分子数密度: 
$$n = \frac{N}{V}$$

## 温度的微观意义

(理想气体分子的平均平动动能与温度的关系)

$$\overline{\varepsilon}_{k} = \frac{1}{2}m\overline{v^{2}} = \frac{3}{2}kT$$

1、温度是分子平均平动动能的量度.

温度标志着物体内部分子热运动的剧烈程度, 它是大量分子热运动的平均平动动能的量度。

- 2、温度是大量分子的集体表现。
- 3、在同一温度下,各种理想气体分子 平均平动动能均相等。

### 能量按自由度均分定理、理想气体内能

#### 1、理想气体分子(刚性分子)的自由度

- 1) 单原子分子 i = 3 (3个平动+0个转动)
- 2) 双原子分子 i = 5 (3个平动+2个转动)
- i = 6 (3个平动+3个转动) 3) 多原子分子

#### 2、能量(按自由度)均分定理

气体处于平衡态时,分子任何一个自由度的平均能量都

相等,均为 
$$\frac{1}{2}kT$$
 ——能量(按自由度)均分定理

(一个) 分子平均总动能

$$\overline{\varepsilon_{\mathbb{H}}} = \frac{i}{2}kT$$

单原子 
$$\overline{\varepsilon_{\mathbb{A}}} = \frac{3}{2}kT = \frac{3}{2}kT + 0$$
双原子  $\overline{\varepsilon_{\mathbb{A}}} = \frac{5}{2}kT = \frac{3}{2}kT + \frac{2}{2}kT$ 

多原子 
$$\overline{\varepsilon_{\mathbb{B}}} = \frac{6}{2}kT = \frac{3}{2}kT + \frac{3}{2}kT$$

● 理想气体内能变化: 
$$dE = v \frac{i}{2} R dT$$

3、v mol 理想气体的内能:  $E = v \frac{l}{2}RT$ 


# (一)、分子速率分布函数

N : 气体分子总数 ,

 $dN: v \rightarrow v + dv$  间的分子数,

f(v): 分子速率分布函数

$$f(v) = \frac{1}{N} \frac{dN}{dv}$$



物理意义——表示在温度为*T*的平衡状态下,速率在*v*附近,单位速率区间的分子数占总分子数的百分比。





# (一)、分子速率分布函数

$$f(v) = \frac{dN}{Ndv}$$


物理意义:在温度为T的平衡状态下,速 率在v附近,单位速率区间的分子数占 总分子数的百分比。

1) 速率在 $v \sim v + dv$  区间的分子数 dN

$$dN = Nf(v)dv$$

速率在 $v \sim v + dv$  区间的分子数 dN ,占总分子数的百分比

$$\frac{dN}{N} = f(v)dv$$



# (一)、分子速率分布函数

$$f(v) = \frac{dN}{Ndv}$$


物理意义:在温度为T的平衡状态下,速 率在v附近,单位速率区间的分子数占 总分子数的百分比。

2)速率在 $v_1 \sim v_2$ 区间的分子数

$$\Delta N = \int_{v_1}^{v_2} Nf(v) dv$$

速率在 $v_1 \sim v_2$ 区间的分子数,占总分子数的百分比

$$\frac{\Delta N}{N} = \int_{v_1}^{v_2} f(v) dv$$



## (一)、分子速率分布函数


$$f(v) = \frac{dN}{Ndv}$$

物理意义:在温度为T的平衡状态下,速 率在v附近,单位速率区间的分子数占 总分子数的百分比。

#### 3) 全部分子占总分子数的百分比

$$\int_0^\infty f(v)\,dv=1$$

归一化条件



## (一)、分子速率分布函数

$$f(v) = \frac{dN}{Ndv}$$

 $f(v) = \frac{dN}{Ndv}$  物理意义: 在温度为T的平衡状态下,速率在v附近,单位速率区间的分子数占 总分子数的百分比。

#### 4) 速率在 $v_1 \sim v_2$ 区间的分子的平均速率

$$\overline{v}_{12} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v \, dN}{\int_{v_1}^{v_2} dN} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v N f(v) \, dv}{\int_{v_1}^{v_2} N f(v) \, dv}$$

$$\overline{v}_{12} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv}$$







# (一)、分子速率分布函数

$$f(v) = \frac{dN}{Ndv}$$

物理意义:在温度为T的平衡状态下,速 率在v附近,单位速率区间的分子数占 总分子数的百分比。

#### 5)全部分子的平均速率

$$\overline{v} = \int_0^\infty v f(v) dv$$

6) 全部分子的速率平方的平均值

$$\overline{v^2} = \int_0^\infty v^2 f(v) dv$$





# (一)、分子速率分布函数

$$f(v) = \frac{dN}{Ndv}$$


物理意义:在温度为T的平衡状态下,速 率在v附近,单位速率区间的分子数占 总分子数的百分比。

#### 7) 最概然速率 $v_p$

 $---v_n$ 附近单位速率区间的 分子数最多。

可用求极值的方法求得。

令 
$$\frac{df(v)}{dv}\Big|_{v_p} = 0$$
, 解出  $v_p$  对应极大



## (二)、三种速率(对应麦克斯韦速率分布)

1、最概然速率 $v_n$ 

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$$

2、平均速率  $\overline{v}$ 

$$\overline{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$$

3、方均根速率 $\sqrt{v^2}$ 

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$