



# 13-5 循环过程、卡诺循环

知识点: 重点掌握:


能够分析、计算循环效率和制冷系数



#### 一、循环过程

- 1、热力学循环过程:系统经过一系列变化状态过程后, 又回到原来的状态的过程;
- 2、过程特征: 经一个循环系统内能不变, 作功只与吸热、放热有关;
- 3、正循环(顺时针)(p-V图) 热机的循环过程;
- 4、负循环(逆时针)(p-V图) 制冷机的循环过程;
- 5、经历一个循环:  $\Delta E = 0$

净功 W=Q 净交换热量



在任何一个循环过程中,系统(或外界)所做的 $\beta$ 功大小 在数值上等于p-V图上循环曲线所包围的面积



# 1、热机循环、热机效率

热机: 利用工作物质的循环过程 把热量转变成功的装置。


#### 经历一个循环,

 $W_1$ :系统对外界所做的总功,  $W_1 > 0$ 

 $W_0$ : 外界对系统所做的总功,  $W_0$  < 0

 $Q_1$ :系统从外界吸收的总热量, $Q_1 > 0$ 

 $Q_2$ :系统向外界放出的总热量, $Q_2 < 0$ 



#### 经历一个循环,系统对外界净作的功(净功)为:

$$W = W_1 - |W_2| = Q_1 - |Q_2| > 0$$
 净吸热



1、热机循环、热机效率

#### 经历一个循环,


 $W_1$ :系统对外界所做的总功,  $W_1 > 0$ 

 $W_2$ : 外界对系统所做的总功,  $W_2 < 0$ 

 $Q_1$ :系统从外界吸收的总热量, $Q_1 > 0$ 

 $Q_2$ :系统向外界放出的总热量, $Q_2 < 0$ 

净功:  $W = W_1 - |W_2| = Q_1 - |Q_2|$ 



# 热机效率

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$$



# 2、致冷循环、致冷系数

致冷机:利用工质的循环过程, 使热量从低温热源向 高温热源传递的装置。


#### 经历一个循环,

 $W_1$ : 外界对系统所做的总功,  $W_1 < 0$ 

 $W_2$ :系统对外界所做的总功,  $W_2 > 0$ 

 $Q_1$ :系统向外界放出的总热量, $Q_1 < 0$ 

 $Q_2$ :系统从外界吸收的总热量, $Q_2 > 0$ 



#### 经历一个循环,外界对系统净作的功(净功)为:

$$|W| = |W_1| - W_2 = |Q_1| - Q_2$$
 净放热



2、致冷循环、致冷系数 经历一个循环,

 $W_1$ : 外界对系统所做的总功,  $W_1 < 0$ 


 $W_2$ :系统对外界所做的总功,  $W_2 > 0$ 

 $Q_1$ :系统向外界放出的总热量, $Q_1 < 0$ 

 $Q_2$ :系统从外界吸收的总热量, $Q_2 > 0$ 

外界对系统净作的功(净功)为:

$$|W| = |W_1| - W_2 = |Q_1| - Q_2$$



致冷系数

$$e = \frac{Q_2}{|W|} = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2}$$



#### 1、热机效率

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$$

经历一个循环,

总吸热 
$$\longrightarrow$$
  $Q$ 

总放热  $\longrightarrow$   $Q_2$ 

2、致冷系数

$$e = \frac{Q_2}{|W|} = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2}$$

总吸热  $\longrightarrow$   $Q_2$ 

总放热  $\longrightarrow$  Q



例 6: 1 mol 氧气系统(理想气体、刚性分子)作如图所示的循环,

求: 循环效率。

**P**: 
$$T_c = \frac{2p_0V_0}{R}$$
,  $p_a = 2p_0$ ,  $T_b = \frac{4p_0V_0}{R} = 2T_c$ ,  $p_a = 2T_c$ 

等压过程
$$ab: Q_{ab} = vC_p(T_b - T_a) = 7p_0V_0$$

$$Q_{ab} > 0$$
, 吸热


等体过程
$$bc$$
:  $Q_{bc} = vC_V(T_c - T_b) = -5p_0V_0$ 

$$Q_{bc} < 0$$
,放热

等温过程
$$ca: Q_{ca} = W_{ca} = vRT_c \ln \frac{V_a}{V_c} = -(2 \ln 2) p_0 V_0$$

$$Q_{ca}$$
 < 0, 放热

$$Q_1 = Q_{ab}, \quad Q_2 = Q_{bc} + Q_{ca}, \quad \eta = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{5 + 2\ln 2}{7} = 8.8\%$$





例 7:  $3.2 \times 10^{-2}$  kg 氧气(理想气体、刚性分子)作如图所示的循环,其中,AB和CD都为等温过程, $T_1=300$ K, $T_2=200$ K, $V_2=2V_I$ ,

求: 1) 各分过程气体系统与外界交换的热量; 2) 循环效率。


#### 解: 1)


$$Q_{AB} = W_{AB} = vRT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = (300 \ln 2)R > 0,$$
 where

$$Q_{BC} = \nu C_V (T_C - T_B) = -250R < 0$$
, 放热

$$Q_{CD} = W_{CD} = vRT_2 \ln \frac{V_1}{V_2} = -(200 \ln 2)R < 0,$$
 Description

$$Q_{DA} = \nu C_V (T_A - T_D) = 250R > 0,$$
 WM






$$\eta = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 15.1\%$$




卡诺循环是由 { 两个<sub>准静态</sub>等温过程 构成的一种理想循环 两个<sub>准静态</sub>绝热过程





#### 1、卡诺热机的效率



$$Q_{AB} = W_{AB} = vRT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} > 0,$$
 where

$$Q_{BC} = 0$$

$$Q_{CD} = W_{CD} = vRT_2 \ln \frac{V_4}{V_2} < 0$$
, 放热

$$Q_{DA} = 0$$

$$Q_1 = Q_{AB}, \qquad Q_2 = Q_{CD}$$

$$\eta = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \cdot \frac{\ln \frac{V_3}{V_4}}{\ln \frac{V_2}{V_1}}$$


$$T_1V_2^{\gamma-1} = T_2V_3^{\gamma-1}, \Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$$
  
 $T_1V_1^{\gamma-1} = T_2V_4^{\gamma-1},$ 

$$T_1 V_1^{\gamma - 1} = T_2 V_4^{\gamma - 1},$$

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$



#### 1、卡诺热机的效率



# ◆卡诺热机效率


$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

卡诺热机效率与工作物质无关,只与两个热源的温度有关,两热源的温差越大,则卡诺循环的效率越高。




理想气体卡诺循环过程的两条绝热线下的面积大小 (图中阴影部分)分别为S<sub>1</sub>和S<sub>2</sub>,二者的大小关系为?

$$S_1 = S_2$$






### 2、卡诺致冷机的致冷系数



卡诺致冷机致冷系数



$$e = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$



例 8: 1 mol 氦气系统(理想气体、刚性分子)作如图所示的循环, 其中, $p_2=2p_1$ , $V_4=2V_1$ ,

求: 1) 各分过程气体系统与外界交换的热量; 2) 循环效率。


解: 1) 
$$T_1 = \frac{p_1 V_1}{R}$$
,  $T_2 = 2T_1$ ,  $T_3 = 4T_1$ ,  $T_4 = 2T_1$ ,  $Q_{12} = vC_V(T_2 - T_1) = C_V T_1 = \frac{3}{2}RT_1 > 0$ , 取款  $P_2$   $Q_{23} = vC_P(T_3 - T_2) = 2C_P T_1 = 5RT_1 > 0$ , 取款  $Q_{34} = vC_V(T_4 - T_3) = -2C_V T_1 = -3RT_1 < 0$ , 放款  $Q_{41} = vC_P(T_1 - T_4) = -C_P T_1 = -\frac{5}{2}RT_1 < 0$ , 放款  $Q_{41} = vC_P(T_1 - T_4) = -C_P T_1 = -\frac{5}{2}RT_1 < 0$ ,  $Q_{41} = vC_P(T_1 - T_4) = -C_P T_1 = -\frac{5}{2}RT_1$   $Q_{41} = -\frac{11}{13}RT_1$   $Q_{41} = -\frac{11}{13}RT_1$   $Q_{41} = -\frac{11}{13}RT_1$   $Q_{41} = -\frac{11}{13}RT_1$ 



例 9: 奥托机的循环,如图所示的循环,其中, $ab \setminus cd$ 为绝热过程, $bc \setminus da$ 为等体过程,已知:  $V_a$ , $V_b$ , $\gamma$ 

求: 循环效率。

**解:** 1)  $Q_{ab} = 0$  $Q_{bc} = \nu C_V (T_c - T_b) > 0$ , 吸热  $Q_{cd} = 0$  $Q_{da} = \nu C_{V} (T_{a} - T_{d}) < 0$ , 放热 2)  $\eta = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{T_d - T_a}{T_c - T_b} = 1 - \frac{T_a}{T_b} \cdot \frac{\frac{T_d}{T_a} - 1}{\frac{T_c}{T_c} - 1}$  $T_{b}V_{b}^{\gamma-1} = T_{a}V_{a}^{\gamma-1}, \ T_{c}V_{c}^{\gamma-1} = T_{d}V_{d}^{\gamma-1}$  $T_{c}V_{b}^{\gamma-1}=T_{d}V_{a}^{\gamma-1}$  $\frac{T_c}{T_b} = \frac{T_d}{T_a} \Longrightarrow \eta = 1 - \frac{T_a}{T_b} = 1 - \left(\frac{V_b}{V_a}\right)^{\gamma - 1}$ 









# 13-6 热力学第二定律的表述、卡诺定理

# 定性掌握、理解

#### 知识点:理解:

- 1、热力学第二定律开尔文表述和克劳修斯表述
- 2、热力学第二定律的实质
- 3、卡诺定理



# 一、热力学第二定律 Second Law of Thermodynamics

#### 1、开尔文(1851)表述:

不可能制成一种循环动作的热机,只从单一 热源吸取热量,使之全部变成有用的功而不产生 其他任何影响。

 $\eta = 100\%$ 的热机不可能制成。

第二类永动机不可能制成!

2、克劳修斯(1850)表述:

热量不可能自动地从低温物体传到高温物体

物理系王



# 热力学第二定律 Second Law of Thermodynamics



- 1) 热力学第二定律是大量实验和经验的总结:
- 2) 热力学第二定律开尔文表述与克劳修斯表述 具有等效性:
- 3) 热力学第二定律有多种表述, 每一种表述都反映了自然界过程进行的方向性。

物理系

王



# 二、可逆过程与不可逆过程

> 无耗散(摩擦、辐射...)的准静态过程是可逆过程 循环过程是可逆的热机、致冷机称为可逆机

#### 2、不可逆过程

如果系统不能回复到原状态,或者虽然能回复到初态,但外界不能恢复原状,那么此过程称为不可逆过程。

由于摩擦等耗散因素的实际存在,不可能使系统和外界完全复原。因此有关热现象的实际宏观过程和非准静态过程都是不可逆过程。


自然界中,一切与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的, 所谓可逆过程只是一种理想过程。

Œ



# 二、可逆过程与不可逆过程

- 3、自然过程的不可逆性(热力学第二定律的实质)
  - 例: 1) 热功转换是不可逆的。
    - 2) 热传递是不可逆的。



大量事实表明:一切与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的,热力学第二定律的实质在于揭示了自然过程的不可逆性。

物理系



#### 三、卡诺定理 Carnot Theorem

1、在相同高温热源 $(T_1)$ 、低温热源 $(T_2)$ 间工作的一切<u>可逆机效率</u>相等, 与工作物质无关。

$$\eta_{\text{Tim}} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

2、在相同高温热源( $T_1$ )、低温热源( $T_2$ ) 间工作的一切不可逆机效率 不可能大于可逆机的效率。

$$\eta_{\pi$$
可逆 =  $1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} < 1 - \frac{T_2}{T_1}$ 

$$\eta = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} \le 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

物理系



例 10: 某热机在一个高温热源和一个低温热源之间工作。经历一个循环,该热机从高温热源吸收热量为  $Q_1$  ,并把热量  $Q_2$  传给低温热源。 高、低温热源的温度分别为  $T_1 = 2000$ K 和  $T_2 = 300$ K ,

判断: 在下列条件下, 热机是可逆的、不可逆的、还是不可能存在的。

1)  $Q_1 = 1000$ J,净功W = 900J; 2)  $Q_1 = 2000$ J, $Q_2 = -300$ J; 3)净功 W = 1500J, $Q_2 = -500$ J

解: 此热机效率的理想值(最大值):  $\eta_{\text{可逆}} = 1 - \frac{I_2}{T_1} = 1 - \frac{300}{2000} = \frac{17}{20} = 85\%$ 

1) 
$$\eta = \frac{W}{Q} = \frac{900}{1000} = 90\% > \eta_{\text{max}} = 85\%$$
 不可能存在

2) 
$$\eta = \frac{W}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{300}{2000} = 85\% = \eta_{\text{max}}$$

3) 
$$\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{W}{W + |Q_2|} = \frac{1500}{1500 + 500} = 75\% < \eta_{\text{max}}$$