



大学物理(二)

大学物理 (二)

热学、振动和波动、(波动)光学、近代物理

王强 东北大学物理系





大学物理(二)

一、《大学物理(二)》成绩评定方法

最终成绩(100分) = 平时成绩(40分) + 期末考试(60分)

平时成绩(40分) = [(作业、出勤、随堂测验) 10 + 慕课(SPOC) 10](20分) + 4次模块测验(20分)

最终成绩分成三部分:平时、期中、期末,分别录入到教务处网上

二、教材

《物理学》第七版(下), 马文蔚、周雨青、解希顺主编, 高教出版社 作业:

教材配套活页册



東北大學理學院

大学物理(二)

三、《大学物理(二)》课程授课内容

热学

第12章 气体动理论 第13章 热力学基础

振动和波动

第 9章 振 动 第10章 波 动

波动光学

第11章 (波动)光学

近代物理

狭义相对论 量子力学基础 第14章 相对论第15章 量子物理



大学物理(二)

热学

第12章 气体动理论 第13章 热力学基础





热学

热 学是<u>研究与热现象有关的物质运动</u> 规律的科学。

表示物体冷热程度的物理量是温度,把与温度有关的物理性质及状态的变化称为热现象。

物体是由大量分子、原子组成的,这些微观粒子永不休止的、无规则的运动称为分子热运动。



热学的研究方法

1、宏观法 Macroscopic Method

最基本的实验规律 → 逻辑推理(运用数学)

——称为热力学 Thermodynamics

优点: 具有高度的可靠性和普遍性。

缺点: 知其然而不知其所以然,未揭示其微观

本质,一些宏观现象(如涨落)不能解释。

热力学第一定律确立了热和功相互转化的数量 关系,热力学第二定律告诉人们如何提高热机效率, 热力学的两个基本定律都是从研究热和功的相互转 化问题总结出来的,然而,热力学理论的应用远远 地超出了这一问题的范围。



热学的研究方法

2、微观法 Microcosmic Method

物质的微观结构 + 统计方法 —— 称为统计物理学. 其初级理论称为气体动理论 Kinetic Theory of Gases

优点:揭示了热现象的微观本质.

缺点:可靠性、局限性问题,其结果不能与实际 完全符合,只是接近于实际。

热工学、低温技术、热机、制冷机、化学、化工、冶金工业、合金相变、热处理工艺、设计原子核反应堆、半导体技术、生物、生命科学("熵"与生命)、社会科学("熵"与信息).....



第12章 气体动理论

- 12-1 平衡态、理想气体物态方程、 热力学第零定律
- 12-2 物质的微观模型、统计规律性(了解)
- 12-3 理想气体的压强公式
- 12-4 理想气体分子的平均平动动能与温度的关系
- 12-5 能量均分定理、理想气体的内能
- 12-6 麦克斯韦气体分子速率分布律
- 12-7 玻耳兹曼能量分布律、等温气压公式(了解)
- *12-8 气体分子平均碰撞次数和平均自由程(了解)

重点



以下内容不要求

12-9 气体的迁移现象

12-10 实际气体的范德瓦尔斯方程





12-1 平衡态、理想气体物态方程、 热力学第零定律

知识点:

- 1、(定性):基本概念;
- 2、重点掌握: 理想气体的物态方程。




一、热力学系统 Thermodynamic System

在热学中,把所研究的物体或物体组叫做热力学系统

热力学研究的对象,它包含极大量的分子、原子。

- ▲ 外界: 热力学系统以外的物体。
- ♠ 根据能量与质量传递的不同

开放系统 热力学系统 〈 孤立系统 封闭系统



- ▲ 单个分子: 热无序、具有偶然性、遵循力学规律
- ♠ 整体(大量分子): 服从统计规律



二、物态参量(状态参量) State Parameter

物态参量: 描述系统状态的量.

确定一个热力学系统的平衡态所需使用的物态参量:

1) 力学参量: 如: 压强

2) 几何参量: 如: 体积 热力学参量:

3) 化学参量: 如: 摩尔数 温度

4) 电磁参量: 如: 电场强度

对简单系统只用体积和压强这两个参量就可确定它的一个平衡态.



二、物态参量(状态参量) State Parameter 物态参量分为宏观量与微观量

1、宏观量

从整体上描述系统的状态量,一般可以直接测量。

如: 压强 P、体积 V、温度 T 等。

2、微观量: 描述系统内微观粒子的物理量。

如:分子的质量、直径、速度、动量、能量等。

微观量与宏观量有一定的内在联系。

例如,气体的压强是大量分子撞击器壁的平均效果,它与大量分子对器壁的冲力的平均值有关。



三、气体的物态参量(宏观量) Sta

State Parameter of Gas

压强-P

压强是作用于容器壁的单位面积的正压力, 单位为Pa。

科研工作和自然界中均需要和存在这些极端的条件

超低压(真空)
和超高压的用途
十分广泛

体积-V

气体的体积是指气体能够到达的空间, 单位为立方米。

气体的体积一般由所用的容器的容积来确定

温度-T

温度是指物体的冷热程度, 单位为摄氏度(\mathbb{C})或者开(\mathbb{K})。



四、平衡态 Equilibrium State

1、平衡态:

在没有外界影响的条件下,系统各个部分的宏观性质长时间内不发生变化的状态。

2、热动平衡:

热力学中的平衡是一种热动平衡,系统的分子作永不停息的热运动,因为碰撞,每个分子的速度 经常在变,但是系统的宏观量不随时间改变。宏观 上表现为平衡态。

3、平衡态是一个理想化的概念,实际上不存在完全不受外界影响的系统,也就不存在宏观性质绝对不变化的系统。



五、平衡过程

- 1、过程:系统从一个状态变化到另一个状态,其间 所经历的过渡方式称为状态变化的过程。
- 2、平衡过程:如果一过程所经历的所有状态都是平衡状态,该过程称为平衡过程。
- 3、准静态过程: 热力学系统从一个平衡态变化到 另一个平衡态所经历的状态都可以近似当作平衡态, 那么这种状态变化过程称为准静态过程。


准静态过程是实际过程的理想化模型. (无限缓慢)有理论意义,也有实际意义.

强



热力学第零定律(热平衡定律)

如果系统A和系统B分别与系统C处于热平衡的 状态,那么系统A和系统B之间也处于热平衡.





七、物态方程(状态方程)(重点)

1、物态方程:物态参量之间的函数关系。

气体的物态方程: f(V, P, T) = 0

- 2、理想气体(化学纯)的物态方程 State Equation of Ideal Gas
 - 一定量(化学纯)理想气体,气体系统总质量为: m'

$$PV = vRT = \frac{m'}{M}RT$$

$$v = \frac{m'}{M}$$
 : 摩尔数; M : 摩尔质量

摩尔气体常量:
$$R = 8.31 (J \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$$



七、物态方程(状态方程)(重点)

一定量(化学纯)理想气体,总质量为:

$$PV = vRT = \frac{m'}{M}RT$$
 M:摩尔质量

N个同种理想气体分子,每个气体分子质量为: m

$$m'=Nm$$
,

$$M=N_{A}m,$$

$$PV = vRT = \frac{N}{N_A}RT = NkT,$$

$$P = \frac{N}{V}kT = nkT$$

玻耳兹曼常量:

$$k = \frac{R}{N_A} = 1.38 \times 10^{-23} (\mathbf{J} \cdot \mathbf{K}^{-1})$$


气体分子数密度:

$$n = \frac{N}{V}$$

气体系统质量密度: $\rho = nm$



八、理想气体准静态过程的图形表示





小 结

理想气体的物态方程:

一定量(化学纯)理想气体,总质量为:m'

N个同种理想气体分子,每个气体分子质量为:m

$$m' = Nm$$
,

$$M = N_{\scriptscriptstyle A} m$$
,

$$m' = Nm$$
, $M = N_A m$, M : 摩尔质量

$$PV = vRT = \frac{m'}{M}RT$$

$$P = nkT$$

玻耳兹曼常量:

$$k = \frac{R}{N_A} = 1.38 \times 10^{-23} \,\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$$

气体分子数密度:

$$n = \frac{N}{V}$$

气体系统质量密度: $\rho = nm$



例 12-1

理想气体体积为V,压强为p,温度为T,一个分子的质量为m,k为玻耳兹曼常量,R为摩尔气体常量,则该理想气体的分子数为:

(A)
$$pV/m$$
 (B) $pV/(kT)$ (C) $pV/(RT)$ (D) $pV/(mT)$

$$p = nkT$$
, $n = \frac{N}{V}$ $N = \frac{pV}{kT}$



例 12-2

某种理想气体,体积为V,压强为p,绝对温度为T,每个分子的质量为m,R为普通气体常数, N_A 为阿伏伽德罗常数,则该气体系统的分子数密度n为:

(A)
$$\frac{pN_A}{RT}$$
 (B) $\frac{pN_A}{kT}$ (C) $\frac{pmN_A}{RT}$

$$p = nkT$$
, $k = \frac{R}{N_A}$,

$$n = \frac{pN_A}{RT}$$







12-2 物质的微观模型、统计规律性

(了解)

- 12-3 理想气体的压强公式
- 12-4 理想气体分子的平均平动动能与温度的关系

重点掌握: 温度的微观意义(温度的本质)

强

王



一、分子动理论的基本观点

按照物质结构的理论,自然界所有的物质实 体都是由分子组成,分子处于永不停息的、杂乱 无章的运动之中:分子与分子之间相隔一定的距 离,且存在相互作用力。这样一种关于物质结构 的理论称为"分子动理论"。

分子热运动: 大量实验事实表明分子都 在作永不停止的无规则运动

强

物理系 王



一、分子动理论的基本观点


- 1、宏观物体由大量分子(原子)组成, 分子与分子之间存在着一定的距离;
- 2、组成物质的分子在永不停息地作无规则运动;
- 3、分子间存在相互作用力

$$r > r_0$$
 分子力表现为引力;

$$r < r_0$$
 分子力表现为斥力;

$$r = r_0$$
 分子力为零。

$$r \to 10^{-9} \,\mathrm{m} \,\mathrm{F}$$
, $F \to 0$





二、分子热运动与统计规律

- 1、气体分子热运动可以看作是在惯性支配下的 自由运动;
- 2、气体分子间的相互碰撞频繁;
- 3、气体分子热运动服从统计规律.

对于由大量分子组成的热力学系统从微观上 加以研究时,必须用统计的方法.

(无外场作用) 平衡态时:

- 1) 分子向各方向运动机会相等;
- 2) 分子数密度分布均匀:
- 3)分子速度在各方向分量各种平均值相等。



三、理想气体的微观模型

- 2、除碰撞的瞬间外,分子之间以及分子与容器壁 之间的相互作用力可忽略不计;
- 3、弹性质点(分子之间以及分子与容器壁之间的 碰撞都是弹性碰撞);
- 4、分子的运动遵从经典力学的规律。

理想气体分子是自由地、无规则地运动着的弹性质点群



四、理想气体的热动平衡的统计规律(平衡态)

- 1、没有任何一个分子比其他分子占有优势;
- 2、分子均匀分布,任一位置单位体积内的分子数 不比其它位置占优势;
- 3、分子沿任一方向的运动不比沿其它方向的运动 占优势;分子速度在各个方向上的分量的各种 平均值都相等。

分子运动速度

$$\vec{v}_i = v_{ix}\vec{i} + v_{iy}\vec{j} + v_{iz}\vec{k}$$

$$\overline{v_x} = \frac{1}{N} (v_{1x} + v_{2x} + v_{3x} + \dots + v_{ix} + \dots) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} v_{ix} = 0$$

各方向运动概率均等

$$\overline{v}_x = \overline{v}_y = \overline{v}_z = 0$$



四、理想气体的热动平衡的统计规律(平衡态)

- 1、没有任何一个分子比其他分子占有优势;
- 2、分子均匀分布,任一位置单位体积内的分子数 不比其它位置占优势;
- 3、分子沿任一方向的运动不比沿其它方向的运动 占优势;分子速度在各个方向上的分量的各种 平均值都相等。

x 方向速度分量平方的平均值 $\overline{v_x^2} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} v_{ix}^2$

各方向运动概率均等 $\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2}$

$$\overline{v^2} = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2}$$



气体压强的微观机制:

克劳修斯指出:

"压强是大量分子对容器壁发生碰撞, 而对容器壁产生冲力的宏观效果"

理想气体的压强


气体分子在单位时间内施与器壁单位面积 上的冲量。

下面,定性说明理想气体压强公式



 $\frac{\partial}{\partial t}$ 边长分别为 x、y 及 z 的长方体中,有 N 个全同的质量为 m 的气体分子。


平衡态下器壁各处压强相同,计算 A_1 壁面所受压强





设 边长分别为x、y 及z 的长方体中,有N 个全同的质量为m 的气体分子。

平衡态下器壁各处压强相同,计算 A_1 壁面所受压强



分子数密度n:

单位体积内的分子个数

$$n = \frac{N}{V}$$


质量密度:

$$\rho = nm$$



◆ 单个分子遵循力学规律

第i个分子



与 A_1 一次碰撞,x方向动量变化:

$$(-mv_{ix}) - mv_{ix} = -2mv_{ix}$$

施于 A_1 器壁的冲量大小。 $2mv_{ix}$

两次碰撞间隔时间:

 $\frac{2x}{v_{ix}}$

单位时间内,i分子与 A_1 碰撞次数:


$$\frac{v_{ix}}{2x}$$

第*i*个分子,单位时间内,施于器壁 A_1 的冲量: $\frac{v_{ix}}{2x} \cdot 2mv_{ix} = \frac{mv_{ix}^2}{x}$



◆大量分子总效应

单位时间内,N个分子对器壁 A_1 总冲量:



$$\sum_{i} \left(\frac{m v_{ix}^{2}}{x} \right) = \frac{m}{x} \sum_{i} v_{ix}^{2} = \frac{m N}{x} \left(\frac{1}{N} \sum_{i} v_{ix}^{2} \right) = \frac{N m}{x} \overline{v_{x}^{2}}$$

器壁 A_1 所受平均冲力: $\overline{F} = \frac{Nm}{r} \overline{v_x^2}$


 A_1 面所受压强:

$$p = \frac{\overline{F}}{S_{A_1}} = \frac{\overline{F}}{yz} = \frac{Nm}{xyz} \overline{v_x^2} = \frac{Nm}{V} \overline{v_x^2} = nm\overline{v_x^2}$$

第i个分子,单位时间,施于器壁 A_1 的冲量: $\frac{mv_{ij}}{v}$



◆大量分子总效应



A_1 面所受<mark>压强</mark>:

气体压强

$$p = nm\overline{v_x^2} = \frac{1}{3}nm\overline{v^2}$$

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2}$$

(一个) 分子平均平动动能:

$$\overline{\varepsilon}_{\rm k} = \frac{1}{2}m\overline{v^2}$$

理想气体压强公式:

$$P = \frac{2}{3} n \overline{\varepsilon}_{k}$$



理想气体压强公式:



$$P = \frac{2}{3} n \overline{\varepsilon}_{k}$$

宏观可测量量

微观量的统计平均值

分子平均平动动能: $\bar{\varepsilon}_{k} = \frac{1}{2}m\overline{v^{2}}$

$$\overline{\varepsilon}_{\mathbf{k}} = \frac{1}{2}m\overline{v^2}$$

分子数密度:
$$n = \frac{N}{V}$$