



第13章 热力学基础

COLLEGE OF SCIENCES NORTHEASTERN UNIVERSITY

第13章 热力学基础


- 13-1 准静态过程、功、热量
- 13-2 热力学第一定律、内能~
- 13-3、4 热力学第一定律的应用*
- 13-5 循环过程、卡诺循环←
- 13-6 热力学第二定律的表述、卡诺定理
- 13-7 熵、熵增加原理 *
- *13-8-热力学第二定律的统计意义(了解,自学)
- *13-9_(不要求)

重点

1、热力学第一定律

某一过程,系统与外界交换热量Q, 对外界做功W,系统内能从初始态 E_1 变为 E_2 ,则由能量守恒:

$$Q = (E_2 - E_1) + W = \Delta E + W$$



规定:

Q > 0	系统吸热	W >0	系统对外界作功
Q < 0	系统放热	W < 0	外界对系统作功

对无限小过程:

$$dQ = dE + dW$$






2、热功、热量、内能的计算

1) 准静态过程的功的计算

元功:
$$dW = PdV$$



功的大小等于P-V图上过 程曲线 P = P(V) 下的面积

- 1) dV > 0, 膨胀, dW > 0, 系统对外作正功;
- 2) dV < 0, 压缩, dW < 0, 系统对外作负功:
- 3) dV = 0, 等体, dW = 0系统不作功。

$$W = \int_{V_1}^{V_2} P dV$$

功不仅与初态和末 态有关,而且还依赖于 所经历的中间状态,<u>功</u> 与过程有关。







- 2、热功、热量、内能的计算
 - 2) 准静态过程的热量的计算
 - A、摩尔热容 C: 1 摩尔物质经过某一热力学过程, 温度升高(降低)1K 所需要吸收(释放)的热量。
 - 1 摩尔物质经过一热力学过程: ΔQ , ΔT

$$C_{$$
过程} = $\lim_{\Delta T \to 0} (\frac{\Delta Q}{\Delta T})_{$ 过程} = $(\frac{dQ}{dT})_{$ 过程}

 $\underline{\mathbf{v}}$ 摩尔物质经过一热力学过程: $C_{\text{}}$

$$dQ = \nu C_{\text{id}} dT, \qquad Q = \nu \int_{T_1}^{T_2} C_{\text{id}} dT,$$





- 2、热功、热量、内能的计算
 - 2) 准静态过程的热量的计算
 - \mathbf{B} 、理想气体的等容摩尔热容 C_V 与等压摩尔热容 C_P
 - (1) 等容(定体)摩尔热容:

$$C_V = \frac{i}{2}R$$

 $C_V = \frac{i}{2}R$ *i*: 理想气体分子的自由度

(2) 等压(定压)摩尔热容:

$$C_P = C_V + R = \frac{i+2}{2}R$$

(3) 泊松比 (Poisson's Ratio)(比热容比)

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{C_V + R}{C_V}$$





2、热功、热量、内能的计算

3) 理想气体的内能

v 摩尔理想气体系统处于某一状态, 温度为T,其内能E为:

$$E = E(T) = v \frac{i}{2} R T = v C_V T$$

$$dE = vC_V dT$$

$$\Delta E = E_2 - E_1 = v \frac{i}{2} R (T_2 - T_1) = v C_V (T_2 - T_1)$$





二、热力学第一定律(对理想气体的等值过程)的应用

 $Q = \nu C_{\nu} (T_2 - T_1)$ (一) 、等体过程: 热量:

> 做功: W = 0

内能增量: $\Delta E = v \frac{i}{2} R(T_2 - T_1)$

(二)、等压过程: 热量: $Q = \nu C_p (T_2 - T_1)$

做功: $W = p(V_2 - V_1) = \nu R(T_2 - T_1)$


 $\Delta E = v \frac{i}{2} R (T_2 - T_1)$ 内能增量:

(二)、等温过程: 热量=做功: $Q = W = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1} = \nu RT \ln \frac{p_1}{p_2}$ 内能增量: $\Delta E = 0$

二、热力学第一定律(对理想气体的等值过程)的应用

(四) 绝热过程 过程特点: dQ=0, 或: Q=0

1、过程方程(绝热方程)



$$\begin{cases} PV^{\gamma} = 常数_1 \\ TV^{\gamma-1} = 常数_2 \\ P^{\gamma-1}T^{-\gamma} = 常数_3 \end{cases}$$

比热容比:
$$\gamma = \frac{C_P}{C_V}$$

2、功W、热量Q、内能增量 ΔE

$$Q = 0$$

$$W = -\Delta E = -\nu C_V (T_2 - T_1) = -\nu \frac{i}{2} R(T_2 - T_1) = \frac{i}{2} (P_1 V_1 - P_2 V_2)$$











三、热机效率和致冷机的致冷系数

1、热机循环、热机效率

热机: 利用工作物质的循环过程

把热量转变成功的装置。


经历一个循环,

 W_1 :系统对外界所做的总功, $W_1 > 0$

 W_0 : 外界对系统所做的总功, W_0 < 0

 Q_1 :系统从外界吸收的总热量, $Q_1 > 0$

 Q_2 :系统向外界放出的总热量, $Q_2 < 0$



经历一个循环,系统对外界净做的功(净功)为:

$$W = W_1 - |W_2| = Q_1 - |Q_2| > 0$$
 净吸热





热机效率和致冷机的致冷系数

1、热机循环、热机效率

经历一个循环,


 W_1 :系统对外界所做的总功, $W_1 > 0$

 W_0 :外界对系统所做的总功, $W_{2} < 0$

 Q_1 :系统从外界吸收的总热量, $Q_1 > 0$

 Q_0 :系统向外界放出的总热量, $Q_{2} < 0$

净功: $W = W_1 - |W_2| = Q_1 - |Q_2|$



热机效率

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$$

理学院物理系 王 强





三、热机效率和致冷机的致冷系数

2、致冷循环、致冷系数

致冷机: 利用工质的循环过程,

使热量从低温热源向

高温热源传递的装置。


经历一个循环,

 W_1 : 外界对系统所做的总功, $W_1 < 0$

 W_2 :系统对外界所做的总功, $W_2 > 0$

 Q_1 :系统向外界放出的总热量, $Q_1 < 0$

 Q_2 :系统从外界吸收的总热量, $Q_2 > 0$



经历一个循环,外界对系统净做的功(净功)为:

$$|W| = |W_1| - W_2 = |Q_1| - Q_2$$
 净放热







第13章 热力学基础



热机效率和致冷机的致冷系数

2、致冷循环、致冷系数 经历一个循环,

 W_1 : 外界对系统所做的总功, $W_{1} < 0$


 W_0 :系统对外界所做的总功, $W_2 > 0$

Q:系统向外界放出的总热量, $Q_{1} < 0$

 Q_2 :系统从外界吸收的总热量, $Q_2 > 0$

外界对系统净作的功(净功)为:

$$|W| = |W_1| - W_2 = |Q_1| - Q_2$$



致冷系数

$$e = \frac{Q_2}{|W|} = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2}$$





热机效率和致冷机的致冷系数

1、热机效率

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$$

经历一个循环,

总吸热

总放热

2、致冷系数

$$e = \frac{Q_2}{|W|} = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2}$$

经历一个循环,

总吸热

总放热

热力学第二定律

- 1、热力学第二定律 Second Law of Thermodynamics
 - 1) 开尔文(1851) 表述:

不可能制成一种循环动作的热机,只从单一 热源吸取热量,使之全部变成有用的功而不产生 其他任何影响。

2) 克劳修斯(1850) 表述:

热量不可能自动地从低温物体传到高温物体

热力学第二定律的实质: 自然界一切与热现象 有关的实际宏观过程都是不可逆的。






2、熵

1) 熵概念的引入

熵增
$$\Delta S = S_B - S_A = \int_A^B \left(\frac{dQ}{T}\right)_{\text{可逆}}$$

无限小可逆过程:
$$dS = (\frac{dQ}{T})_{\text{可逆}}$$



- 1) 熵是状态的单值函数(态函数);
- 2) 系统熵增(熵变)与过程无关, 只决定于系统的始态和末态:
- 3) 熵是广延量,熵值具有可加性。当系统分为几个 部分时,各部分的熵变之和等于系统的熵变。

系统的总熵 = 各部分熵之和; 即 $S=\sum S_i$ 或 $S=\int dS$









◇ 🖟 🚅 理学院物理系 王 强 < ■ 第13章 热力学基础



2、熵

2) 熵增(熵变)的计算

为了正确计算熵变,必须注意以下几点:

- 1) 熵是系统状态的单值函数
- 2) 对于可逆过程熵变可用下式进行计算

$$\Delta S = S_B - S_A = \int_A^B dS = \int_A^B \left(\frac{dQ}{T}\right)_{\text{prim}}$$

3) 如果过程是不可逆的不能直接应用上式

由于熵是一个态函数,熵变和过程无关,可以设计 一个始末状态相同的可逆过程来代替,然后再应用上式 进行熵变的计算。





热力学第二定律 熵

3、热力学第二定律的熵表述(熵增加原理)

熵增加原理: 孤立系统的熵永不减少。

$$\Delta S = S_2 - S_1 \ge 0 \qquad \text{if} \quad dS \ge 0$$

 $\{$ 孤立系统不可逆过程: $\Delta S > 0$ 孤立系统可逆过程: $\Delta S = 0$

孤立系统中的可逆过程,其熵不变; 孤立系统中的不可逆过程,其熵要增加

一切自发过程总是向着熵增加的方向进行。 或者说,在孤立系统发生的自然过程,总是沿着熵 增加的方向进行。

