



20.1 多媒体应用协议套

- 20.1.1 多媒体应用协议套
- 20.1.2 多媒体应用相关协议摘要

20.2 实时传输和控制协议

- 20.2.1 实时传输协议(RTP)
- 20.2.2 实时控制协议(RTCP)

20.3 实时流播协议

- 20.3.1 RTSP协议概要
- 20.3.2 RTSP协议原理

2019年8月26日 2/43 第20章 多媒体的传输



- 左IP网上传输声音和影视的研究和开发已成为网络应用的重要方向。
- 多媒体应用的主要问题是如何保障实时多媒体数据的 传输质量,尤其是对那些实时互动的应用。
- 保障传输质量的技术集中体现在多媒体传输协议和控制协议上

2019年8月26日 第20章 多媒体的传输 3/43



- > 在IP网上的多媒体应用有两种类型的协议
 - 会话协议两台设备或两个站点之间的持续连接和 多媒体数据交换
 - 信令协议通信双方建立和控制连接所需信息的交换方法

2019年8月26日 第20章 多媒体的传输 4/43



20.1.1 多媒体应用协议套

> 数据传送服务: 对数据的时延要求不高

> 多媒体应用: 时延短和抖动小

在IP网络上,支持实时视听数据传输的协议构成了多 媒体应用协议套

2019年8月26日 5/43 第20章 多媒体的传输



- (1) 实时传输协议(Real-time Transport Protocol, RTP)
 - ◆ 位于应用层和UDP之间,用于传输包括声音和影视等实时数据的协议。
- (2) 实时控制协议(Real-Time Control Protocol, RTCP)
 - ◆ 与实时协议(RTP)一起工作的传输控制协议,用于在发送者和接收者之间交换控制实时数据传输的消息。
- (3) 实时流播协议(Real-Time Streaming Protocol, RTSP)
 - ◆ 网上传输实时、现场的或存储的声音、影视和三维动画的控制协议

2019年8月26日 第20章 多媒体的传输 6/43



- (4) 资源保留协议(Resource Reservation Protocol, RSVP)
 - ◆ IETF核准的为 "带宽按需调配" 开发的传输协议。
- (5) 会话启动协议(Session Initiation Protocol, SIP)
 - ◆ 在IP网上建立呼叫的协议。

- (6) 会话描述协议(Session Description Protocol, SDP)
 - 描述流媒体初始化参数的格式


2019年8月26日 第20章 多媒体的传输 7/43



- (7) 会话通告协议(Session Announcement Protocol, SAP)
 - ◆ 用于向参与多目标广播(multicast)的潜在主机发布广播 会话消息。
- > 以上这些重要协议构成的协议套也称互联网多媒体 协议套(Internet multimedia protocol stack)

2019年8月26日 第20章 多媒体的传输 8/43

多媒体应用协议套



多媒体应用协议套是TCP/IP协议套中的一部分

2019年8月26日 第20章 多媒体的传输 9/43



20.2 实时传输和控制协议

- > 实时传输协议(RTP)和实时控制协议(RTCP) 是为网上传送实时多媒体数据开发的协议
 - RTP提供端对端的实时数据传输服务
 - RTCP协议用于监视和控制实时数据的传输

> RTP和RTCP协议的详细规范定义在RFC 3550(2003)中,并取代1996年发布的RFC 1889

2019年8月26日 第20章 多媒体的传输 10/43



- 实时传输协议(Real-time Transport Protocol, RTP)
 - > 用于通过IP网络传送音频和视频的网络协议,定义 了标准的数据包
 - ▶ 应用:声音点播(AoD)、影视点播(VoD)、因特网电话 和电视会议等
 - 提供端对端的实时声音和视像数据的传输,而对声音和视像数据的压缩和编码格式没有限制。

2019年8月26日 第20章 多媒体的传输 11/43




- > RTP 为 "实时数据" 的传输协议。
 - 本身不提供任何机制来确保把实时数据及时送到接收端,不保证在递送过程中不丢失数据包,也没有使用防止数据包次序被打乱的方法
 - 提供了减少或消除抖动、视听数据同步和视听数据流复合的方法。
 - RTP协议需要使用RTCP来提高服务质量


2019年8月26日 第20章 多媒体的传输 12/43



» RTP协议原理



(a) RTP在协议套中的位置



2019年8月26日 第20章 多媒体的传输 13/43



> RTP包头组成:有效载荷类型、顺序号、时间戳和 同步源标识符

0 1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7
V=2	V=2 P X CC M Payload Type(载荷类)					Sequence Number(顺序号)																								
Timestamp(时间戳)																														
Synchronization Source (SSRC) Identifier (同步源标识符)																														
Contributing Source (CSRC) Identifiers(贡献源标识符)																														
	•••																													
	Contributing Source (CSRC) Identifiers(贡献源标识符)																													

2019年8月26日 第20章 多媒体的传输 14/43



表20-2 RFC 3551指定的部分声音有效载荷类型

PT	编码名称	*时钟率(Hz)	PT	编码名称	时钟率(Hz)
0	PCM-µ率	8,000	10	L16	44,100
1	保留		11	L16	44,100
2	保留		12	QCELP	8,000
3	GSM	8,000	13	CN	8,000
4	G723	8,000	14	MPEG-Audio	90,000
5	DVI4	8,000	15	G728	8,000
6	DVI4	16,000	16	DVI4	11,025
7	LPC	8,000	17	DVI4	22,050
8	PCM-A率	8,000	18	G729	8,000
9	G722	8,000	19	保留	

^{*} 时钟率用于产生时间戳



表20-3 RFC 3551指定的部分视像有效载荷类型

PT	编码名称	媒体类型	时钟率(Hz)	注释				
26	JPEG	V	90,000					
27	未指定	V						
28	nv	V	90,000	Sun公司的专有格式				
29	未指定	V						
30	未指定	V						
31	H261	V	90,000					
32	MPV	V	90,000	MPEG-1和-2				
33	MP2T	AV	90,000	MPEG-2传输流				
34	H263	V	90,000					
* 在35-127中,有些作为保留、未指定或动态指定								


2019年8月26日 16/43 第20章 多媒体的传输



- 实时控制协议(Real-Time Control Protocol, RTCP)
 - > 主要功能:为收发两端的应用程序提供有关会话传送 质量的数据包
 - 每个RTCP数据包不是封装声音数据或视像数据,而是封 装收发两端的统计信息。
 - RTCP规范没有指定应用程序如何使用控制数据包中的信息,这完全取决于应用程序开发人员

2019年8月26日 第20章 多媒体的传输 17/43





每个参与者周期性地发送RTCP控制数据包

2019年8月26日 第20章 多媒体的传输 18/43



- ▶ RTCP数据包的5种类型
 - (1) SR(Sender report)—发送者报告
 - ◆ 实时数据的传送摘要,包括RTP流的同步源标识符, 当前的时间,发送的数据包数目和发送的字节数等
 - (2) RR(Receiver report)—接收者报告
 - ◆包括丢失的数据包、最后接收到的顺序号和平均的抖动间隔等统计信息

2019年8月26日 第20章 多媒体的传输 19/43



- (3) SDES(Source description items)—RTP源描述项
 - ◆ 包含标识RTP源的标识符, 称为"规范名称(canonical name, 简写为CNAME)"。
- (4) BYE(Goodbye)—再见;

(5) APP(Application-specific functions)—特定应用功能。

2019年8月26日 第20章 多媒体的传输 20/43



20.3 实时流播协议 (RTSP)

- 实时流播协议(Real-Time Streaming Protocol, RTSP)
 - 左应用层用来控制RTP会话的协议,用于控制实时 多媒体数据在网上的传输
 - 可为客户端的媒体播放器提供远程控制功能,如暂 停、快播和从头开始播放。
 - ▶ 大多数情况下,RTSP使用TCP协议传送播放器的控制消息,使用UDP协议传送视听数据。

2019年8月26日 第20章 多媒体的传输 21/43



- ▶ RTSP协议定义了控制媒体流的方法(method),包括
 - (1) SETUP(设置): 服务器为媒体流配置资源(如存放媒体流的URL),并启动RTSP会话
 - (2) PLAY(播放): 根据SETUP设置的资源启动数据传输, 开始播放一个或多个媒体流
 - (3) PAUSE(暂停): 暂停播放一个或多个媒体流,但不释放 服务器资源
 - (4) TEARDOWN(终止): 用于终止会话,释放与流播有关的所有资源。
 - (5) DESCRIBE(描述): 描述视听媒体流。
 - (6) RECORD(录制): 启动流媒体录制功能;
 - (7) ANNOUNCE(通告): 改变媒体对象的描述;
 - (8) REDIRECT(重定向): 告诉客户需要连接到另一个服务器地址

2019年8月26日 第20章 多媒体的传输 22/43



20.3 实时流播协议

■ RTSP协议原理

- > 执行RTSP协议的程序实际上就是维护客户机和服务 机的状态。
- > 客户机和服务机都有三个状态
 - (1) INIT(初态): 在客户机和服务机之间没有RTSP会话
 - (2) READY(准备态): 创建RTSP会话,准备传输数据
 - (3) PLAYING(播放态): 传输和播放流媒体

这些状态之间的转换是通过执行各种方法实现的

2019年8月26日 第20章 多媒体的传输 23/43




20.3 实时流播协议



2019年8月26日 第20章 多媒体的传输 24/43



20.3 实时流播协议




"边流边播"

2019年8月26日 第20章 多媒体的传输 25/43



- (1) 用户通过Web浏览器向Web服务器发送HTTP GET消息, 请求提供视听媒体,而Web服务器把描述媒体流的"演示描述(presentation description)"文件发送给Web浏览器
- (2) Web浏览器得到响应后打开媒体播放器,并将描述文件 转发给媒体播放器
- (3) 媒体播放器向媒体服务器发送SETUP(设置)请求消息
- (4) 媒体播放器得到媒体服务器的响应后发送PLAY请求消息
- (5) 媒体服务器发送认可消息,并用RTP/RTCP向媒体播放器发送视听数据
- (6) 如果媒体播放器向媒体服务器发送暂停PAUSE请求, 媒体服务器就暂停传输数据
-
- (n) 媒体播放器发送TEARDOWN请求,终止RTSP会话




启动 Wireshark 抓包。然后通过 ffplay 请求 live555MediaServer 并播放 raw_h264_stream.264, 通过 Display Filter 过滤仅显示 RTSP/RTP/RTCP 包

RTSP 具体定义的方法


1	method	direction	object	requirement
2	DESCRIBE	C->S	P,S	recommended
3	ANNOUNCE	C->S, S->C	P,S	optional
4	GET_PARAMETER	C->S, S->C	P,S	optional
5	OPTIONS	C->S, S->C	P,S	required
6				(S->C: optional)
7	PAUSE	C->S	P,S	recommended
8	PLAY	C->S	P,S	required
9	RECORD	C->S	P,S	optional
10	REDIRECT	S->C	P,S	optional
11	SETUP	C->S	S	required
12	SET_PARAMETER	C->S, S->C	P,S	optional
13	TEARDOWN	C->S	P,S	required

1.客户端首先向服务器发送了一个方法为 OPTIONS 的请求,如第 112 号包,携带有 URL,RTSP 版本号,User-Agent 等信息。




2.服务器将该 URL 支持的方法的列表返回给客户端,即OPTIONS, DESCRIBE, SETUP, TEARDOWN, PLAY, PAUSE, GET_PARAMETER, SET_PARAMETER

3.客户端向服务器发送了一个 DESCRIBE 请求, 即第 116 号包




DESCRIBE 请求的 Accept 头部值为 application/sdp, 表示客户端希望收到 SDP 格式的媒体表示。

4.服务器以一个 RTSP/SDP 包作为响应





5. 客户端在收到服务器发来的 SDP 包之后,会选择两个端口,分别用于RTP 和 RTCP 包的收发,并发送了一个 SETUP 请求用于建立媒体会话




6. 服务器对 SETUP 请求做出了响应,如第121 号包,把它为媒体会话开启的用于收发 RTP、RTCP 包的端口,会话的标识符,超时时间等信息通知给客户端

7. 客户端分别在 RTP 和 RTCP 的端口上,向服务器的 RTP 和 RTCP 端口上发送了两个包,如第 122 号包和第 123 号包







8.客户端向服务器发送了一个 PLAY 请求,来启动播放




9.服务器向客户端发送了一个 RTCP 包,把 RTP 时间戳,服务器的 SSRC,服务器的 CNAME 等信息发送给客户端




10. 服务器发送 PLAY 请求的响应,其中包含 RTP 包的初始序列号,RTP 时间等重要信息。至此媒体会话最终建立完成。



11. 通过 RTP/RTCP 发送流媒体数据。






127, 128号包的内容与 H.264 视频文件的前两个 NALU 的内容完全吻合。

从 RTSP 的 OPTIONS 请求开始,到首个视频数据 NALU 开始发送,经过了总共大概 102 ms 的时间,媒体会话完全建立完成。

来自csdn hanpei's blog

12.视频数据经过一端时间的稳定传输,最终以服务器向客户端发送的一个 RTCP BYE 包而结束,如第 6451 号包:



总结一下这个过程:

- 1. 客户端首先向服务器发送一个方法为 OPTIONS 的请求,了解服务器为 URL 提供了哪些方法的支持。
- 2. 服务器将该 URL 支持的方法的列表返回给客户端。
- 3. 客户端向服务器发送了一个 DESCRIBE 请求,提取由所请求的 URL 标识的表示或媒体对象的描述信息。
- 4. 服务器通过 SDP 包,告知流媒体数据传输所用的协议,以及流媒体本身的一些信息。
- 5. 客户端在收到服务器发来的 SDP 包之后,会选择两个端口,分别用于 RTP 和 RTCP 包的收发,并发送了一个 SETUP 请求用于建立媒体会话。
- 6. 服务器发回 SETUP 响应,把它为媒体会话开启的用于收发 RTP、RTCP 包的端口,会话的标识符,超时时间等信息通知给客户端

- 7. 客户端分别在 RTP 和 RTCP 的端口上,向服务器的 RTP 和 RTCP 端口上发送了两个包。
- 8. 客户端向服务器发送一个 PLAY 请求,来启动播放。
- 9. 服务器向客户端发送一个 RTCP 包,把 RTP 时间戳,服务器的 SSRC, 服务器的 CNAME 等信息发送给客户端。
- 10. 服务器发送 PLAY 请求的响应,其中包含 RTP 包的初始序列号, RTP 时间等重要信息。至此媒体会话最终建立完成。
- 11. 通过 RTP/RTCP 发送流媒体数据。
- 12. 服务器向客户端发送一个 RTCP BYE 包结束会话。



