

PARTIE VII Pointeurs «intelligents»

Bruno Bachelet Loïc Yon

Risques des pointeurs

- Nécessaires pour une gestion dynamique de la mémoire
 - Allocation sur le tas
- Mais des risques liés à une gestion manuelle
 - □ Oubli de libération ⇒ fuite mémoire
 - □ Pointeur sur une zone libérée ⇒ comportement indéfini
- Même en faisant attention, risque d'erreur
- Exemple (testez avec Valgrind)

```
void f() {
  A * p = new A();

if (...) throw std::exception(); // Fuite mémoire !

delete p;
}
```

Pointeurs «intelligents» (1/2)

Smart pointers

- Reposent sur le design pattern «proxy»
- Exploitent la technique RAII du C++
- Proxy = objet qui encapsule un objet
 - □ Il se fait passer pour l'objet ⇒ interface similaire
 - Il contrôle l'appel à ses méthodes
- RAII = Resource Acquisition Is Initialization
 - Acquisition d'une ressource liée à la durée de vie de l'objet
 - □ Construction objet ⇒ acquisition ressource
 - □ Tant que l'objet est disponible ⇒ utilisation ressource
 - □ Destruction de l'objet ⇒ libération ressource
 - Destruction garantie même en cas d'erreur (cf. mécanisme exceptions)

Pointeurs «intelligents» (2/2)

- Smart pointer = objet qui encapsule un pointeur
 - Contrôle les opérations élémentaires
 - Construction, affectation, destruction
 - Réduit éventuellement l'interface
 - Pour l'accès à la mémoire pointée (e.g. «weak_ptr»)
 - Pour la copie (e.g. «unique_ptr»)
 - Propose une nouvelle interface
 - Opérateurs de mouvement (e.g. «unique_ptr»)
- Réduction des risques d'erreur
 - Destruction du smart pointer
 - ⇒ libération de la mémoire liée au pointeur

Smart pointers en C++

- Nouvelle proposition depuis C++11
- unique_ptr (propriété unique)
 - Garantit un pointeur unique sur une zone mémoire
 - Garantit la libération de la mémoire
- shared_ptr (propriété partagée)
 - Permet plusieurs pointeurs sur une même zone mémoire
 - Comptage des pointeurs
 - □ Garantit la libération de la mémoire quand plus aucun pointeur
 ≈ garbage collection
- weak_ptr (sans propriété)
 - Permet de s'assurer que le pointeur est toujours valide avant d'accéder à la mémoire associée

Pointeur unique_ptr (1/3)

• unique_ptr ⇒ un seul pointeur sur une zone mémoire

```
std::unique_ptr<A> p(new A);
std::unique_ptr<A[]> p(new A[10]);
```

- Destruction du smart pointer ⇒ libération de la mémoire
 - Evite toute fuite mémoire
- Déréférencement possible
 - Manipulation classique des opérateurs «*», «->» et «[]»
 - Répercussion sur le pointeur encapsulé

Pointeur unique_ptr (2/3)

- Propriété unique ⇒ impossible de le copier
 - Constructeur de copie impossible
 - Affectation par copie impossible
- Possibilité de mouvement ⇒ transfert de propriété
 - Constructeur et affectation par mouvement possibles
- Exemple de transfert de propriété

```
    p1 = std::move(p2);
    «p1» pointe où «p2» pointait
    «p2» pointe sur «nullptr»
```

- The points of the property of
- Abandon de propriété
 - Méthode «release»

Pointeur unique_ptr (3/3)

Exemple

```
void f() {
 std::unique_ptr<A> p1; // pointeur vide
  std::unique_ptr<A> p2(new A);
  std::unique_ptr<A[]> p3(new A[3]);
  p1 = std::move(p2); // Transfert de propriété
  // Destruction p3 \Rightarrow libération mémoire (3 objets)
  // Destruction p2 ⇒ rien ne se passe
 // Destruction p1 \Rightarrow libération mémoire (1 objet)
```

Cas d'utilisations d'un unique_ptr (1/2)

Garantir la destruction d'une zone mémoire renvoyée

```
std::unique_ptr<A> f() {
   std::unique_ptr<A> p(new A);
   return p; // Optimisation ⇒ pas de copie
                 ⇒ retour en rvalue
std::unique_ptr<A> x = f();
  // Opération de mouvement ⇒ transfert de propriété
  // (destruction rvalue \Rightarrow rien ne se passe)
  // Destruction x \Rightarrow libération mémoire
```

Cas d'utilisations d'un unique_ptr (2/2)

Transmettre un pointeur unique en argument

```
void g(std::unique_ptr<A> x) {
   std::cout << *x << std::endl;</pre>
   // Destruction de x \Rightarrow libération de la mémoire
void f() {
   std::unique_ptr<A> p(new A);
   g(std::move(p));
   // Mouvement ⇒ transfert de propriété
   ---
   // Destruction de p \Rightarrow rien ne se passe
```

Pointeur shared_ptr (1/2)

shared_ptr ⇒ plusieurs pointeurs sur une même zone

```
std::shared_ptr<A> p1(new A);
std::shared_ptr<A> p2 = p1;
```

- Propriété multiple ⇒ copie autorisée
- Les smart pointers sont comptés et partagent le compteur
 - Accès au compteur via la méthode «use_count»
- Destruction smart pointer ⇒ décrémentation compteur
- Changement de pointeur ⇒ décrémentation compteur
 - Via opérateur «=» ou méthode «reset»
- Compteur = $0 \Rightarrow$ libération de la mémoire

Pointeur shared_ptr (2/2)

Exemple

```
void f() {
 std::shared_ptr<A> p1 (new A);
 std::shared_ptr<A> p2; // pointeur vide
  std::shared_ptr<A> p3 (new A);
  p2 = p3; // p2 et p3 pointent sur la même zone
  pl.reset (new A); // Destruction de l'objet pointé
                      // et pointage sur le nouvel objet
  std::cout << p3.use_count() << std::endl; // \Rightarrow 2
  // Destruction de p3 \Rightarrow compteur = 1 \Rightarrow rien ne se passe
 // Destruction de p2 \Rightarrow compteur = 0 \Rightarrow libération mémoire
 // Destruction de p1 \Rightarrow compteur = 0 \Rightarrow libération mémoire
```

Pointeur weak_ptr (1/2)

- weak_ptr = pointeur sur mémoire gérée par «shared_ptr»
- N'acquiert pas la propriété
 - Pas d'impact sur le compteur
 - Pas d'impact sur la destruction
- Déréférencement impossible directement
 - Il faut obtenir un «shared_ptr»
 - Via la méthode «lock»
- Test de validité du pointeur
 - Appel méthode «expired»
- Permet un accès fiable à la donnée pointée

Pointeur weak_ptr (2/2)

Exemple d'accès (invalide) sans smart pointer

```
A * p1 = new A;
A * p2 = p1;
...
delete p1;
...
std::cout << *p2 << std::endl;</pre>
```

Exemple d'accès (sécurisé) avec smart pointer

```
std::shared_ptr<A> p1(new A);
std::weak_ptr<A> p2 = p1;
...
p1.reset(); // Libération mémoire, p1 pointe sur «nullptr»
...
if (!p2.expired()) std::cout << *(p2.lock()) << std::endl;</pre>
```