Kapitel 1 – Grundlagen

- 1. Mathematische Grundlagen
- 2. Beispielrechner ReTI

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Dr. Tobias Schubert, Dr. Ralf Wimmer

Professur für Rechnerarchitektur WS 2016/17

ReTI (Rechner Technische Informatik)

- Ursprünglich eingeführt in [Keller, Paul] unter dem Namen ReSa
- Hier wird ReTI zunächst abstrakt eingeführt.
 - Alle Speicher bestehen aus unendlich vielen Speicherzellen, die beliebig große ganze Zahlen aufnehmen können.
- Später wird die tatsächliche Implementierung von ReTI unter realistischen Annahmen thematisiert.




Abstrakte ReTI-Maschine

Harvard-Architektur
- gehrennter Prg-/Dalenspeicher
von Neumann:

- Zwei unendlich große Speicher
 - Datenspeicher S für Daten (beliebig große Zahlen). frg.-/Daleusp
 - S(i) = Inhalt von Zelle i des Datenspeichers, $i \in N$ Adresse.
 - Programmspeicher *P* für Maschinenbefehle.
 - Lade-/Speicher-, Rechen-, Sprungbefehle siehe später.
 - P(i) =Inhalt von Zelle i des Programmspeichers.
- Zentraleinheit CPU (Central Processing Unit)
 - Vier für Benutzer sichtbare Register.
 - PC = Befehlszähler (Program Counter).
 - ACC = Akkum′ulator.
 - $| N_1, N_2 = | N_2, N_3 = | N_1, N_2 = | N_2, N_3 = | N_3, N_4 = | N_1, N_2 = | N_2, N_3 = | N_3, N_4 = | N_4, N_5 = | N_4, N_5 = | N_5, N_5 = | N$

Aufbau von ReTI



Programmablauf

- Programme bzw. Daten stehen beim Start der Maschine in P bzw. S.
- Inhalt von P wird nicht geändert. Fesles frogramm unch die Maschine arbeitet in Schritten $t=1,2,\ldots$ n jedem Schritt t:
- Maschine arbeitet in Schritten t = 1, 2, ...
- Ausführung eines Befehls: P(PC) wird als Befehl interpretiert und in Schritt t ausgeführt

 PC erhält neuen Wert (ab.)
- Bei Programmstart ist PC = 0.

ReTI-Befehle und ihre Wirkung

- Load/Store: Laden von Werten aus dem Datenspeicher S bzw. Schreiben von Werten in S.
- Compute: Berechnungen (hier zunächst Addition und ACC := ACC + S(i) Subtraktion).
 - Mit Werten im Datenspeicher S.
 - ACC := ACC + i Mit Absolutwerten (Immediate).
- Indexregister: Indirekte Speicheradressierung (siehe unten).
- Sprungbefehle: Bedingte und unbedingte Sprünge.

Load/Store

Transport von Daten zwischen ACC und Datenspeicher.

■ LOAD i

Lädt Inhalt S(i) von Speicherzelle i in Akkumulator ACC und erhöht PC um 1

\blacksquare STORF *i*:

Speichert den Inhalt von ACC in S(i) und erhöht PC um 1.



Load/Store: Übersicht

Befehl	Wir	kung
LOAD i	ACC := S(i)	PC := PC + 1
STORE i	S(i) := ACC	PC := PC + 1

Beispielprogramm

Ein Programm, das Inhalte von Speicherzelle S(0) (= x) und S(1) (= y) vertauscht.

0	LOAD 0;	ACC := S(0) = x
1	STORE 2;	S(2) := ACC = x
2	LOAD 1;	ACC := S(1) = y
3	STORE 0;	S(0) := ACC = y
4	LOAD 2;	ACC := S(2) = x
5	STORE 1;	S(1) := ACC = x

$$S(0) = \frac{4}{3}$$

$$S(1) = \frac{4}{3}$$

$$S(2) = \frac{4}{3}$$

$$A(C = \frac{4}{3})$$

$$A(C = \frac{4}{3})$$

Compute-Befehle

Verknüpfe den Inhalt von ACC mit S(i) oder mit einer Konstante und speichere das Ergebnis in ACC ab.

- *ADD_,SUB_* = Compute *memory*-Befehle
- *ADDI*, *SUBI* = Compute *immediate*-Befehle
- Beides zusammen ergibt die Compute-Befehle.

Bei Compute memory: Interpretiere Parameter <u>i</u> direkt als Speicheradresse.

Befehl	Wirkun	g
ADD <u>i</u>	$ACC := ACC + \underline{S(i)}$	PC := PC + 1
SUB i	ACC := ACC - S(i)	PC := PC + 1



Immediate-Befehle

Interpretiere Parameter *i* direkt als Konstante.

Befehl	Wirku	ing
LOADI i	$ACC_{\underline{:=i}}$	$PC := \underline{PC + 1}$
ADDI i	ACC := ACC + i	PC := PC + 1
SUBI i	ACC := ACC - i	PC := PC + 1

Anmerkung: <u>ADDI und SUBI</u> sind Compute Befehle. <u>LOADI</u> ist den Load-/Store-Befehlen zuzuordnen.



Indexregister-Befehle

Befehl	Wirkun	g
LOADINji	ACC := S(INj + i)	PC := PC + 1
	$(j \in \{1,2\})$	
STOREINj i	S(INj+i) := ACC	PC := PC + 1
	$(j \in \{1,2\})$	
MOVE <u>S D</u>	<u>D</u> := <u>S</u>	PC := PC + 1
Cource make	$(D \in \{ACC, IN1, IN2\}, S \in \{ACC, IN1, IN2, PC\}\}$	
Jest.	$S \in \{\underline{ACC}, \underline{IN1}, \underline{IN2}, \underline{PC}\}$)
MOVE <u>S PC</u>	PC := S	
	$(S \in \{ACC, IN1, IN2\})$	
—) Unlersc	heidury of D=R	ist oder wicht


REIBURG

Beispielprogramm für Indexregister-Befehle

$$S(0) = x$$
 $S(1) = y$
Kopiere y in Zelle $S(x)$:

- 0 LOAD 0;
- 1 MOVE ACC IN1;
- 2 LOAD 1;
- 3 STOREIN1 0;

- ACC := S(0) = x
- $\overline{IN1} := ACC = x$
- $\underline{ACC} := \underline{S(1)} = \underline{y}$
- $S(x) = S(\underline{IN1} + 0) := \underline{ACC} = \underline{y}$





Sprung-Befehle

Manipulation des Befehlszählers.

- JUMP für *unbedingte* Sprünge,
- JUMP_c mit $c \in \{<,=,>,\leq,\neq,\geq\}$ für *bedingte* Sprünge.
- Mit bedingten Sprüngen kann man Programmschleifen und bedingte Anweisungen realisieren!

	Befehl	Wirkung
unbedin	JUMP i	$PC := PC + i (i \in \mathbb{Z})$
bedingk	JUMP _c i	$PC := \begin{cases} PC + i, & \text{falls } \underline{ACC} \ \underline{c} \ \underline{0} \\ PC + 1, & \text{sonst} \end{cases}$
		$(i \in \mathbb{Z}, c \in \{<, =, >, \leq, \neq, \geq\})$





Zusammenfassung

- Mathematik erlaubt es uns, reale Zusammenhänge formal zu fassen und allgemeingültige Folgerungen aus ihnen herzuleiten.
- Rechner ReTI wird uns im weiteren Verlauf der Vorlesung als Illustrator und Anwendungsbeispiel für die vorgestellten Konzepte dienen.