Mips学习总结

函数调用传参和系统响应

寄存器\$a0-\$a3用于函数值的传递,但是对于syscall的使用也常常需要对于\$a0,\$a1进行赋值操作,如果这两个情况在同一个函数中发生,如果对于原来的\$a0-\$a3不做保护,就会造成数据丢失导致错误。

在使用宏定义的时候更是如此,因为可能会忘了这个指令中包含对于系统的调用,没有对\$a0进行保护

```
.macro printString(%src)
    push($a0)
    la $a0,%src
    li $v0,4
    syscall
    pop($a0)
.end_macro

.macro printInt(%src)
    push($a0)
    move $a0,%src
    li $v0,1
    syscall
    pop($a0)
.end_macro
```

以这两个为例,要注意对于\$a0的保护!!!

在循环里面如果进行了跳转,那就一定要注意对i的push

标签名字对应正确

如果有类似的代码部分,最好不要复制粘贴,如果用了标签,真的很容易忘了改跳转时的标签。。。

连续字符串的读入

在读入一个数字后,连续读入一些列字符的情况,有以下几种处理方式

1.使用\$v0=12—行读入

```
li $v0,5
syscall # 读入数字
li $v0,12
syscall # 读入单个字符
.....
```

在这里不用考虑回车的影响,直接读入即可

在mars的输入里要注意在一行里输入字符

```
5  # 有回车
abcde  # 一行读入
```

2.使用\$v0=12读入, 但是分行读

```
li $v0,5
syscall # 读入数字
li $v0,12
syscall # 读字符
li $v0,12
syscall # 吃掉回车
```

在mars中输入

```
5  # 有回车
a  # 分行读入
b
c
d
e
```

3.使用\$v0=8读(容易出bug)

```
.macro getapl(%src) # 读入字母,返回相对于a的距离
  la $a0,str
  li $a1,3 # 重要的地方, $a1只能为3, 否则就会读不进去
  li $v0,8
  syscall
  lb %src,str
  addi %src,%src,-97
.end_macro
.data
  str: .space 3 # 用于每次存放读的那一串
.text
  li $v0,5
  syscall # 读入数字
for:
  getapl($t1) # 读入字母
end_for:
```

对于字符串str的长度没有限制,但是对于输入的时候的\$a1,必须设置为3,否则就会读着读着报错 其实这也就是程设中的CRLF坑(助教告诉我的)

在mars中输入

```
5  # 有回车
a  # 分行读入
b
c
d
e
```

if else

要注意if, else的每个分支, 运行结束后要跳到最后, 不要流入到下一个else if分支。

矩阵相关

对于寻址,当前行要乘列的总数加上当前列,要注意一定是乘n