Manipulação de bits (bit twiddling) em C

Prof. Marcelo Veiga Neves marcelo.neves@pucrs.br

Manipulação de bits

- O que é manipulação de bits (em inglês: "bit twiddling")?
- Da Wikipedia:
 - "Bit manipulation is the act of algorithmically manipulating bits or other pieces of data shorter than a word. Programming tasks that require bit manipulation include low-level device control, error detection and correction algorithms, data compression, encryption algorithms, and optimization"

Revisando bases numéricas

- Dados numéricos podem ser representados através de várias bases:
 - Decimal
 - Binária
 - Octal
 - Hexadecimal
- Uma base numérica é apenas uma forma de interpretar os dados, mas isso não altera o valor armazenado
 - Não existe um número "em base 10" que é diferente de um número "em base 2"!

Revisando bases numéricas

- Decimal (base 10)
 - Bom para humanos, ruim para programadores
 - Experimente converter de decimal... para qualquer outra base!
- Binário (base 2)
 - Bom para computadores, ruim para todo o resto
 - Nos permite ver claramente como um computador armazena de fato um determinado valor
 - Mas você trabalharia com valores como 111100001010111100001010011101100?
- Um pouco de terminologia:
 - LSB: least significant bit, i.e. o bit que contribui menos para o valor (menos significativo, bit 0)
 - MSB: most significant bit, i.e. o bit que contribui mais para o valor (mais significativo, bit 31, por exemplo)

Revisando bases numéricas

- Hexadecimal (base 16)
 - Oferece um bom equilíbrio entre a facilidade do decimal e a visão direta do binário
 - É uma forma compacta de representar números de grande magnitude
 - Base 16 é uma potência de 2 (2⁴), portanto a conversão entre binário e hex é simples:
 - A partir do bit mais significativo, lê-se 4 bits de cada vez:
 - bin: 1111 0000 1010 1110 0001 0100 1110 1100
 - hex: F 0 A E 1 4 E C
 - O mesmo número em hex é: F0AE14EC

Usando bases numéricas em C

 Em um programa C, você pode usar exatamente a mesma notação¹:

 Para exibir a saída em hex, use o modificador %x na função printf (o 04 apresentado no formato indica para serem utilizados 4 dígitos):

```
printf("%04x\n", var);
```

• Não existe modificador para exibir números em binário!

¹O suporte para binário está disponível no GCC 4.7+ e alguns outros compiladores (não é padrão)

Relembrando o armazenamento de dados em C

- Podemos usar o operador sizeof para obter o tamanho em bytes de qualquer variável ou valor
- Por exemplo, supondo o seguinte programa:

```
int main()
{
    printf("sizeof(int) = %d\n", sizeof(int));
    printf("sizeof(char) = %d\n", sizeof(char));
    printf("sizeof(float) = %d\n", sizeof(float));
    printf("sizeof(double) = %d\n", sizeof(double));
}
```

- Você pode explicar a saída?
- sizeof é essencial para manipulação de bits, de forma que se possa saber qual é o bit mais significativo

Operadores bitwise

- Operadores bitwise s\u00e3o aqueles que manipulam individualmente cada bit dos operandos
- Podem ser usados com valores inteiros: int, char, short int, long int, de preferência unsigned
- Dois tipos:
 - Operadores lógicos
 - Aplicam operações lógicas usuais, mas bit a bit
 - and, or, not, xor
 - Operadores de deslocamento
 - Recebem este nome porque deslocam os bits para a direita ou para a esquerda
 - Espaços "vazios" são preenchidos com zeros ou ums
 - São particularmente úteis quando combinados com operadores lógicos (a seguir)

Operadores bitwise - AND

- Em C, o operador AND é representado por &
- Exemplo:

```
int main()
{
    unsigned int x = 0b01001010;
    unsigned int y = 0b10010010;
    printf("%08x\n", x & y);
}
```

Qual o resultado da operação?

Operadores bitwise - OR

- Em C, o operador OR é representado por |
- Exemplo:

```
int main()
{
    unsigned int x = 0b01001010;
    unsigned int y = 0b10010010;
    printf("%08x\n", x | y);
}
```

Qual o resultado da operação?

Operadores bitwise - XOR

- Em C, o operador XOR é representado por ∧
- Exemplo:

```
int main()
{
    unsigned int x = 0b01001010;
    unsigned int y = 0b10010010;

    printf("%08x\n", x ^ y);
}
```

Qual o resultado da operação?

Operadores bitwise - NOT

- ullet Em C, o operador NOT é representado por \sim
- Exemplo:

```
int main()
{
    unsigned int x = 0b01001010;
    printf("%08x\n", ~x);
}
```

- Qual o resultado da operação?
- Esse valor muda de acordo com o tamanho do inteiro (int, short, ...)?
- E como fica, considerando o exemplo abaixo?

```
int main()
{
    unsigned int x = 0b01001010;
    printf("%08x\n", ~x & 0xff);
}
```

Operadores de deslocamento - shift left

- Em C, o operador de deslocamento à esquerda é representado por <<
- Argumentos: valor a ser deslocado e quantidade de bits para deslocar para a esquerda (o valor original fica inalterado)
- Exemplo: considere x armazenando 23 (0x17):

```
unsigned char x = 0x17; // 23 em decimal
unsigned char y = x << 1; // agora y armazenará 46 (0x2e)
```

Deslocando vários bits de cada vez:

```
y = x << 2;  // y armazenará 92 (0x5C)
y = x << 3;  // y armazenará 184 (0xB8)
```

Operadores de deslocamento - shift right

- Em C, o operador de deslocamento à direita é representado por >>
- Argumentos: valor a ser deslocado e quantidade de bits para deslocar para a direita (o valor original fica inalterado)
- Exemplo: considere x armazenando 23 (0x17):

```
unsigned char x = 0x17;  // 23 em decimal
unsigned char y = x >> 1;  // agora y armazenará 11 (0x0B)
```

Deslocando vários bits de cada vez:

 No deslocamento à direita, o que acontece quando o bit mais significativo for 1, e o tipo for signed (exemplo: int)?

Operadores de deslocamento - Exercícios

- Construa uma função para cada uma das operações abaixo (a função deve retornar o valor alterado):
 - 1. Zera todos os bits: unsigned int clear(unsigned int val)
 - 2. Seta um único bit: unsigned int setbit (unsigned int x, int bit)
 - 3. Resseta um único bit: unsigned int clearbit (unsigned int x, int bit)
 - 4. Inverte o valor de um único bit: unsigned int invertBit (unsigned int x, int bit)
 - 5. Retorna o estado de um determinado bit: int testBit (unsigned int x, int bit) (retorna 0 ou 1)
- Implemente um programa para testar essas funções!

Compos de bit (bit fields)

- Denomina-se campo de bit ou palavra parcial (bit field, partial word) quando extraímos apenas um grupo de bits de uma palavra
- Supondo que desejamos armazenar uma cor através dos seus componentes RGB (red, green, blue), onde cada componente armazena um valor de 0 a 1023 (1024 valores diferentes)
 - A solução mais simples é criar uma struct:

```
struct rgb_s {
   int red;
   int green;
   int blue;
};
```

• Qual o problema?

Primeira solução

• Quanto espaço precisamos para essa struct?

```
struct rgb_s {
   int red;
   int green;
   int blue;
};
```

- 3 variáveis int * sizeof(int) = 3 * 4 = 12 bytes
- Mas isso é apenas UM ponto e se tiveremos uma matriz de... 1024 x 768 pontos? (1024 * 768 * 12) = 9Mb
- Dependendo da aplicação e do hardware, pode ser demais!

- Pensando na quantidade de bits necessária...
 - 1024 = 2¹⁰, então precisamos pelo menos 10 bits por componente de cor
 - 3 componentes (R, G, B) x 10 bits = 30 bits (menos que 4 bytes)
 - red: bits 0 a 9green: bits 10 a 19blue: bits 20 a 29
 - Tudo caberia em um único int (e ainda teríamos 2 bits sem uso!)

• C oferece um recurso chamado campos de bit

```
struct rgb_bits_s {
   int red : 10;
   int green : 10;
   int blue: 10;
};
```

 Com isso, é possível agora alterar ou acessar diretamente apenas os bits necessários:

```
struct rgb_bits_s color;
color.red = 511;
```

- Solução é simples e eficiente, porém nem sempre pode ser utilizada
- Não se sabe como o compilador irá armazenar os 3 campos na memória
 - Não sabemos a ordem de armazenamento
 - Não sabemos o espaço total ocupado pela struct
- Exemplo: aumentando o tamanho dos campos para 12 bits, quanto espaço ocupa a struct?

```
struct rgb_bits_s {
   int red : 12;
   int green : 12;
   int blue: 12;
};
```

 Existe uma solução para os compiladores GCC, LLVM e outros: declarar um atributo chamado __attribute__((packed)).

```
struct rgb_bits_s {
...
} __attribute__((packed));
```

Você consegue explicar a saída do programa?

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
struct rqb_bits_s {
    int red : 12;
    int green : 12;
    int blue: 12:
};
struct rgb_bits_s2 {
    int red : 12;
    int green: 12;
    int blue: 12;
} __attribute__((packed));
int main()
    struct rgb_bits_s num1;
    struct rgb bits s2 num2;
    printf("%ld %ld\n", sizeof(num1), sizeof(num2));
    return 0:
```

Terceira solução

- A terceira solução é manipular diretamente os campos de bit, usando os operadores bitwise
- Como fazer?
 - Armazenar um valor específico no campo de bits do componente verde?
 - Extrair o valor dos campos de bits dos componentes vermelho ou azul?
 - ...?

Armazenando um valor em um campo de bits

- Exemplo: supondo que desejamos armazenar o valor 500 no campo de bits da componente verde
 - 500 é 0x1F4 (hex)

```
unsigned int colour = ...;  // algum valor
inicial
unsigned int newgreen = 0x1f4;  // novo valor
para armazenar no verde
```

- Primeiro, precisamos "limpar" (zerar) os 10 bits "verdes"
- Que operação lógica pode ser usada para zerar um conjunto de bits?

Zerando um campo de bits

- Um AND bitwise pode ser usado
- Precisamos de uma máscara, onde os bits desejados devem ser zeros
 - 001111111111 0000000000 11111111111
- Primeiro criamos uma máscara com 10 bits setados:
- Agora deslocamos para a esquerda por 10 bits:
 - 000000000000 1111111111 0000000000 unsigned int mask = 0x3ff << 10;
- Finalmente, precisamos inverter a máscara, pois os bits do meio precisam ser ressetados
 - 001111111111 000000000 1111111111
- Para isso, usamos o operador NOT bitwise:

```
mask = ~mask;
```

Armazenando no campo de bits

- E finalmente, para combinar com o valor atual precisamos:
 - Zerar os bits "verdes" com a máscara:

```
colour = colour & mask;
```

Modificar os bits "verdes" com o newgreen deslocado:

```
colour = colour | newgreen;
```

 Se você souber exatamente o que está fazendo, é possível fazer tudo de uma vez só!

```
colour = colour & ~(0x3ff << 10) | (newgreen << 10);</pre>
```

Exercício

- Crie um programa completo que defina uma varíavel colour como um unsigned int. Em uma repetição:
 - Mostre o valor atual na tela, em binário e hexa
 - Permite ao usuário escolher o componente de cor desejado (red, green, blue)
 - Pergunte o valor novo e armazene no campo de bits correto

Referências

• Este material foi construído pelo Prof. Sérgio Johann Filho com base nos slides de aula do prof. Marcelo Cohen