
La arquitectura x86-64

- ► La arquitectura x86-64 es una ampliación de la arquitectura x86 lanzada por Intel con el procesador Intel 8086 en el año 1978 como una arquitectura de 16 bits.
- ► Luego evolucionó a una arquitectura de 32 bits cuando apareció el procesador Intel 80386 en el año 1985, denominada inicialmente i386 o x86-32 y finalmente IA-32.
- Desde 1999 hasta el 2003, AMD amplió esta arquitectura de 32 bits de Intel a una de 64 bits y la llamó x86-64 en los primeros documentos y posteriormente AMD64.
- ▶ Intel pronto adoptó las extensiones de la arquitectura de AMD bajo el nombre de IA-32e o EM64T, y finalmente la denominó Intel 64.

La arquitectura x86-64

- ► La arquitectura x86-64 (AMD64 o Intel 64) de 64 bits da un soporte mucho mayor al espacio de direcciones virtuales y físicas.
- ▶ Proporciona registros y buses de datos y direcciones de 64 bits.
- ► Aunque posee registros de 64 bits también permite operaciones con valores de 256, 128, 32, 16 y 8 bits.

Organización del hardware de una computadora típica



Registros de propósito general

63	31	15 7 0	
rax	eax	ax ah al	Valor de retorno – Callee saved
rbx	ebx	bx bh bl	Callee saved
rcx	есх	cx ch cl	4º argumento – Caller saved
rdx	edx	dx dh dl	3º argumento – Caller saved
rsi	esi	si sil	2º argumento – Caller saved
rdi	edi	di dil	1º argumento – Caller saved
rbp	ebp	bp bpl	Callee saved
rsp	esp	sp spl	Puntero de pila – Callee saved
r8	r8d	r8w r8b	5º argumento – Caller saved
r9	r9d	r9w r9b	6º argumento – Caller saved
r10	r10d	r10w r10b	Caller saved
r11	r11d	r11w r11b	Caller saved
r12	r12d	r12w r12b	Callee saved
r13	r13d	r13w r13b	Callee saved
r14	r14d	r14w r14b	Callee saved
r15	r15d	r15w r15b	Callee saved

Lenguaje ensamblador de x86-64

En general, las instrucciones se escriben como:

operadorS <operando origen>, <operando destino>

donde:

- S es el sufijo de tamaño.
- Los operandos pueden ser:
 - ► Valores inmediatos: \$5, \$0x4000, etc.
 - Registros: %rax, %rbx, etc.
 - Direcciones de memoria: 0x4000, etc.

Sufijos

Sufijo	Denominación	Tamaño (bytes)	Equivalente en C
b	Byte	1	char
w	Word	2	short
	Double word (o long)	4	int
q	Quad word	8	long int
t	Ten	10	
S	Single precision float	4	float
d	Double precision float	8	double

Instrucción MOV

Forma general:

```
movS <operando origen>, <operando destino>
```

Diferentes formas que puede tomar la instrucción:

```
movS <registro>, <registro>
movS <memoria>, <registro>
movS <registro>, <memoria>
movS <valor immediato>, <memoria>
movS <valor immediato>, <registro>
```

Primer programa muy básico

```
.global main
main:
    movq $0, %rax # Comentarios aquí!
    ret
Lo podemos compilar como:
gcc -o ejemplo ejemplo.c
y ejecutar como
./ejemplo
Este programa es equivalente al siguiente programa en C:
int main(){
    return 0;
```

Algunas instrucciones básicas

Instrucción ADD
addS <operando fuente>, <operando destino>
Realiza la suma:
 <operando destino=operando fuente + operando destino>

► Instrucción SUB subS <operando fuente>, <operando destino> Realiza la resta: operando destino = operando destino - operando fuente.

- Instrucción INC incq %rax es equivalente a addq \$1, %rax
- Instrucción XOR xorS <operando fuente>, <operando destino> Realiza la operación lógica xor bit a bit.
- ► Instrucción RET ret
 - Esta instrucción se utiliza para hacer un retorno de subrutina.

Trabajando con subregistros

```
Ejemplo 1: (subregistros.s)
.global main
main:
    movq $-1, %rax
    movb $0, %al
    movw $0, %ax
    movl $0, %eax
    ret
Ejemplo 2: (suma_subregistros.s)
.global main
main:
    movb $-1, %al
    addb $1, %al
    movl $-1, %eax
    addl $1, %eax
    ret
```