Setup modo de video

Habilitar el modo de Video



Primero, en el archivo x64barebones/Pure64/src/sysvar.asm buscamos la constante cfg vesa y cambiamos el valor a 1


```
; CONFIG
                       db 1 ; By default SMP is enabled. Set to 0 to disable.
    cfg smpinit:
10
                    db 0 ; By default VESA is disabled. Set to 1 to enable.
   cfg vesa:
11
    cfg default:
                       db 0 ; By default we don't need a config file so set to 0. If a con
12
                    db 1 ; By default E820 should be present. Pure64 will set this to 0 if
    cfg e820:
                    db 8 ; Did we boot off of a disk with a proper MBR
    cfg_mbr:
                          ; Was a bootable drive detected
    cfg hdd:
                    db 0
```

Habilitar modo de video

Listo! Ya está habilitado el modo de video

- 1. Guardamos el archivo sysvar.asm
- 2. Recompilamos Toolchain y el proyecto con make
- 3. Ejecutamos ./run.sh

TROUBLESHOOTING: Un problema común



IMPORTANTE

Se dejan de lado los caracteres predefinidos y la paleta de 16 colores.

Ahora pueden tienen que dibujar la pantalla pixel por pixel

Información sobre la pantalla

Escribir en $0 \times A0000$ ahora no va a cambiar nada, tenemos que encontrar la dirección a la cual tenemos que escribir para modificar lo que se muestra en pantalla

Información sobre la pantalla

Pure64 tiene precargado structs en direcciones específicas con sus características.

Información sobre la pantalla

En particular, el struct VBEModeInfoBlock contiene toda la información necesaria sobre la pantalla

1 reference

VBEModeInfoBlock.PhysBasePtr

Estructura de la "memoria de video" en modo texto


EN UNA LÍNEA HORIZONTAL:

1BYTE

CHAR	COLOR	CHAR	COLOR	•••	•••	CHAR	COLOR
1 CARACTER							

Estructura del array framebuffer (24 bits)

EN UNA LÍNEA HORIZONTAL:



1 PIXEL 3 BYTES

Cada letra representa la intensidad de ese color en un byte

Creando una función para arrancar la librería gráfica

```
void putPixel(uint32_t hexColor, uint32_t x, uint32_t y)
  void putPixel(char r, char g, char b, int x, int y)
```

hexColor es el <u>color</u> del pixel en formato 0x00RRGGBB x e y son las <u>coordenadas</u> del pixel en la pantalla

Cómo se mueve en eje x de pantalla? Cómo se mueve en el eje y de la pantalla?

- (VBE_mode_info->bpp)/8
- VBE_mode_info->pitch

Tamaño de pantalla

- vbe_mode_info->width // pixels
- vbe_mode_info->height// pixels

Información adicional:

https://wiki.osdev.org/VESA_Video_Modes

https://wiki.osdev.org/User:Omarrx024/VESA_Tutorial

——Primer uso de la función putPixel(uint32_t hexColor, uint64_t x, uint64_t y)


- En el Campus: videoDriver.c → /kernel/
- #include <stdint.h> →
- uint32_t
- uint64_t
- etc.

Vamos a dibujar un pixel rojo al bootear el Kernel

```
kernel/kernel.c → #include <videoDriver.h>
hexColor = 0x00RRGGBB → 0x 00 FF 00 00
int main()
{
   putPixel(0x00FF00000, 20, 20);
```

Y ahora... cómo dibujo los caracteres en pantalla?

- bitmap fonts
- 8 cols x 16 filas



Más informacion:

https://wiki.osdev.org/VGA_Fonts