Camada de Enlace

Controle de Fluxo

Controle de Fluxo

- Emissor transmitindo mais rápido que o receptor pode aceitar. O que fazer?
- Algum mecanismo de feedback deve ser fornecido para que o emissor fique ciente das capacidades do receptor
- Várias dessas questões se repetem em outras camadas
- □ A solução a ser adotada para cada questão depende da camada, protocolo e aplicação.
- Essas questões são consideradas fundamentais no projeto de qualquer protocolo.


Controle de Fluxo

- Existem vários esquemas, a maioria baseada em regras sobre quando o emissor pode enviar o próximo quadro.
 - Emissor envia um quadro e espera sinal.
 - Receptor recebe o quadro.
 - Receptor envia sinal p/ emissor enviar próximos n quadros.
 - Emissor envia os quadros e espera sinal.

Enlaces de Acesso Múltiplo e Protocolos

Três tipos de enlaces:

- □ ponto-a-ponto (fio único, ex. PPP, SLIP)
- broadcast (fio ou meio compartilhado; ex, Ethernet, Wavelan, etc.)



switched (ex., switched Ethernet, ATM etc)

Protocolos de Acesso Múltiplo

- canal de comunicação único e compartilhado
- duas ou mais transmissões pelos nós: interferência
 - apenas um nó pode transmitir com sucesso num dado instante de tempo
- protocolo de múltiplo acesso:
 - algoritmo distribuído que determina como as estações compartilham o canal, isto é, determinam quando cada estação pode transmitir
 - o comunicação sobre o compartilhamento do canal deve utilizar o própro canal!
 - o que procurar em protocolos de múltiplo acesso:
 - · síncrono ou assíncrono
 - informação necessária sobre as outras estações
 - robustez (ex., em relação a erros do canal)
 - · desempenho

Protocolos de Acesso Múltiplo

□ Características

- Quando apenas um nó tem dados para enviar, esse nó tem uma vazão de R bps
- Quando M nós têm acesso para enviar, cada um desses nós tem uma vazão de R/M bps. Isso não significa necessariamente que cada um dos M nós sempre terá uma velocidade média de transmissão de R/M durante algum intervalo de tempo adequadamente definido
- O protocolo é descentralizado, isto é, não há nós mestres que possam falhar e derrubar o sistema inteiro
- O protocolo é simples para que sua implementação seja barata

Protocolos MAC: uma taxonomia

Três grandes classes:


- Particionamento de canal
 - dividem o canal em pedaços menores (compartimentos de tempo, frequência)
 - o aloca um pedaço para uso exclusivo de cada nó
- Acesso Aleatório
 - o permite colisões
 - o "recuperação" das colisões
- □ Passagem de Permissão
 - compartilhamento estritamente coordenado para evitar colisões

Objetivo: eficiente, justo, simples, descentralizado

<u>Protocolos MAC com Particionamento de</u> Canal: TDMA

TDMA: acesso múltiplo por divisão temporal


- acesso ao canal é feito por "turnos"
- cada estação controla um compartimento ("slot") de tamanho fixo (tamanho = tempo de transmissão de pacote) em cada turno
- compartimentos não usados são disperdiçados
- exemplo: rede local com 6 estações: 1,3,4 têm pacotes, compartimentos 2,5,6 ficam vazios



<u>Protocolos MAC com Particionamento de</u> Canal: FDMA

FDMA: acesso múltiplo por divisão de frequência

- o espectro do canal é dividido em bandas de frequência
- cada estação recebe uma banda de frequência
- tempo de transmissão não usado nas bandas de frequência é disperdiçado
- exemplo: rede local com 6 estações: 1,3,4 têm pacotes, as bandas de frequência 2,5,6 ficam vazias




Particionamento de Canal (CDMA)

CDMA (Acesso Múltiplo por Divisão de Códigos)


- um código único é atribuído a cada usuário, isto é, o código define o particionamento
- muito usado em canais broadcast, sem-fio (celular, satelite, etc)
- todos os usuários usam a mesma frequência, mas cada usuário tem a sua própria maneira de codificar os dados. Esta codificação é definida pelo código que o usuário recebe ("chipping sequence")
- sinal codificado = (dados originais) X (chipping sequence)
- decodificação: produto interno do sinal codificado e da sequência de codificação ("chipping sequence")
- permite que múltiplos usuários "coexistam" e transmitam simultaneamente com mínima interferência (os códigos que minimizam a interferência são chamados "ortogonais")

CDMA Codificação e Decodificação



CDMA: interferência de dois transmissores

transmissores




Protocolos de Acesso Aleatório

- Quando o nó tem um pacote a enviar:
 - transmite com toda a taxa do canal R.
 - o não há uma regra de coordenação a priori entre os nós
- dois ou mais nós transmitindo -> "colisão",
- □ Protocolo MAC de acesso aleatório especifica:
 - o como detectar colisões
 - como as estações se recuperam das colisões (ex., via retransmissões atrasadas)
- Exemplos de protocolos MAC de acesso aleatório:
 - o slotted ALOHA
 - ALOHA
 - O CSMA e CSMA/CD

Slotted Aloha

- □ tempo é dividido em compartimentos de tamanho igual (= tempo de transmissão de um pacote)
- nó com pacote pronto: transmite no início do próximo compartimento
- se houver colisão: retransmite o pacote nos futuros compartimentos com probabilidade p, até que consiga enviar.



Compartimentos: Sucesso (S), Colisão (C), Vazio (E)

Eficiência do Slotted Aloha

- P: qual a máxima fração de compartimentos com sucesso?
- R: Suponha que N estações têm pacotes para enviar
 - cada uma transmite num compartimento com probabilidade p
 - o prob. sucesso de transmissão, S, é:

```
por um único nó: S = p(1-p)^{(N-1)}

por qualquer um dos N nós

S = Prob (apenas um transmite)

= N p (1-p)^{(N-1)}


... escolhendo p ótimo quando N -> infinito ...

= 1/e = .37 quando N -> infinito
```

No máximo: uso do canal para envio de dados úteis: 37% do tempo!

ALOHA Puro (unslotted)

- unslotted Aloha: operação mais simples, não há sincronização
- pacote necessita transmissão:
 - enviar sem esperar pelo início de um compartimento
- a probabilidade de colisão aumenta:
 - o pacote enviado em t_0 colide com outros pacotes enviados em $[t_0-1, t_0+1]$




Aloha Puro (cont.)

```
P(sucesso por um dado nó) = P(nó transmite) ·
P(\text{outro nó não transmite em } [t_0-1,t_0]) \cdot \\
P(\text{outro nó não transmite em } [t_0,t_0+1]) \\
= p \cdot (1-p) \cdot (1-p)
```

P(sucesso por um qualquer dos N nós) = N p \cdot (1-p) \cdot (1-p)

... escolhendo p ótimo quando n -> infinito ...

$$= 1/(2e) = .18$$



protocolo limita a
vazão efetiva
do canal!

CSMA: Carrier Sense Multiple Access

CSMA: escuta antes de transmitir:

- □ Se o canal parece vazio: transmite o pacote
- □ Se o canal está ocupado, adia a transmissão
 - CSMA Persistente: tenta outra vez imediatamente com probabilidade p quando o canal se torna livre (pode provocar instabilidade)
 - CSMA Não-persistente: tenta novamente após um intervalo aleatório
- □ analogia humana: não interrompa os outros!

Colisões no CSMA

colisões podem ocorrer:


o atraso de propagação implica que dois nós podem não ouvir as transmissões de cada outro

colisão:

todo o tempo de transmissão do pacote é disperdiçado

nota:

papel da distância e do atraso de propagação na determinação da probabilidade de colisão.




arranjo espacial dos nós na rede

CSMA/CD (Detecção de Colisão)

CSMA/CD: detecção de portadora

- o colisões detectadas num tempo mais curto
- transmissões com colisões são interrompidas, reduzindo o disperdício do canal
- o retransmissões persistentes ou não-persistentes
- □ detecção de colisão:
 - fácil em LANs cabeadas: medição da intensidade do sinal, comparação dos sinais transmitidos e recebidos
 - difícil em LANs sem fio: receptor desligado enquanto transmitindo
- □ analogia humana: o "bom-de-papo" educado

CSMA/CD detecção de colisão



<u>Protocolos MAC com Passagem de</u> Permissão

Protocolos MAC com particionamento de canais:

- compartilham o canal eficientemente quando a carga é alta e bem distribuída
- ineficiente nas cargas baixas: atraso no acesso ao canal.
 A estação consegue uma banda de 1/N da capacidade do canal, mesmo que haja apenas 1 nó ativo!

Protocolos MAC de acesso aleatório

- eficiente nas cargas baixas: um único nó pode usar todo o canal
- o cargas altas: excesso de colisões

Protocolos de passagem de permissão

buscam o melhor dos dois mundos!


<u>Protocolos MAC com Passagem de</u> Permissão

Polling:

- nó mestre "convida" os escravos a transmitirem um de cada vez
- Mensagens Request to Send e Clear to Send
- problemas:
 - o polling overhead
 - o latência
 - ponto único de falha (mestre)

Token passing:


- controla um token passado de um nó a outro sequencialmente.
- mensagem token
- problemas:
 - o token overhead
 - o latência
 - o ponto único de falha (token)



Protocolos de Reserva

Polling distribuído:

- O tempo é dividido em compartimentos ("slots")
- omeça com N compartimentos de reserva, mais curtos
 - tempo do compartimento de reserva é igual ao atrso de propagação fim-a-fim do canal
 - o estação com mensagem a enviar faz uma reserva
 - o reserva é vista por todas as estações
- depois dos compartimentos de reserva ocorre a transmissão das mensagens ordenadas pelas reservas e pelas prioridades de transmissão



Sumário dos protocolos MAC

- □ Como se faz com um canal compartilhado?
 - Particionamento de canal, no tempo, por frequência ou por código
 - Divisão temporal, divisão por código, divisão por frequência
 - Particionamento aleatório (dinâmico),
 - · ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD
 - detecção de portadora: fácil em alguns meios físicos (cabos) e difícil em outros (wireless)
 - · CSMA/CD usado na rede Ethernet
 - Passagem de permissão
 - · polling a partir de um site central, passagem de token

Adicionando os cabeçalhos e trailers

□ Na camada de enlace de dados, cabeçalhos e trailers são adicionados aos dados da camada superior. O cabeçalho e o trailer contêm informações de controle destinadas à camada de enlace de dados no sistema de destino. O conjunto Cabeçalho + Dados + Trailer da camada de enlace chamamos de Quadro. Um quadro é uma unidade de dados de protocolo (PDU – Protocol data unit) da camada interface de rede.

O quadro Ethernet é definido da seguinte forma:

	Preâmbulo	SFD	Endereço de Destino	Endereço de Origem	Comprimento/Tipo	Dados Enchimento	FCS
№ Bytes	7	1	6	6	2	46 a 1500	4

- O Preâmbulo é um padrão de uns e zeros alternados usado para a sincronização da temporização em Ethernet assíncrona de 10 Mbps e em implementações mais lentas. As versões mais rápidas da Ethernet são síncronas, e essa informação de temporização é redundante mas mantida para fins de compatibilidade.
- ☐ Um Delimitador de Início de Quadro (SDF Start Frame Delimeter) consiste em um campo de um octeto que marca o final das informações de temporização e contém a seqüência de bits 10101011.

- O campo Endereço de Destino contém um endereço de destino MAC. O endereço de destino pode ser unicast, multicast ou broadcast.
- O campo Endereço de Origem contém um endereço de origem MAC. O endereço de origem é geralmente o endereço unicast do nó Ethernet que está transmitindo. Existe, contudo, um crescente número de protocolos virtuais em uso que utiliza, e às vezes, compartilha um endereço MAC de origem específico para identificar a entidade virtual.

O campo Comprimento/Tipo suporta dois usos diferentes. Se o valor for inferior a 1536 decimal, 0x600 (hexadecimal), então o valor indica o comprimento. O valor do tipo especifica o protocolo da camada superior que recebe os dados depois que o processamento da Ethernet estiver concluído. O tamanho indica o número de bytes de dados que vêm depois desse campo.

O campo Dados e o Enchimento, se necessário, pode ser de qualquer tamanho que não faça com que o quadro exceda o tamanho máximo permitido para o quadro, A MTU (Unidade de Transmissão Máxima) para Ethernet é de 1500 octetos. Portanto, os dados não devem exceder esse tamanho. O conteúdo desse campo não é especificado. Um enchimento não especificado será inserido imediatamente após os dados do usuário quando não houver dados de usuário suficientes para que o quadro satisfaça o comprimento mínimo para o quadro. A Ethernet exige que o quadro tenha entre 64 e 1518 octetos. Esse processo de inserção de dados para complementar um quadro muito pequeno é chamado de padding (enchimento).

Uma FCS, Frame Check Sequence (CRC Checksum) contém um valor CRC de 4 bytes que é criado pelo dispositivo emissor e recalculado pelo dispositivo receptor para verificar se há quadros danificados. Já que a corrupção de um único bit em qualquer lugar desde o início do Endereço de Destino até o final do campo FCS fará com que o checksum seja diferente, o cálculo do FCS inclui o próprio campo FCS. Não é possível distinguir entre a corrupção do próprio FCS e a corrupção de qualquer outro campo usado no cálculo.

Juntando os Pedaços

□ No processo de envio de algum dado, a camada de enlace pega os dados, encapsula-os com um cabeçalho e trailer, preenchendo os campos Mac de origem e destino (função de endereçamento), o campo comprimento/tipo (identificação de conteúdos) e o campo FCS (detecção de erros). Antes de transmitir ele verifica se tem alguém transmitindo e ao transmitir verifica se houve colisão (arbitragem).

Na **recepção**, é verificada se o endereço de destino do quadro é igual ao endereço da placa de rede (endereçamento), é realizado novamente o cálculo do FCS e comparado com o original (verificação de erros) os cabeçalhos e trailers são removidos e os dados são passados para a camada superior competente (identificação de conteúdos).


Tecnologias de LAN

Camada de enlace até agora:

 serviços, detecção de erros/correção, acesso múltiplo

A seguir: tecnologias de redes locais (LAN)

- endereçamento
- O Ethernet
- o pontes, switches
- 0 802.11
- O PPP
- OATM



Endereços de LAN e ARP

Endereços IP de 32-bit:


- endereços da camada de rede
- usados para levar o datagrama até a rede de destino

Endereço de LAN (ou MAC ou físico):

- usado para levar o datagrama de uma interface física a outra fisicamente conectada com a primeira (isto é, na mesma rede)
- □ Endereços MAC com 48 bits (na maioria das LANs) gravado na memória fixa (ROM) do adaptador de rede

Endereços de LAN e ARP

Cada adaptador numa LAN tem um único endereço de LAN



Endereços de LAN (mais)

- □ A alocação de endereços MAC é administrada pelo IEEE
- O fabricante compra porções do espaço de endereço MAC (para assegurar a unicidade)
- Analogia:
 - (a) endereço MAC: semelhante ao número do RG
 - (b) endereço IP: semelhante a um endereço postal
- endereçamento MAC é "flat" => portabilidade
 - é possível mover uma placa de LAN de uma rede para outra sem reconfiguração de endereço MAC
- endereçamento IP "hierárquico" => NÃO portável
 - o depende da rede na qual se está ligado

Lembre a discussão anterior sobre roteamento

223.1.1.1

223.1.1.2

223.1.1.3

223 1 2

223.1.2.

223.1.3.2

223.1.2.9

223.1.3.27


Começando em A, dado que o datagrama está endereçado para B (endereço IP):

- procure rede.endereço de B, encontre B em alguma rede, no caso igual à rede de A
- camada de enlace envia datagrama para B dentro de um quadro da camada de enlace

223.1.3.1 camada de enlace endereço de origem endereço de origem e destino do quadro e destino do pacote end. IP endereço end. MAC end IP dados IP MAC de B de A de A de B datagrama quadro

ARP: Address Resolution Protocol (Protocolo de Resolução de Endereços)

Questão: como determinar o endereço MAC de B dado o endereço IP de B?



- Cada nó IP (Host, Roteador) numa LAN tem um módulo e uma tabela ARP
- Tabela ARP: mapeamento de endereços IP/MAC para alguns nós da LAN
 - < endereço IP; endereço MAC; TTL>

........


 TTL (Time To Live): tempo depois do qual o mapeamento de endereços será esquecido (tipicamente 20 min)

Protocolo ARP

- □ A conhece o endereço IP de B, quer aprender o endereço físico de B
- □ A envia em broadcast um pacote ARP de consulta contendo o endereço IP de B
 - todas as máquinas na LAN recebem a consulta ARP
- □ B recebe o pacote ARP, responde a A com o seu (de B) endereço de camada física
- □ A armazena os pares de endereço IP-físico até que a informação se torne obsoleta (esgota a temporização)
 - soft state: informação que desaparece com o tempo se não for re-atualizada

Roteamento para outra LAN

caminho: roteamento de A para B via R



- □ Na tabela de roteamento no Host origem, encontra o roteador 111.111.110
- □ Na tabela de ARP na origem, encontra o endereço MAC E6-E9-00-17-BB-4B, etc

- A cria o pacote IP com origem A, destino B
- ☐ A usa ARP para obter o endereço de camada física de R correspondente ao endereço IP 111.111.111.110
- A cria um quadro Ethernet com o endereço físico de R como destino, o quadro Ethernet contém o datagrama IP de A para B
- A camada de enlace de A envia o quadro Ethernet
- □ A camada de enlace de R recebe o quadro Ethernet
- R remove o datagrama IP do quadro Ethernet, verifica que le se destina a B
- □ R usa ARP para obter o endereço físico de B
- R cria quadro contendo um datagrama de Na A para B e envia para B

