


## Netty4.x中文教程系列(二) Hello World!

在中国程序界。我们都是学着Hello World!慢慢成长起来的。逐渐从一无所知到熟悉精通的。

第二章就从Hello World 开始讲述Netty的中文教程。

首先创建一个Java项目。引入一个Netty 框架的包。这个步骤我在本系列教程的后面就不在重复了。

先上一张我示例的项目工程图给大家看一下:



# 1.下载并为项目添加 Netty框架

Netty的包大家可以从Netty官网: http://netty.io/downloads.html 下载



Netty is distributed under Apache License, v2.0. Please see the enclosed NOTICE.txt for more

- netty-5.0.0.Alpha1.tar.bz2-22-Dec-2013
- netty-4.0.14.Final.tar.bz2-22-Dec-2013
- netty-3.9.0.Final-dist.tar.bz2-22-Dec-2013

Changelogs and road map are available in our issue tracker.

如图所示: Netty提供了三个主要版本的框架包给大家下载。

3.9版本Final 说明这个版本是3.x版本中最新的版本。final意味着功能不再继续添加更新。仅为修改bug等提供继续的更新。

5.x版本由于是开始。不能排除是否稳定运行等问题。加上5.x在4.x的版本上略微修改的。在5.x稳定之前。 不推荐大家学习使用。

本教程是基于Netty4.x版本的。

笔者也是从3.6版本,经过了相当痛苦的一段时间才算是真正的过度到4.x版本。



下载之后解压缩。大家可以看到这样一个目录结构。非常的清晰。

第一个文件夹jar是jar包的文件夹。第二个javadoc是API文档。第三个license文件夹是开源的授权文件 (可以直接无视)。

javadoc文件夹下面是一个jar包。可以直接解压缩出来。解压缩之后的文件夹就是api文档(以网页的形势展现)。

jar文件夹里面有很多的jar包和一个all-in-one文件夹。都是Netty框架的组成部分。all-in-one里面有两个文件一个是jar包,另一个是对应的source源代码包。这样做的目的是为了给程序员有选择的添加自己所需要的包。

假如读者是初学者的话。推荐直接套用all-in-one里面的jar包。假如你熟悉Netty的话可以根据自己的项目需求添加不同的jar包。

2.创建Server 服务端

取削灯化

```
1. Re:Netty4.x中文教程系列(一) 目录及 概述
```

大哥,云盘地址失效了,能再分享一次吗?

--痞子色子

2. Re:[工具分享]JetBrains ReSharper 9.0 正式版和注册码

谢谢博主。也 谢谢 ReSharper。

--InkFx

Re:Netty4.x中文教程系列(二) Hello W orld!
 楼主,如果有多个客户端,如何实现在已

楼主,如果有多个客户端,如何实现在已知客户端ip和port情况下在服务端向客户端发数据呢?

--1115405079

4. Re:Unity3D中uGUI事件系统简述及使用方法总结

总结得挺好

--离落

5. Re:Netty4.x中文教程系列(七)UDP协议

嗯嗯,谢谢楼主!我已经用另外一种方法可以啦,非常感谢您的回复!非常感动! 不知楼主是否使用过Netty实现P2P呢?

--雷泡泡

#### 阅读排行榜

- 1. Netty4.x中文教程系列(二) Hello World!(15455)
- 2. Netty4.x中文教程系列(一) 目录及概述 (15314)
- 3. Unity3D中uGUI事件系统简述及使用方法总结(9892)
- 4. Netty4.x中文教程系列(四) ChannelHandler(7550)
- 5. 【推荐】《Netty in action》书籍(749 4)

## 评论排行榜

- 1. Netty4.x中文教程系列(二) Hello World !(9)
- 2. Netty4.x中文教程系列(七)UDP协议(5)
- 3. Netty4.x中文教程系列(一) 目录及概述 (4)
- 4. 【推荐】《Netty in action》书籍(4)
- 5. [工具分享]JetBrains ReSharper 9.0 正式版和注册码(3)

## 推荐排行榜

- 1. [工具分享]JetBrains ReSharper 9.0 正式版和注册码(3)
- 2. JAVA笔记-如何将百万级数据高效的导出到Excel表单(2)
- 3. Netty4.x中文教程系列(五)编解码器Co dec(2)
- 4. 【推荐】《Netty in action》书籍(1)
- 5. JAVA数据库连接池的革命 从BoneC P到HikariCP(1)

## 2.1创建一个 HelloServer

```
package org.example.hello;
import io.nettv.bootstrap.ServerBootstrap;
import io.netty.channel.ChannelFuture;
import io.nettv.channel.EventLoopGroup;
import io.netty.channel.nio.NioEventLoopGroup;
import io.netty.channel.socket.nio.NioServerSocketChannel;
public class HelloServer {
    * 服务端监听的端口地址
   private static final int portNumber = 7878;
   public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
       EventLoopGroup bossGroup= new NioEventLoopGroup();
       EventLoopGroup workerGroup= new NioEventLoopGroup();
           ServerBootstrap b= new ServerBootstrap();
           b.group(bossGroup, workerGroup);
           b channel(NioServerSocketChannelclass):
           b.childHandlerfiew HelloServerInitializer());
           // 服务器绑定端口监听
           ChannelFuture f =b.bind(portNumber).sync();
           // 监听服务器关闭监听
            f.channel().closeFuture().svnc();
           // 可以简写为
           /* b.bind(portNumber).sync().channel().closeFuture().sync();*/
        } finally {
           bossGroup.shutdownGracefully();
           workerGroup.shutdownGracefullv():
    }
```

随笔 - 45 文章 - 1 评论 - 38

EventLoopGroup 是在4.x版本中提出来的一个新概念。用于channel的管理。服务端需要两个。和3.x版本一样,一个是boss线程一个是worker线程。

```
b.childHandler(new HelloServerInitializer()); //用于添加相关的Handler
```

服务端简单的代码,真的没有办法在精简了感觉。就是一个绑定端口操作。

# 2.2创建和实现HelloServerInitializer

在HelloServer中的HelloServerInitializer在这里实现。

首先我们需要明确我们到底是要做什么的。很简单。HelloWorld!。我们希望实现一个能够像服务端发送文字的功能。服务端假如可以最好还能返回点消息给客户端,然客户端去显示。

需求简单。那我们下面就准备开始实现。

DelimiterBasedFrameDecoder Netty在官方网站上提供的示例显示 有这么一个解码器可以简单的消息分割。

其次 在decoder里面我们找到了String解码编码器。着都是官网提供给我们的。

```
package org.example.hello;

import io.netty.channel.ChannelInitializer;

import io.netty.channel.ChannelPipeline;

import io.netty.channel.socket.SocketChannel;

import io.netty.handler.codec.DelimiterBasedFrameDecoder;

import io.netty.handler.codec.Delimiters;

import io.netty.handler.codec.string.StringDecoder;

import io.netty.handler.codec.string.StringEncoder;

public class HelloServerInitializerextends ChannelInitializer<SocketChannel>{
```

```
ChannelPipeline pipeline =ch.pipeline();
16
17
          // 以("\n")为结尾分割的 解码器
          pipeline.addLast("framer", new DelimiterBasedFrameDecoder(8192
18
Delimiters.lineDelimiter());
19
          // 字符串解码 和 编码
          pipeline.addLast("decoder", new StringDecoder());
          pipeline.addLast("encoder", new StringEncoder());
22
2.3
          // 自己的逻辑Handler
24
25
          pipeline.addLast("handler", new HelloServerHandler());
26
27 }
```

上面的三个解码和编码都是系统。

另外我们自己的Handler怎么办呢。在最后我们添加一个自己的Handler用于写自己的处理逻辑。

#### 2.3 增加自己的逻辑 HelloServerHandler

自己的Handler我们这里先去继承extends官网推荐的SimpleChannelInboundHandler<C>。在这里C,由于我们需求里面发送的是字符串。这里的C改写为String。

```
1 package org.example.hello;
3 import java.net.InetAddress;
5 import io.netty.channel.ChannelHandlerContext;
6 import io.netty.channel.SimpleChannelInboundHandler;
8 public class HelloServerHandler extends SimpleChannelInboundHandler<String>{
9
11
     protected void channelReadO (ChannelHandlerContext ctx, String msg)throws
Exception {
          // 收到消息直接打印输出
12
13
          System.out.println(ctx.channel().remoteAddress() + " Say : " msg);
14
15
         // 返回客户端消息 - 我已经接收到了你的消息
          ctx.writeAndFlush("Received your message !\n";
16
17
18
19
      /*
20
      * 覆盖 channelActive 方法 在channel被启用的时候触发 (在建立连接的时候)
21
22
23
       * channelActive 和 channelInActive 在后面的内容中讲述,这里先不做详细的描述
24
25
     @Override
26
     public void channelActive(ChannelHandlerContext ctx)throws Exception {
28
          System.out.println("RamoteAddress: " + ctx.channel().remoteAddress() + "
active !"):
29
          ctx.writeAndFlush( "Welcome to " +
30
InetAddress.getLocalHost().getHostName() + " service!\n)";
31
32
          super.channelActive(ctx);
3.3
      }
34 }
```

在channelHandlerContent自带一个writeAndFlush方法。方法的作用是写入Buffer并刷入。

注意:在3.x版本中此处有很大区别。在3.x版本中write()方法是自动flush的。在4.x版本的前面几个版本也是一样的。但是在4.0.9之后修改为WriteAndFlush。普通的write方法将不会发送消息。需要手动在write之后flush()一次

这里channeActive的意思是当连接活跃(建立)的时候触发.输出消息源的远程地址。并返回欢迎消息。channelRead0 在这里的作用是类似于3.x版本的messageReceived()。可以当做是每一次收到消息是触

我们在这里的代码是返回客户端一个字符串"Received your message !".

发。

# 2.Client客户端

类似于服务端的代码。我们不做特别详细的解释。

直接上示例代码:

```
1 package org.example.hello;
3 import io.netty.bootstrap.Bootstrap;
 4 import io.netty.channel.Channel;
5 import io.netty.channel.EventLoopGroup;
 6 import io.netty.channel.nio.NioEventLoopGroup;
 7 import io.netty.channel.socket.nio.NioSocketChannel;
9 import java.io.BufferedReader;
10 import java.io.IOException;
11 import java.io.InputStreamReader;
12
13 public class HelloClient {
14
     public static String host = "127.0.0.1";
15
16
     public static int port = 7878;
17
18
      * @param args
19
       * @throws InterruptedException
2.0
21
       * @throws IOException
23
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException,
IOException {
24
          EventLoopGroup group =new NioEventLoopGroup();
25
          try {
26
             Bootstrap b = new Bootstrap();
27
             b.group(group)
28
              .channel(NioSocketChannelclass)
29
              .handler new HelloClientInitializer());
30
             // 连接服务端
31
32
              Channel ch = b.connect(host, port).sync().channel();
33
34
             // 控制台输入
35
              BufferedReader in =new BufferedReader (new
InputStreamReader(System.in));
36
             for (;;) {
37
                 String line =in.readLine();
38
                 if (line == null) {
39
                     continue;
40
41
                 /*
                  * 向服务端发送在控制台输入的文本 并用"\r\n"结尾
42
43
                  * 之所以用\r\n结尾 是因为我们在handler中添加了
DelimiterBasedFrameDecoder帧解码。
                  * 这个解码器是一个根据\n符号位分隔符的解码器。所以每条消息的最后必须加上\n
44
否则无法识别和解码
45
46
                 ch.writeAndFlush(line + "\r\n)";
47
             }
48
          } finally {
49
             // The connection is closed automatically on shutdown.
50
              group.shutdownGracefully();
51
52
      }
53 }
```

下面的是HelloClientInitializer代码貌似是和服务端的完全一样。我没注意看。其实编码和解码是相对的。多以服务端和客户端都是解码和编码。才能通信。

```
1 package org.example.hello;
3 import io.netty.channel.ChannelInitializer;
4 import io.netty.channel.ChannelPipeline;
5 import io.netty.channel.socket.SocketChannel;
{\small \texttt{6}}\  \, \textbf{import}\  \, \text{io.netty.handler.codec.DelimiterBasedFrameDecoder}; \\
 7 import io.netty.handler.codec.Delimiters;
8 import io.netty.handler.codec.string.StringDecoder;
9 import io.netty.handler.codec.string.StringEncoder;
10
11 public class HelloClientInitializerextends ChannelInitializer<SocketChannel>{
12
13
      @Override
      protected void initChannel(SocketChannel ch) throws Exception {
14
15
           ChannelPipeline pipeline =ch.pipeline();
16
17
           * 这个地方的 必须和服务端对应上。否则无法正常解码和编码
18
19
20
            * 解码和编码 我将会在下一张为大家详细的讲解。再次暂时不做详细的描述
21
22
           * */
23
           pipeline.addLast("framer", new DelimiterBasedFrameDecoder(8192
Delimiters.lineDelimiter());
24
          pipeline.addLast("decoder", new StringDecoder());
          pipeline.addLast("encoder", new StringEncoder());
25
26
27
          // 客户端的逻辑
2.8
           pipeline.addLast("handler", new HelloClientHandler());
29
      }
30 }
```

#### HellClientHandler:

```
1 package org.example.hello;
3 import io.netty.channel.ChannelHandlerContext;
4 import io.netty.channel.SimpleChannelInboundHandler;
6 public class HelloClientHandler extends SimpleChannelInboundHandler<String>{
8
      @Override
9
      protected void channelReadO (ChannelHandlerContext ctx, String msg)throws
Exception {
10
          System.out.println("Server say : " +msg);
12
      }
13
14
      @Override
15
      public void channelActive(ChannelHandlerContext ctx)throws Exception {
          System.out.println("Client active ";
16
17
          super.channelActive(ctx);
18
19
20
21
      public void channelInactive(ChannelHandlerContext ctx)throws Exception {
22
          System.out.println("Client close ");
23
          super.channelInactive(ctx);
24
25 }
```

## 本教程的示例源代码:http://pan.baidu.com/s/1hABzK#dir

大家可以再我的百度云盘里面找到。

## 下面上几张成果图:

客户端在连接建立是输出了Client active 信息,并收到服务端返回的Welcome消息。

输入Hello World!回车发送消息。服务端响应返回消息已接受。

Server say: Welcome to PC-201302271653 service! Hello World!

Server say : Received your message !

1.客户端控制台截图

2013-12-27 8:58:30 io.netty.util.internal.Pl 信息: Your platform does not provide complete RamoteAddress: /127.0.0.1:3672 active! /127.0.0.1:3672 Say: Hello World!

2.服务端控制台截图

**作者**:TinyZ

出处: http://www.cnblogs.com/zou90512/

关于作者:努力学习,天天向上。不断探索学习,提升自身价值。记录经验分享。

本文版权归作者和博客园共有,欢迎转载,但未经作者同意必须保留此段声明,且在文章页面明显位置

给出原文链接

如有问题,可以通过 zou90512@126.com 联系我,非常感谢。 笔者网店: <a href="http://aoleitaisen.taobao.com">http://aoleitaisen.taobao.com</a>. 欢迎广大读者围观

## 分类: Netty

标签: Netty, 中文教程, java, NIO, Netty 4, Hello World





<u>Tiny&zzh</u> <u>关注 - 15</u> <u>粉丝 - 50</u>

\_

0

+加关注

«上一篇: Netty4.x中文教程系列(一) 目录及概述

» 下一篇: Netty4.x中文教程系列(三) Hello World! 详解

posted @ 2013-12-26 18:14 Tiny&zzh 阅读(15455) 评论(9) 编辑 收藏

## 评论列表

#1楼 2014-04-21 21:32 当象爱上猫

请问博主,为什么服务端发数据用\n结尾,而客户端必须是\r\n呢?

支持(0) 反对(0)

#2楼[楼主 ] 2014-04-23 09:30 Tiny&zzh

@ 当象爱上猫

\r是为了在控制台输出的时候能够换行显示。否则会堆在一起\n是帧解码器的分隔符

支持(1) 反对(0)

#3楼 2015-05-27 08:47 I-d-s

引用

\r是为了在控制台输出的时候能够换行显示。否则会堆在一起 \n是帧解码器的分隔符

也就是说,如果不是为了显示,这个\r是可以不用添加的。

支持(0) 反对(0)

#4楼 2015-06-02 11:08 博杨

绑定端口的服务端没有编译错误, 但是老报这个错

java.lang. No Class Def Found Error: java/lang/Auto Close able

at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)

at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:621)

at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:124)

at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:260)

at java.net.URLClassLoader.access\$000(URLClassLoader.java:56)

随笔 - 45 文章 - 1 评论 - 38 博客园 首页 新随笔 联系 zou90512 订阅

- at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:188)
- at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:307)
- at sun.misc.Launcher\$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:301)
- at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:252)
- at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(ClassLoader.java:320)
- at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
- at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:621) at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:124)
- at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:260)
- at java.net.URLClassLoader.access\$000(URLClassLoader.java:56)
- at java.net.URLClassLoader\$1.run(URLClassLoader.java:195)
- at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
- at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:188)
- at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:307)
- at sun.misc.Launcher\$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:301)
- at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:252)
- at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(ClassLoader.java:320)
- Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: java.lang.AutoCloseable
- at java.net.URLClassLoader\$1.run(URLClassLoader.java:200)
- at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
- at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:188)
- at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:307)
- at sun.misc.Launcher\$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:301)
- at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:252)
- at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(ClassLoader.java:320)
- ... 24 more

Exception in thread "main"

不知道你有没有遇到过这个问题

支持(0) 反对(0)

## #5楼[楼主 ] 2015-06-02 22:31 Tiny&zzh

#### @ 博杨

这个错误是因为AutoCloseable接口找不到。这个接口是在jdk1.7以上版本才有的。

Netty.io官网上面虽然写着支持4.x版本支持最低jdk1.6版本。但是github上面的需求已经是最新稳定版本依 赖idk1.7了。

这应该算是netty官网的一点疏忽把。推荐关注github的netty项目。项目源码和更新进度,bug解决情况上 面都是有追踪的

支持(0) 反对(0)

## #6楼 2015-06-03 08:52 博杨

# @ Tiny&zzh

恩,昨天换了一个jdk就好了

支持(0) 反对(0)

#7楼 2016-03-16 14:38 ken\_wangxr

客户端消息发出去,服务端没有响应啊,怎么回事?解码器搞错了我

支持(0) 反对(0)

# #8楼[楼主 ] 2016-03-17 15:50 Tiny&zzh

## @ ken wangxr

- 1. 检查确认客户端和服务端使用的地址和端口是否一致
- 2. 检查确认一下客户端是否消息发送出去了。使用的write还是writeAndFlush
- 2. 检查确认帧解码器是否统一。示例使用的是基于行的解码。发消息后面需要带"\r\n"。

支持(0) 反对(0)

# #9楼 2016-08-23 00:02 1115405079

楼主,如果有多个客户端,如何实现在已知客户端ip和port情况下在服务端向客户端发数据呢?

支持(0) 反对(0)

刷新评论 刷新页面 返回顶部

注册用户登录后才能发表评论,请 登录 或 注册, 访问网站首页。

## 最新IT新闻:

- · 死磕微信! 支付宝推"奖励金" 付钱立得/最高999元
- · Linux Kernel 4.11首个候选版本开放下载
- · 微软透露Windows 10游戏模式细节: 提升低端PC游戏性能
- · 今日Google Doodle: 纪念印尼科莫多国家公园成立37周年

zou90512 博客园 首页 新随笔 联系 订阅 管理 **随笔 - 45** 文章 - 1 评论 - 38

# 最新知识库文章:

- ·垃圾回收原来是这么回事
- · 「代码家」的学习过程和学习经验分享
- ·写给未来的程序媛
- ·高质量的工程代码为什么难写
- ·循序渐进地代码重构
- » 更多知识库文章...

Copyright ©2017 Tiny&zzh