HBase1 集群环境搭建

在开始之前吗,有一个注意事项HBase强依赖Zookeeper和Hadoop,安装HBase之前一定要保证 Zookeeper和Hadoop启动成功,且服务正常运行。

第一步: 下载对应的HBase的安装包

- hbase-1.2.0-cdh5.14.0.tar.gz
- http://archive.cloudera.com/cdh5/cdh/5/

第二步:压缩包上传并解压

将我们的压缩包上传到node01服务器的/export/softwares路径下并解压

```
cd /export/softwares/
tar -zxvf hbase-1.2.0-cdh5.14.0-bin.tar.gz -C ../servers/
```

第三步:修改配置文件

第一台机器进行修改配置文件

```
cd /export/servers/hbase-1.2.0-cdh5.14.0/conf
```

修改第一个配置文件hbase-env.sh

```
vim hbase-env.shll
```

```
export JAVA_HOME=/export/servers/jdk1.8.0_141 export HBASE_MANAGES_ZK=false
```

修改第二配置文件hbase-site.xml

```
vim hbase-site.xml
```

```
<name>hbase.cluster.distributed</name>
               <value>true</value>
       </property>
  <!-- 0.98后的新变动,之前版本没有.port,默认端口为60000 -->
       cproperty>
               <name>hbase.master.port</name>
               <value>16000</value>
       </property>
       cproperty>
               <name>hbase.zookeeper.quorum</name>
               <value>node01:2181,node02:2181,node03:2181
       </property>
       cproperty>
               <name>hbase.zookeeper.property.dataDir</name>
        <value>/export/servers/zookeeper-3.4.5-cdh5.14.0/zkdatas</value>
       </property>
</configuration>
```

修改第三个配置reginservers

```
vim regionservers

node01
node02
node03
```

创建back-master配置文件,实现HMaster的高可用

```
cd /export/servers/hbase-1.2.0-cdh5.14.0/conf
vim backup-masters

node01
node02
node03
```

注: HBase在决定节点接替时,用到了ZooKeeper的选举机制

第四步:安装包分发到其他机器

将我们第一台机器的hbase的安装包拷贝到其他机器上面去

```
cd /export/servers/
scp -r hbase-1.2.0-cdh5.14.0/ node02:$PWD
scp -r hbase-1.2.0-cdh5.14.0/ node03:$PWD
```

第五步:三台机器创建软连接

因为hbase需要读取hadoop的core-site.xml以及hdfs-site.xml当中的配置文件信息,所以我们三台机器都要执行以下命令创建软连接

In -s /export/servers/hadoop-2.6.0-cdh5.14.0/etc/hadoop/core-site.xml
/export/servers/hbase-1.2.0-cdh5.14.0/conf/core-site.xml
In -s /export/servers/hadoop-2.6.0-cdh5.14.0/etc/hadoop/hdfs-site.xml
/export/servers/hbase-1.2.0-cdh5.14.0/conf/hdfs-site.xml

第六步:三台机器添加HBASE_HOME的环境变量

vim /etc/profile.d/hbase.sh

export HBASE_HOME=/export/servers/hbase-1.2.0-cdh5.14.0
export PATH=:\$HBASE_HOME/bin:\$PATH

第七步: HBase集群启动

• —

第一台机器执行以下命令进行启动

cd /export/servers/hbase-1.2.0-cdh5.14.0
bin/start-hbase.sh

警告提示: HBase启动的时候会产生一个警告,这是因为jdk7与jdk8的问题导致的,如果linux服务器安装jdk8就会产生这样的一个警告。

• =

当然,我们也可以执行以下命令单节点进行启动。

启动HMaster 命令

bin/hbase-daemon.sh start master

启动HRegionServer命令

bin/hbase-daemon.sh start regionserver

为了解决HMaster单点故障问题,我们可以在node02和node03机器上面都可以启动HMaster节点的进程,以实现HMaster的高可用

bin/hbase-daemon.sh start master

第八步:页面访问

配置好了以上几步,接下来我们可以直接通过浏览器进行HBase的UI页面访问 http://node01:60010/master-status