
HDFS番外2 Fsimage Edits

NameNode有一个作用是管理文件系统的元数据

元数据解析

- (1)第一次启动NameNode格式化后,创建fsimage和edits文件,如果不是第一次启动的话,直接加载edits和fsimage文件到内存即可
- (2)客户端对元数据进行增添查改的请求
- (3)NameNode记录操作日志,更新滚动日志
- (4)NameNode在内存中队数据进行增添查改



fsimage

简要:

- 1. 保存了最新的元数据检查点
- 2. 包含了整个HDFS文件系统的所有目录和文件信息
- 3. 记录HDFS文件系统的镜像或快照

• •

详细:

文件summary长度域大小: FILE_LENGTH_FIELD_SIZE=4

获取FSImage文件长度: fileLength=1154156

文件从头开始读取8个byte至byte[]数组fileHeadTmp

获取文件头长度: fileHeadLength=8

fileHeadString=HDFSIMG1

文件定位到文件summary长度开始处: 1154152

获取文件summary部分长度: summaryLength=231

文件定位到文件summary部分开始处: 1153921

从当前位置开始读入文件summary部分内容至summaryBytes数组

. . .

editlog

在NameNode已经启动情况下对HDFS进行的各种更新操作进行记录,HDFS客户端执行所有的写操作都会被记录到editlog中。

元数据目录配置

先到达hadoop文件夹下 cd /usr/hadoop/etc/hadoop 查看hdfs-site.xml信息 vim /hdfs-site.xml

其中 dfs.namenode.name.dir下的值为 FSimage 文件当中的文件信息路径, dfs.namenode.edits.dir下的值为 editlog 数据存放路径

FSimage文件当中的文件信息查看

切换到fsimage目录下

cd /usr/hadoop/HadoopDatas/namenodeDatas/current

目录下的fsimage文件转换成xml格式的文件输出

hdfs oiv -i fsimage_00000000000000864 -p XML -o hello.xml

edits当中的文件信息查看

切换到edits保存的目录下

cd /usr/hadoop/hadoopDatas/dfs/nn/edits/current

把目录下的edits文件转换成xm1格式的文件输出

hdfs oev -i edits_00000000000000000865-00000000000000866 -o myedit.xml -p XML

作用

用于还原集群上次关闭时的状态。还原时将两个文件加载到内存,检查、合并最终生成一个新的 Fsimage。原本的Edits失效。