
## HBase11 Split流程

默认情况下,每个Table起初只有一个Region,随着数据的不断写入,Region会自动进行拆分。 刚拆分时,两个子Region都位于当前的Region Server,但处于负载均衡的考虑,HMaster有可能 会将某个Region转移给其他的Region Server。

## Region Split时机:

- 1. 当1个region中某一个Store下所有StoreFile的总大小超过hbase.hregion.max.filesize,该Region就会进行拆分(0.94版本之前)
- 2. 当1个region中某一个Store下所有StoreFile的总大小超过 Min(R^2 \* "hbase.hregion.memstore.flush.size", "hbase.hregion.max.filesize"),该Region就会进行 拆分,其中R为当前Region Server中属于该Table的个数



1.当1个region中的某个Store下所有StoreFile的总大小超过"hbase.hregion.max.filesize",该region就会进行拆分(0.94版之前)

2.当1个region中的某个Store下所有StoreFile的总大小超 过Min(R^2 ^ "hbase.hregion.memstore.flush.size", " hbase.hregion.max.filesize ") 就会折分,其中R为当 前RegionServer中属于该table的region个数(0.94版之后)

## 为什么尽量设计少量的列族

因为flush每个region会生成一个文件,这时候如果一个列族数据很多,一个列族数据很少,会出现有大文件和小文件同时存在的情况。