计算机中的数据



河北师范大学软件学院



- 二进制数据的基本运算
- 二进制数据基本运算的硬件实现
- 二进制数据运算的应用
- 其他进制数据
- 不同进制数据间的转换
- 有符号数据在计算机中的存储



- 二进制数据的基本运算
- 二进制数据基本运算的硬件实现
- 二进制数据运算的应用
- 其他进制数据
- 不同进制数据间的转换
- 有符号数据在计算机中的存储



进制也就是进位制,是人们规定的一种进位方法。
 对于任何一种进制——X进制,就表示某一位置上的数运算时是逢X进一位。

二进制数据

• 十进制计数制(0-9, 逢10进1; 后缀D, 常省略后 缀D)

一个十进制位

• 二进制计数制(0,1; 逢2进1; 后缀B) 1011B, −110B, 101 11011B, −101.11011B

一个二进制位



基本逻辑运算

	"与"运算(逻辑乘) Logic Multiplication	"或"运算(逻辑加) Logic Addition	"非"运算(逻辑非) Logic Negation				
示意 电路	A B F	A B F	F				
	A B F	A B F	A F				
真值 表	$\begin{array}{ c c c c c } \hline 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{c cccc} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{array}$	0 1 1 0				



- 二进制数据的基本运算
- 二进制数据基本运算的硬件实现
- 二进制数据运算的应用
- 其他进制数据
- 不同进制数据间的转换
- 有符号数据在计算机中的存储






	"与"运算(逻辑乘) Logic Multiplication	"或"运算(逻辑加) Logic Addition	"非"运算(逻辑非) Logic Negation
代数 式	$F = A \times B = A \cdot B$	F = A+B	F = A
逻辑符号	AF	A	A——F




- 二进制数据的基本运算
- 二进制数据基本运算的硬件实现
- 二进制数据运算的应用
- 其他进制数据
- 不同进制数据间的转换
- 有符号数据在计算机中的存储



二四译码器的实现原理







- 容易理解: 1根地址线可以产生2(2¹)个输出,即可以区分2个内存块,3根地址线可以产生8(2³)个输出,即可以区分8个内存块,4根地址线可以产生16(2⁴)个输出,即可以区分16个内存块,……
- 一般的,n根地址线可以产生2ⁿ个输出,即可以区分2ⁿ个内存块。
- 计算机换算规则: 1K=2¹⁰, 1M=2¹⁰K, 1G=2¹⁰M



- 二进制数据的基本运算
- 二进制数据基本运算的硬件实现
- 二进制数据运算的应用
- 其他进制数据
- 不同进制数据间的转换
- 有符号数据在计算机中的存储





八进制计数制(0-7; 逢8进1; 后缀Q、0)
 -123Q, 777Q, 123. 456Q, -61. 456Q

一个八进制位

十六进制数据



十六进制计数制(0-9, A(a),B(b),C(c),D(d),E(e),F(f); 逢16进1; 后缀H)
 123H, AFH, BC9.4DH, -AD.CH

一个十六进制位



- 二进制数据的基本运算
- 二进制数据基本运算的硬件实现
- 二进制数据运算的应用
- 其他进制数据
- 不同进制数据间的转换
- 有符号数据在计算机中的存储



- R进制转换成十进制
 - 按权展开求和

R进制数M的整数部分有n位,小数部分有m位,转换成十进制数D。

$$D = \pm \sum_{i=-m}^{n-1} (M_i \times R^i)$$

$$= \pm (M_{-m} \times R^{-m} + \dots + M_{n-1} \times R^{n-1})$$

其中M_i代表第i位的数字,R为基数,Rⁱ为第i位的<mark>权</mark>。



• 二进制转换成十进制

$$(1101.11)_2 = 1 \times 2^0 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2}$$

- =1+0+4+8+0.5+0.25
- = 13.75

• 八进制转换成十进制

$$(173.3)_{8}=1\times8^{2}+7\times8^{1}+3\times8^{0}+3\times8^{-1}+$$



• 十六进制转换成十进制

练习

10111.101B = 23.625D 7035Q = 3613D -8FD.C H = -2301.75D

- 十进制转换成R进制
 - 对于整数,通常采用"除R取余"的方法,即用R不断 地去除要转换的整数,直至商等于0为止,然后将所得 余数从后向前顺序写出,即为转换成的*R*进制数。



• 十进制转换成R进制

0.0105

		0.8125		
	*	2		, ,
,	1	1.6250	整数部分为1(最高位)「
,		0.625		ľ
	*	2	II.	•
		1.250	整数部分为1	IJ
	20 W 30	0. 25		
	*	2		
		0.50	整数部分为0	
		0. 5		
	_*	2		日はハハ
		1.0	整数部分为1(敢忧位)

引方法,即用*R*不断分等于0或满足所要的整数部分,从前少数。

0.8125D =0.1101B



- 二进制数据转换成八进制数据
 - 将二进制数据从小数点开始,分别向前向后3 位分成一组,不足3位补0,然后写出对应的八 进制即可。

$$(101011.\ 101)_2 = \frac{101}{5} \frac{011}{3} \cdot \frac{101}{5} = (53.\ 5)_8$$

- 八进制数据转换成二进制数据
 - 将每位八进制数据写出对应的3位二进制数即 可。

$$(173.3)_8 = \frac{1}{001} \frac{7}{111} \frac{3}{011} \cdot \frac{3}{011} = (1111011.011)_2$$



- 将二进制数据从小数点开始,分别向前向后4 位分成一组,不足4位补0,然后写出对应的十 六进制即可。


$$(101011.\ 101)_2 = \frac{0010}{2} \frac{1011}{B} \cdot \frac{1010}{A} = (2B.\ A)_{16}$$

- 十六进制数据转换成二进制数据
 - 将每位十六进制数据写出对应的4位二进制数 即可。

$$(173.3)H = (_1 _7 _3 _3 _3 _) = (000101110011.0011)B$$
 $0001 \ 0111 \ 0011 \ 0011$

进制对照表

	U						
十进制	二进制	八进 制	十六 进制	十进制	二进制	八进 制	十六进 制
0	0000000	0	0	9	00001001	11	9
1	0000001	1	1	10	00001010	12	A
2	00000010	2	2	11	00001011	13	В
3	00000011	3	3	12	00001100	14	С
4	00000100	4	4	13	00001101	15	D
5	00000101	5	5	14	00001110	16	E
6	00000110	6	6	15	00001111	17	F
7	00000111	7	7	16	00010000	20	10
8	00001000	10	8	17	00010001	21	11







• 十六进制转八进制

• 八进制转十六进制

$$(100011010111)B = (1000 1101 0111)$$

 $= (8D7)H$




- 二进制数据的基本运算
- 二进制数据基本运算的硬件实现
- 二进制数据运算的应用
- 其他进制数据
- 不同进制数据间的转换
- 有符号数据在计算机中的存储

机器数



对于数的符号"+"或"-",计算机是无法识别的,因此需要把数的符号数码化。通常,约定二进制数的最高位为符号位,"0"表示正号,"1"表示负号。这种在计算机中使用的表示数的形式称为机器数。规定:以后没有特别指明的话,规定1个字节,即8位来存储整数。



机器数



例如:

 $N_1 = 00001001$

表示带符号数+9

 $N_2 = 111111001$

根据不同的机器数表示不同的值,如:

原码时表示带符号数-121,

补码则表示-7,

反码则表示-6。



• 定义: 符号占1位(最高位), 0表示正、1表示负; 数值部分按二进制书写(占剩下的位置)。

• 例如, +11

• 原码: 00001011

• 例如, -11

• 原码: 10001011



• 根据定义,0有两种表示方法:+0,-0。

0000000

1000000

• 1个字节能表示-127到+127这255个数

最大数: 01111111

最小数: 11111111



• 定义:如果是正数,与原码相同;如果是负数, 符号位不变,数据位取反,末位加1。

• 例如, +11

• 补码: 00001011

• 例如, -11

• 补码: 11110101



• 根据定义, 0只有一种表示方法: 00000000

• 特殊值-128表示方法: 10000000

• 1个字节能表示-128到+127这256个数

最大数: 01111111

最小数: 10000000



• 定义:如果是正数,与原码相同;如果是负数,符号位不变,数据位取反。

• 例如, +11

• 反码: 00001011

• 例如, -11

• 反码: 11110100



• 根据定义,0有两种表示方法:+0,-0。

0000000


11111111

• 1个字节能表示-127到+127这255个数

最大数: 01111111

最小数: 10000000





练习



- 写出下列真值的原码、反码、补码。
- -33
- −56
- 40

Questions?

