# 计算机导论

第五章 操作系统简介




# 本章内容

- ▶认识操作系统
- ▶操作系统分类
- ▶操作系统对硬件的管理
- ▶文件系统

# 本章内容

- ▶认识操作系统
- ▶操作系统分类
- ▶操作系统对硬件的管理
- 文件系统

# 计算机系统的层次



# 计算机的启动

- BIOS是一组程序,包括基本输入输出程序、系统设置信息、 开机后自检程序和系统自启动程序。
- 这些程序都被固化到了计算机主板的ROM芯片上。用户可以对BIOS进行设置。
- 计算机的启动过程
  - 1. 启动自检阶段
  - 3. 启动加载阶段
  - 5. 登录阶段

- 2. 初始化启动阶段
- 4. 内核装载阶段

# 操作系统

• 操作系统(OS, Operating System): 是控制和管理计算机系统内各种硬件和软件资源、合理有效地组织计算机系统的工作,为用户提供一个使用方便可扩展的工作环境,从而起到连接计算机和用户的接口作用。



Manage memory



Ensure that input and output proceed in an orderly manner



Manage processor resources



Establish basic elements of the user interface



Keep track of storage resources

# 本章内容


- ▶认识操作系统
- ▶操作系统分类
- ▶操作系统对硬件的管理
- 文件系统

# 操作系统分类

- 批处理操作系统
- 分时操作系统
- 实时操作系统
- 嵌入式操作系统

# 批处理操作系统

• 批处理操作系统——批处理是指计算机系统对一批作业自动进行处理的技术。由于系统资源为多个作业所共享,其工作方式是作业之间自动调度执行。并在运行过程中用户不干预自己的作业,从而大大提高了系统资源的利用率和作业表吐量



# 分时操作系统

• 分时操作系统——将计算机系统的CPU时间划分成—些小的时间片,按时间片轮流把处理机分给各联机作业使用。



# 分时操作系统的特点

• 交互性: 用户与系统进行人机对话。

• 多路性:多用户同时在各自终端上使用同一CPU。

• 独立性: 用户可彼此独立操作, 互不干扰, 互不混淆。

• 及时性: 用户在短时间内可得到系统的及时回答。

# 实时操作系统

- 实时操作系统——所谓"实时",即"及时",是指系统能及时 (或即时)响应外部 事件的请求,在规定的时间内完成对该事件的处理,并控制所有实时任务协调一致地运行。它必须保证实时性和高可靠性,对系统的效率则放在第二位。
- 主要应用于工业控制、军事控制、电子设备等领域。

# 嵌入式操作系统

#### • 嵌入式操作系统

- 嵌入式操作系统通常包括与硬件相关的底层驱动软件、系统内核、设备驱动接口、通信协议、图形界面、标准化浏览器等。
- 嵌入式操作系统负责嵌入式系统的全部软、硬件资源的分配、任务调度,控制、协调并发活动。它必须体现其所在系统的特征,能够通过装卸某些模块来达到系统所要求的功能。
- 目前在嵌入式领域广泛使用的操作系统有:嵌入式Linux、Windows Embedded、VxWorks等,以及应用在智能手机和平板电脑的Android、iOS等。

# 主流操作系统





UNIX



# 本章内容

- ▶认识操作系统
- ▶操作系统分类
- 〉操作系统对硬件的管理
- 文件系统

# 硬件的管理

- 处理器的管理
- 存储器管理

#### CPU管理


- 为了满足系统的性能要求,提高任务处理的效率,现在主流的计算机通常都有一个或多个CPU,每个CPU中又有多个核。
- 然而核的数量是远远小于需要执行的程序的数量。
- 多任务在同一个核上进行执行
  - -分时间片
  - -中断——进程
  - -调度——调度策略

# 进程

- 在多道程序设计的环境下,为了描述程序在计算机系统内的执行情况,必须引入新的概念——进程。
- 进程: 是一个程序的一次执行, 包含了其执行时所有的环

境信息。

• 进程是执行中的程序。



# 进程的特征

- 进程的特征 (与程序比较)
  - 结构特征
    进程控制块(PCB) + 程序 + 数据 = 进程实体
  - 2. 动态性——最基本特征

进程: 进程实体的一次执行过程, 有生命周期。

程序:程序是一组有序指令的集合,是静态的概念。


- 3. 并发性
- 4. 独立性
- 5. 异步性

# 进程的三种状态

#### • 进程的三种状态

- 就绪状态(Ready): 进程已获得除处理机之外的所有必需的资源, 一旦得到处理机控制权, 立即可以运行。
- 运行状态(Running): 进程已获得运行所必需的资源,它的程序 正在处理机上执行。
- 阻塞状态(Blocked): 正在执行的进程由于发生某事件而暂时无法执行时,便放弃处理机而处于暂停状态,称该进程处于阻塞状态或等待状态。
- 就绪队列与阻塞队列

# 进程三种状态的转换



• 高级调度 (High Scheduling)

又称为作业调度或长程调度(Long-Term Scheduling),用于决定把外存上处于后备队列中的哪些作业调入内存,并为它们创建进程、分配必要的资源,然后将新创建的进程排在就绪队列上,准备执行。

因此有时也称作业调度为接纳调度(Admission Scheduling)。

在批处理系统中,因作业进入系统后先驻留在外存,故需要有作业调度。在分时系统中为做到及时响应,作业被直接送入内存,故不需作业调度。在实时系统中,通常也不需作业调度。

- 在每次执行作业调度时,都须作出两个决定:
  - 接纳多少作业——每次接纳多少作业进入内存,即允许多少个作业。 业同时在内存中运行。其确定应根据系统的规模、运行速度等情况综合考虑。
  - 接纳哪些作业——应接纳哪些作业从外存调入内存,取决于所采用的调度算法。如先来先服务,短作业优先等。

• 低级调度 (Low Level Scheduling)

通常也称为进程调度或短程调度(Short-Term Scheduling),用来决定就绪队列中的哪个进程应获得处理机,然后再由分派程序把处理机分配给该进程。为最基本的一种调度,三种OS中都有。

- 进程调度可采用下述两种调度方式:
  - -非抢占方式(Non-preemptive Mode)
  - -抢占方式 (Preemptive Mode)

• 中级调度 (Low Level Scheduling)

又称中程调度(Medium-Term Scheduling)。引入目 的是为了提高内存利用率和系统吞吐量。为此,应使那些暂 时不能运行的进程不再占用宝贵的内存资源,而将它们调之 外存去等待,把此时的进程状态称为就绪驻外存状态或挂起 状态。当这些进程重又具备运行条件、且内存又稍有空闲 时,由中级调度来决定把外存上的哪些又具备运行条件的就 绪进程, 重新调入内存, 并修改其状态为就绪状态, 挂在就 绪队列上等待进程调度。

- 进程调度的运行频率最高,在分时系统中通常是10~100ms 便进行一次进程调度,因而进程调度算法不能太复杂,以免 占用太多的CPU时间。
- 作业调度是发生在一个作业运行完毕,退出系统,而需要重新调度一个作业进入内存时,故作业调度的周期较长,大约几分钟一次。因而也允许作业调度算法花费较多的时间。
- 中级调度的运行频率,基本上介于进程调度和作业调度之间。

#### OS设计目标

在一个OS的设计中,应如何选择调度方式和算法,很大程度上取决于OS的类型和目标。如在批处理系统、分时系统和实时系统中,通常都采用不同的调度方式和算法。选择的准则,有的是面向用户的,有的是面向系统的。

- 1. 处理机调度算法的共同目标
  - 资源利用率
  - 公平性
  - 平衡性
  - 策略强制执行

# OS设计目标

2. 批处理系统的目标

- 周转时间短: 周转时间; 平均周转时间

带权周转时间; 平均带权周转时间

- 系统吞吐量高

- 处理机利用率好

3. 分时系统的目标

- 响应时间快: 响应时间

- 均衡性

4. 实时系统的目标

- 截止时间的保证: 截止时间

- 可预测性

# 进程调度

- 调度程序,按照调度策略,动态地把CPU分配给处于就绪队列中的进程,并将该进程从就绪态转换到运行状态。
- 对于不同的系统和系统目标,通常采用不同的调度算法。 衡量调度策略的好坏,一个重要的指标是:
  - -周转时间(平均周转时间)
- 简单介绍两种进程调度策略
  - 先来先服务调度算法 (FCFS)
  - -短任务优先调度算法 (SJF)

# 先来先服务调度的例子

#### • 先来先服务调度

时间片: 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5

时刻: 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

时间片:5个时间单位

进程	到达时间	执行时间	开始时间	结束时间	周转时间
2	0	20	0	20	20
3	0	15	20	35	35
4	4	10	35	45	41
5	5	5	45	50	45

平均周转时间: 35.25

# 先来先服务调度算法的特点

• 先来先服务调度 (FCFS) 调度算法的特点:

FCFS调度算法有利于CPU繁忙型的作业,而不利于I/O繁忙型的作业(进程)

- -CPU繁忙型作业:如通常的科学计算。
- -I/O繁忙型作业:指CPU进行处理时,需频繁的请求I/O。

# 短作业优先调度的例子

• 短作业优先调度

时间片: 3 5 4 4 3 3 2 2 2 2 2

时刻: 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

时间片:5个时间单位

进程	到达时间	执行时间	开始时间	结束时间	周转时间
2	0	20	30	50	50
3	0	15	0	30	30
4	4	10	10	20	16
5	5	5	5	10	5

平均周转时间: 25.25

# 短作业优先调度算法的特点

• 短作业优先调度 (SJF) 调度算法的优缺点:

优点:有效降低作业的平均等待时间,提高系统吞吐量。

#### 缺点:

- 对长作业不利。
- 该算法完全未考虑作业的紧迫程度,因而不能保证紧迫性作业(进程)会被及时处理。
- 由于作业(进程)的长短含主观因素,不一定能真正做到短作业优先。

# 硬件的管理

- 处理器的管理
- 存储器管理


# 存储器管理

存储器是计算机系统的重要组成部分之一。随着计算机技术的发展,存储器容量一直在扩充,但仍不能满足现代软件和用户的需要,因此存储器仍是一种宝贵、紧俏的资源。对存储器加以有效管理,不仅直接影响存储器的利用率,而且对系统性能有重大影响。

存储器管理的主要对象是内存,对外存的管理在文件管理中。

# 存储器的层次结构

• 多级存储器结构



# 存储器的层次结构

- 主存储器与寄存器
  - 主存储器: 是计算机硬件的一个重要部件, 其作用是存 放指令和数据, 并能由CPU直接随机存取。
  - 寄存器: 访问速度最快。
- 高速缓存和磁盘缓存
  - 高速缓存: 访问速度快于主存储器。
  - 磁盘缓存: 利用主存中的存储空间。

# 程序的装入和链接

- 装入的方式
  - -绝对装入方式
  - -可重定位装入方式
  - 动态运行时装入方式
- 链接的方式
  - -静态链接
  - 装入时动态链接
  - -运行时动态链接

# 连续分配方式

- 连续分配方式: 是指为一个用户程序分配一个连续的内存空间。
- 分类:
  - -单一连续分配
  - 固定分区分配
  - -动态分区分配
  - -可重定位分区分配

# 本章内容


- ▶认识操作系统
- ▶操作系统分类
- ▶操作系统对硬件的管理
- ▶文件系统

#### 文件系统

- 在现代计算机系统中,要用到大量的程序和数据,由于内存容量有限,且不能长期保存,故而平时总是把他们以文件的形式存放在外存中,需要时调入内存。
- 但用户不能够胜任管理文件的工作,于是在OS中又增加了 文件管理功能,构成一个文件系统,负责管理在外存上的 文件。
- 文件夹: 计算机磁盘空间里面为了分类储存电子文件而建立独立路径的目录。

#### 目录树结构

- 文件目录用于标识系统中的文件及其物理地址,供检索时使用。对目录管理的要求如下:
  - -实现"按名存取"
  - 提高对目录的检索速度
  - 文件共享
  - 允许文件重名



#### 目录查询技术

 当用户要访问一个已存文件时,系统首先利用用户提供的 文件名对目录进行查询,找出该文件控制块或对应索引结 点;然后根据FCB或索引结点中所记录的文件物理地址, 换算出文件在磁盘上的物理位置;最后通过磁盘驱动程序 ,将所需文件读入内存。

# **Questions?**