# 智能指针

C++11 引入了 3 个智能指针类型:

```
    std::unique_ptr<sup>+</sup><T> : 独占资源所有权的指针。
    std::shared_ptr<sup>+</sup><T> : 共享资源所有权的指针。
    std::weak_ptr<sup>+</sup><T> : 共享资源的观察者,需要和 std::shared_ptr 一起使用,不影响资
```

std::auto ptr 已被废弃。

源的生命周期。

## std::unique ptr

简单说,当我们独占资源的所有权的时候,可以使用 std::unique\_ptr 对资源进行管理——离开 unique ptr 对象的作用域时,会自动释放资源。这是很基本的 RAII\* 思想。

std::unique\_ptr 的使用比较简单,也是用得比较多的智能指针。这里直接看例子。

1. 使用裸指针时,要记得释放内存。

```
{
    int* p = new int(100);
    // ...
    delete p; // 要记得释放内存
}
```

1. 使用 std::unique\_ptr 自动管理内存。

```
{
    std::unique_ptr<int> uptr = std::make_unique<int>(200);
    //...
    // 离开 uptr 的作用域的时候自动释放内存
}
```

1. std::unique\_ptr 是 move-only 的。

```
std::unique_ptr<int> uptr = std::make_unique<int>(200);
std::unique_ptr<int> uptr1 = uptr; // 编译错误, std::unique_ptr<T> 是 move-only 的
std::unique_ptr<int> uptr2 = std::move(uptr);
assert(uptr == nullptr);
```

1. std::unique\_ptr 可以指向一个数组。

```
{
    std::unique_ptr<int[]> uptr = std::make_unique<int[]>(10);
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        uptr[i] = i * i;
    }
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        std::cout << uptr[i] << std::endl;
    }
}</pre>
```

1. 自定义 deleter。

```
struct FileCloser {
    void operator()(FILE* fp) const {
        if (fp != nullptr) {
            fclose(fp);
        }
    }
};
std::unique_ptr<FILE, FileCloser> uptr(fopen("test_file.txt", "w"));
}
```

# std::shared\_ptr

std::shared ptr 其实就是对资源做引用计数——当引用计数为 0 的时候,自动释放资源。

和 unique\_ptr 一样,shared\_ptr 也可以指向数组和自定义 deleter。

```
// C++20 才支持 std::make_shared<int[]>
    // std::shared_ptr<int[]> sptr = std::make_shared<int[]>(100);
    std::shared_ptr<int[]> sptr(new int[10]);
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        sptr[i] = i * i;
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
       std::cout << sptr[i] << std::endl;</pre>
    }
}
{
    std::shared_ptr<FILE> sptr(
       fopen("test_file.txt", "w"), [](FILE* fp) {
            std::cout << "close " << fp << std::endl;</pre>
            fclose(fp);
        });
}
```

## std::weak ptr

std::weak\_ptr 要与 std::shared\_ptr 一起使用。 一个 std::weak\_ptr 对象看做是 std::shared\_ptr 对象管理的资源的观察者,它不影响共享资源的生命周期:

- 1. 如果需要使用 weak\_ptr 正在观察的资源,可以将 weak\_ptr 提升为 shared\_ptr。
- 2. 当 shared ptr 管理的资源被释放时, weak ptr 会自动变成 nullptr。\

```
void Observe(std::weak_ptr<int> wptr) {
    if (auto sptr = wptr.lock()) {
        std::cout << "value: " << *sptr << std::endl;
    } else {
        std::cout << "wptr lock fail" << std::endl;
    }
}

std::weak_ptr<int> wptr;
{
    auto sptr = std::make_shared<int>(111);
    wptr = sptr;
    Observe(wptr); // sptr 指向的资源没被释放, wptr 可以成功提升为 shared_ptr
}
Observe(wptr); // sptr 指向的资源已被释放, wptr 无法提升为 shared_ptr
```

# 关键字

### inline

### 1. 引入inline关键字的原因

在c/c++中,**为了解决**一些频繁调用的小函数大量消耗栈空间(栈内存)的问题,特别的引入了inline修饰符,表示为内联函数。 **栈空间**就是指放置程序的局部数据(也就是函数内数据)的内存空间。

在系统下, 栈空间是有限的, 假如频繁大量的使用就会造成因栈空间不足而导致程序出错的问题, 如, 函数的死循环递归调用的最终结果就是导致栈内存空间枯竭。

### 2. inline使用限制

inline的使用是**有所限制的**,inline只适合涵数体内代码简单的涵数使用,不能包含复杂的结构控制语句例如while、switch,并且不能内联函数本身不能是直接递归函数(即,自己内部还调用自己的函数)。

#### 3. inline仅是一个对编译器的建议

inline函数仅仅是一个**对编译器的建议**,所以**最后能否真正内联,看编译器的意思**,它如果认为函数不复杂,能在调用点展开,就会真正内联,并不是说声明了内联就会内联,声明内联只是一个建议而已。

#### 6. inline 是一种 "用于实现的关键字"

关键字inline 必须与函数定义体放在一起才能使函数成为内联,仅将inline 放在函数声明前面不起任何作用。

如下风格的函数Foo 不能成为内联函数:

```
inline void Foo(int x, int y); // inline 仅与函数声明放在一起

OBJECTIVEC ① 复制 []全屏

void Foo(int x, int y){}
```

而如下风格的函数Foo 则成为内联函数:

```
void Foo(int x, int y);
inline void Foo(int x, int y) {} // inline 与函数定义体放在一起
```

所以说,inline 是一种 "用于实现的关键字",而不是一种 "用于声明的关键字"。一般地,用户可以阅读函数的声明,但是看不到 函数的定义。尽管在大多数教科书中内联函数的声明、定义体前面都加了inline 关键字,但我认为inline不应该出现在函数的声明 中。这个细节虽然不会影响函数的功能,但是体现了高质量C++/C 程序设计风格的一个基本原则: 声明与定义不可混为一谈,用户 没有必要、也不应该知道函数是否需要内联。

#### 7. 慎用inline

内联能提高函数的执行效率,为什么不把所有的函数都定义成内联函数?如果所有的函数都是内联函数,还用得着"内联"这个关键字吗?

内联是以代码膨胀 (复制) 为代价,仅仅省去了函数调用的开销,从而提高函数的执行效率。

如果执行函数体内代码的时间,相比于函数调用的开销较大,那么效率的收获会很少。另一方面,每一处内联函数的调用都要复制代码,将使程序的总代码量增大,消耗更多的内存空间。

#### 以下情况不宜使用内联:

- (1) 如果函数体内的代码比较长,使用内联将导致内存消耗代价较高。
- (2) 如果函数体内出现**循环**,那么执行函数体内代码的时间要比函数调用的开销大。类的构造函数和析构函数容易让人误解成使用内联更有效。要当心**构造函数和析构函数可能会隐藏一些行为**,如"偷偷地"执行了**基类或成员对象**的构造函数和析构函数。所以不要随便地将构造函数和析构函数的定义体放在类声明中。一个好的编译器将会根据函数的定义体,自动地取消不值得的内联(这进一步说明了inline 不应该出现在函数的声明中)。

8.总结 ≔


内联函数并不是一个增强性能的灵丹妙药。只有当**函数非常短小**的时候它才能得到我们想要的效果;但是,如果函数并不是很短而且在很多地方都被调用的话,那么将会使得可执行体的体积增大。

### static

### mutable

# 内存管理

# 内存分区



## Code Segment<sup>+</sup> (代码区)

也称Text Segment, 存放可执行程序的机器码。

## Data Segment<sup>+</sup> (数据区)

存放已初始化的全局和静态变量, 常量数据(如字符串常量)。

## **BSS**<sup>+</sup> (Block started by symbol)

存放未初始化的全局和静态变量。 (默认设为0)

### Heap<sup>+</sup> (堆)

从低地址向高地址增长。容量大于栈,程序中动态分配的内存在此区域。

### Stack<sup>+</sup> (栈)

从高地址向低地址增长。由编译器自动管理分配。程序中的局部变量、函数参数值、返回变 量等存在此区域。

# malloc

# 内存对齐

## 为什么要内存对齐

- 1. **平台原因(移植原因)**:不是所有的硬件平台都能访问任意地址上的任意数据的;某些硬件平台只能在某些地址处取某些特定类型的数据,否则抛出硬件异常。
- 2. **性能原因**:数据结构(尤其是栈)应该尽可能地在自然边界上对齐。原因在于,为了访问未对齐的内存,处理器需要作两次内存访问;而对齐的内存访问仅需要一次访问。
- 假如没有内存对齐机制,数据可以任意存放,现在一个int变量存放在从地址1开始的联系四个字节地址中,该处理器去取数据时,要先从0地址开始读取第一个4字节块,剔除不想要的字节(0地址),然后从地址4开始读取下一个4字节块,同样剔除不要的数据(5,6,7地址),最后留下的两块数据合并放入寄存器。这需要做很多工作。
- 现在有了内存对齐的,int类型数据只能存放在按照对齐规则的内存中,比如说0地址开始的内存。那么现在该处理器在取数据时一次性就能将数据读出来了,而且不需要做额外的操作,提高了效率。

## 3、内存对齐规则

每个特定平台上的编译器<sup>+</sup>都有自己的默认"对齐系数"(也叫对齐模数)。gcc中默认 #pragma pack(4),可以通过预编译命令#pragma pack(n),n = 1,2,4,8,16来改变这一系数。

有效对其值:是给定值#pragma pack(n)和结构体中最长数据类型长度中较小的那个。有效对齐值也叫**对齐单位**。


了解了上面的概念后,我们现在可以来看看内存对齐需要遵循的规则:

- (1) 结构体第一个成员的**偏移量 (offset)** 为0,以后每个成员相对于结构体首地址的 offset 都是**该成员大小与有效对齐值中较小那个**的整数倍,如有需要编译器会在成员之间加上填充字节。
- (3) **结构体的总大小**为 有效对齐值 的**整数倍**,如有需要编译器会在最末一个成员之后加上填充字节。


# #pragma pack(n)

不同平台上编译器的 pragma pack 默认值不同。而我们可以通过预编译命令#pragma pack(n), n= 1,2,4,8,16来改变对齐系数。

例如,对于上个例子的三个结构体,如果前面加上#pragma pack(1),那么此时有效对齐值为1字节,此时根据对齐规则,不难看出成员是连续存放的,三个结构体的大小都是6字节。



如果前面加上#pragma pack(2),有效对齐值为2字节,此时根据对齐规则,三个结构体的大小应为6,8,6。内存分布图如下:



# **STL**