汇编实验一 Debug 命令练习

一、 进入 Debug

步骤略。

进入 DEBUG 后, "一"是 DEBUG 提示符。DEBUG 只能对扩展名为. COM, . EXE 的文件进行调试。

- ✓ DEBUG 命令的一些共同特点
 - (1) 命令及参数可以是大写、小写或两者的组合。
 - (2) 只有按下↓键,命令才有效。
 - (3) 按下〈Ctrl〉+〈Break〉键,则停止命令的执行,返回 DEBUG 的提示符""。
 - (4) 如果命令产生大量输出,可按下〈Ctrl〉+_〈Num Lock〉键,使显示停止卷动以便阅读,再按其他键时继续卷动显示。
 - (5) **所有输入和显示的数,均为十六进制数,其后不跟 H。**

二、 R 命令练习

R 命令功能:显示和修改寄存器内容和标志。

格式: R 寄存器名

说明:显示/修改单个寄存器内容,例如:R AX✓

显示全部寄存器内容,例如: R✓

显示标志寄存器内容,例如: RF✓

标志为: 溢出 方向 中断 符号 零 辅助进位 奇偶 进位 置位 OV DN EI NG ZR AC PE CY 复位 NV UP DI PL NZ NA P0 NC

练习题目:

- 1. 观看寄存器 ax, bx, cx, dx 的内容是多少?
- 2. 将 BX 的内容修改为 0234H,将 CX 的内容修改为 5678H。
- 3. 将 BL 的内容修改为 9AH,将 CH 的内容修改为 6DH
- 4. 再次观看 BX 和 CX 的内容。
- 5. 观看此时 CF=?, SF=?, OF=?, ZF=?

步骤 (参考答案): 1. -R✓

- 2. 一rbx ✓ 在: 后键入 0234 ✓
 - -rcx ✓ 在: 后键入 5678 ✓
- 3. -rbx ✓ 显示此时 BX 的内容为 0234, 在:后键入 029a ✓ -rcx ✓ 显示此时 CX 的内容为 5678, 在:后键入 6D78 ✓
- 4. 若前面几步操作正确,(BX)=029AH, (CX)=6D78H
- 5. 略

三、 D 命令练习

D 命令**功能**:显示部分内存的内容。

格式: D[地址]/[范围]

说明:显示分两部分,一部分时字节的十六进制数形式,另一部分是 ASCII 码形式,不可见

说明:蓝色字为阅读内容,黑色为练习题目,红色为答案

字符用"."表示。

练习题目:

- 1. 观看数据段中偏移地址为 0100 开始的前 128 个单元的内容
- 2. 观看数据段接下来的 128 个单元内容
- 3. 观看数据段中偏移地址为 0100 开始的 8 个单元的内容

四、 E 命令练习

E 命令**功能**:修改内存单元的内容。

格式: E 地址[内容表]

说明:具有两种操作:1)用内容表中的内容替换制定地址的一个或多个字节的内容;2)允许顺序显示和修改字节内容,<mark>不修改的可按空格。</mark>如只键入一个地址偏移量,则缺省的段再 DS 中。按 ✓ 键结束命令。

练习题目:

- 1. 将数据段中偏移地址为 0100 开始的 8 个单元的内容改为 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 看看这些都是什么字符?
- 2. 将数据段中偏移地址为 0108 开始的 8 个单元的内容改为 30, 31, 32, 33, 34, 35,
- 36,37,看看这些都是什么字符?
 - 3. 将数据段中偏移地址为 0110 开始的 8 个单元的内容改为 61, 62, 63, 64, 65, 66,
- 67,68,看看这些都是什么字符?
 - 4. 观看 DS:0100 开始的前 24 个单元的内容
 - 5. 某字变量 X(16 位)存放在 DS:0102 处,将该变量的值修改为 1234H

五、 A, T, U, G 命令练习

A 汇编命令功能:把 IBM PC 的宏汇编语句直接汇编到内存。

格式: A [地址]

说明: 键入的汇编语句被汇编到地址指定的相应内存单元中,如没有指定地址,则被汇编到 CS:0100 内存区内。键入所有语句后,当再次出现提示符时,按下 ✓ 键,返回到 DEBUG 提示符

U 反汇编命令功能: 从指定的地址反汇编 32 字节的汇编语句,同时,显示出他们的地址、十六进制值以及对应的汇编语句。

格式: U[地址]/[范围]

说明: 地址、范围均缺省时,则以前条 U 命令反汇编的最后一条命令后的单元作为起始地址, 若以前未用过的 U 命令则以 CS: 100 作为起始地址。

T 跟踪命令功能: 逐条跟踪程序。

格式: T[=地址][值]

说明: 执行自指定地址开始的一条或给定值条指令,每条指令执行完都会显示出所有寄存器和标志位的内容,未给定地址则以 CS: IP 开始执行。

说明:蓝色字为阅读内容,黑色为练习题目,红色为答案


G 执行程序命令功能: 执行正在调试的程序, 当执行到指定断点时, 停止执行, 并显示寄存器、标志和下一条要执行的指令。

格式: G[=地址][地址[地址 ...]]

说明: [=地址]规定了执行的起始地址,缺省时则以 CS: IP 当前内容为开始地址,输入时要特别注意加 "="号。第二、第三参数的地址为断点地址,最多可设 10 个断点,每当程序执行遇到断点时都会停下来,键入 G 继续执行。

练习题目:

1.求出下列数据与 62A0H 之和,并根据结果设置标志位 SF, ZF, CF, OF 的值



2、上机验证结果

```
步骤: -A /

mov ax, 62a0 /

add ax, 4321 /

/

-T /

-T /
```

观看执行这两条指令后, AX 的内容(两数之和)



3、已知(BX)=6D16H, 执行完 MOV CL,7 和 SHR BX,CL 后,BX 的内容是多少? 上 机验证。另外,请上机观看这两条指令的机器码是多少?

```
步骤: -A [0100] ✓ []表示可选,若选上,表示从 CS:0100 开始汇编 Mov bx,6d16 ✓ mov cl,7 ✓ shr bx,cl ✓ ✓ -T ✓ -T ✓ -T ✓ -T ✓ -T ✓ Ucs:0100 可以看到这两条指令的机器码为 B1 07 和 D3 EB
```

六、 Q 命令练习

退出 DEBUG 程序

Q退出命令功能:结束 DEBUG 程序,返回 DOS。

说明:蓝色字为阅读内容,黑色为练习题目,红色为答案

格式: Q

说明:用Q命令时内存中正在运行的文件不存盘,必须用W命令才能保存。