计算机系统基础

实验报告

PA3

计算机科学与技术系 191220008 陈南曈

3-2:

1、NEMU 在什么时候进入了保护模式?

NEMU 在刚启动时进入的是实模式。在实模式下,操作系统需要完成初始化段表(如GDT)和描述符表寄存器(如GDTR)。在初始化完成后,即当 lgdt 指令把段表的首地址 base 和界限 limit 载入 GDTR 后,操作系统通过将 0 号控制寄存器(CR0)中的 PE 位置为 1 的方式,来通知机器进入保护模式。在此之前,CR0 中的 PE 初始化为 0。

2、在 GDTR 中保存的段表首地址是虚拟地址、线性地址、还是物理地址? 为什么?

在 GDTR 中保存的段表首地址是线性地址。

lgdt 指令把段表的首地址信息载入 GDTR,在此之后,NEMU 便从实模式进入了保护模式,虚拟地址必须经过转换才能得到线性地址。想要对虚拟地址进行转换,则必须先将各个段寄存器初始化,而初始化过程则需要用到 GDTR 中保存的段表首地址,在保护模式下,GDTR 中保存的地址不能是虚拟地址。同时页目录、页表也未初始化,所以 GDTR 中保存的也不是物理地址。故 GDTR 中保存的是线性地址。