计算机系统基础

实验报告

PA 1

计算机科学与技术系 191220008 陈南曈

1、C 语言中的 struct 和 union 关键字都是什么含义,寄存器结构体的参考实现为什么把部分 struct 改成了 union?

结构体 (struct):

C 语言允许用户自己指定这样一种数据结构,它由不同类型的数据组合成一个整体,以便引用,这些组合在一个整体中的数据是互相联系的,这样的数据结构 称为结构体,它相当于其它高级语言中记录。

共用体/联合体 (union):

共用体是一种特殊的数据类型,允许您在相同的内存位置存储不同的数据类型。您可以定义一个带有多成员的共用体,但是任何时候只能有一个成员带有值。共用体提供了一种使用相同的内存位置的有效方式。

struct 和 union 的区别:

- 1. 共用体和结构体都是由多个不同的数据类型成员组成, 但在任何同一时刻, 共用体只存放了一个被选中的成员, 而结构体的所有成员都存在。
- 2. 对于共用体的不同成员赋值, 将会对其它成员重写, 原来成员的值就不存在了, 而对于结构体的不同成员赋值是互不影响的。

结构体中所有变量是"共存"的——优点是"有容乃大",全面; 缺点是 struct 内存空间的分配是粗放的,不管用不用,全分配。

共用体中是各变量是"互斥"的——缺点就是不够"包容",即任何两个成员不会同时有效;但优点是内存使用更为精细灵活,也节省了内存空间。

部分 struct 改成 union 的原因:

我们希望以 cpu.eax 形式访问的和以 cpu.gpr[0]._32 形式访问的是同一个模拟寄存器,同时 cpu.gpr[0]._16 能够访问到 cpu.eax 的低 16 位也就是 ax 寄存器,cpu.gpr[0]._8[0]访问到 cpu.eax 的低 8 位也就是 al 寄存器等。所以,需要将这两个变量使用用一个地址存储,以达到访问同一个寄存器的目的,union 的功能十分符合。

2、为浮点数加法和乘法各找两个例子: 1)对应输入是规格化或非规格化数,而输出产生了阶码上溢结果为正(负)无穷的情况; 2)对应输入是规格化或非规格化数,而输出产生了阶码下溢结果为正(负)零的情况。是否都能找到?若找不到,说出理由。

加法:

- 1) 0X7FDFFFFF + 0X7FDFFFFF
- 2) 无; 0X00000001 是能表示的最小的非规格化数, 是最小精度, 无法通过加减法得到介于 0~0X00000001 之间的数, 使得产生阶码下移结果为零

乘法:

- 1) 0X7FDFFFFF * 0X7FDFFFFF
- 2) 0X00000001 * 0X00000001