# 第一個 Core Service 與實機演練

## 一、撰寫你的第一個核心服務

### 1. 爲什麼要寫核心服務呢?

- 因爲底層核心服務是 Android 框架裡最接近 Linux/Driver 的部分。爲了充分 發揮硬件設備的差異化特性,核心服務是讓上層 Java 應用程序來使用 Driver/HW Device 特色的重要管道。
- 在開機過程中,就可以啟動核心服務(例如漢字輸入法服務等),讓眾多應用程序來共用之。
- 由於共用,所以能有效降低 Java 應用程序的大小(Size)。

#### 2. 如何撰寫自己的第一個核心服務呢?

#### 要點:

- 核心服務通常在獨立的進程(Process)裡執行。
- 必須提供 IBinder 接口,讓應用程序可以進行跨進程的綁定(Binding)和呼叫。
- 因爲共用,所以必須確保多線裎安全(Thread-safe)。
- 以 C++類定義, 誕生其對象, 透過 SM 之協助,將該對象參考值傳給 IServiceManager::addService()函數,就加入到 Binder Driver 裡了。
- 應用程序可透過 SM 之協助而遠距綁定該核心服務,此時 SM 會回傳 IBinder 接口給應用程序。
- 應用程序可透過 IBinder::transact()函數來與核心服務互傳資料。

#### 將 SQRService 核心服務加入 Binder Driver

此範例功能爲簡單的整數平方(Square)運算,此核心服務命名爲 SQRService。

#### Step-1:以 C++撰寫 SQRService 類,其完整程序碼為:

#### // SQRService.h

#include <stdint.h>
#include <sys/types.h>
#include <utils/Parcel.h>

#ifndef ANDROID\_MISOO\_SQRSERVICE\_H #define ANDROID\_MISOO\_SQRSERVICE\_H #include <utils.h>

```
// SQRService.cpp
```

```
#include <utils/IServiceManager.h>
#include <utils/IPCThreadState.h>
#include <utils/RefBase.h>
#include <utils/IInterface.h>
#include <utils/Parcel.h>
#include "SQRService.h"
namespace android {
enum {
    SQUARE = IBinder::FIRST_CALL_TRANSACTION,
};
int SQRService::instantiate(){
    LOGE("SQRService instantiate");
    int r = defaultServiceManager()->addService(
             String16("misoo.sqr"), new SQRService());
    LOGE("SQRService r = %d n'', r);
    return r;
SQRService::SQRService(){
    LOGV("SQRService created");
SQRService::~SQRService(){
    LOGV("SQRService destroyed");
status_t SQRService::onTransact(
    uint32_t code, const Parcel& data, Parcel* reply, uint32_t flags)
    switch(code) {
         case SQUARE: {
               int num = data.readInt32();
               reply->writeInt32(num * num);
               LOGE("onTransact::CREATE NUM.. n=%d\n", num);
```

```
return NO_ERROR;
         }
         break;
         default:
           LOGE("onTransact::default\n");
           return BBinder::onTransact(code, data, reply, flags);
    }
}; // namespace android
// Android.mk 檔
LOCAL_PATH:= $(call my-dir)
include $(CLEAR_VARS)
LOCAL_SRC_FILES:= \
    SQRService.cpp
LOCAL_C_INCLUDES := \
   $(JNI_H_INCLUDE)
LOCAL_SHARED_LIBRARIES := \
    libutils
LOCAL_PRELINK_MODULE := false
LOCAL_MODULE := libSQRS01
```

執行上述 Android.mk 檔,就產出 libSQR01.so 檔案了。

include \$(BUILD\_SHARED\_LIBRARY)

Step-2:以 C++撰寫一個可獨立執行的 addserver.cpp 程序,它的用途是:誕生一個 SQRService 類之對象,然後將該對象參考存入 Binder Driver 裡。其內容爲:

```
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <grp.h>

#include <utils/IPCThreadState.h>
#include <utils/ProcessState.h>
#include <utils/IServiceManager.h>
#include <utils/Log.h>

#include <private/android_filesystem_config.h>

#include "../libadd/SQRService.h"
//#include libadd/SQRService.h>

using namespace android;
int main(int argc, char** argv)
{
```

```
sp<ProcessState> proc(ProcessState::self());
sp<IServiceManager> sm = defaultServiceManager();
LOGI("ServiceManager: %p", sm.get());
SQRService::instantiate();
ProcessState::self()->startThreadPool();
IPCThreadState::self()->joinThreadPool();
}
```

編譯並連結此 addserver.cpp,產出 addserver.exe 可執行程序。


Step-3:上述兩個步驟分別產出了 libSQR01.so 類庫和 addserver.exe 可執行程序了。接著將 libSQR01.so 拷貝到 Android 模擬器的/system/lib/裡;也把 addserver.exe 拷貝到/system/bin/裡。

```
Step-4: 執行 addserver.exe, 其中的指令:
SQRServer::instantiate();
```

就執行到 SQRServer 類的 instantiate()函數,其內容為:

```
int AddService::instantiate() {
    LOGE("AddService instantiate");
    int r = defaultServiceManager()->addService(
        String16("Misoo.sqr"), new SQRService());
    LOGE("AddService r = %d\n", r);
    return r;
}
```

其先執行到 new SQRServer(),就誕生一個 SQRServer 類之對象;接著,呼叫 defaultServiceManager()函數取得 SM 的 IServiceManager 接口,再呼叫 IServiceManager::addServer()將該對象參考存入 Binder Driver 裡,如下圖所示:



#### 寫個 SQR 類來使用 SQRService 核心服務

剛才已經成功地將 SQRService 服務加入到 Binder Driver 裡了。現在,茲寫個 C++應用類來綁定(Bind)此核心服務。

Step-5:以 C++撰寫 SQR 類,其完整程序碼為:

```
// SQR.h
#ifndef ANDROID_MISOO_SQR_H
#define ANDROID_MISOO_SQR_H

namespace android {


class SQR {
    private:
        const void getAddService();
    public:
        SQR();
        int execute(int n);

};
}; //namespace
#endif // ANDROID_MISOO_SQR_H
```

```
// SQR.cpp
#include <utils/IServiceManager.h>
#include <utils/IPCThreadState.h>
#include "SQR.h"
namespace android {
  sp<IBinder> m_ib;
SQR::SQR(){
    getSQRService();
const void SQR::getSQRService(){
    sp<IServiceManager> sm = defaultServiceManager();
              m_ib = sm->getService(String16("misoo.sqr"));
              LOGE("SQR:getSQRService %p\n",sm.get());
              if (m_ib == 0)
                  LOGW("SQRService not published, waiting...");
              return;
int SQR::execute(int n) {
      Parcel data, reply;
      data.writeInt32(n);
      LOGE("SQR::execute\n");
      m_ib->transact(0, data, &reply);
      int num = reply.readInt32();
```

```
return num;
}
}; //namespace
```


其中的 execute()函數呼叫 getSQRService()函數來取得 ServiceManager 的接口參考,然後要求 ServiceManager 去協助綁定 SQRService 核心服務,完成時 ServiceManager 會回傳 BpBinder 對象的 IBinder 接口參考,然後暫存於 binder 變數裡。如下圖所示:



## 二、實機演練


### 題目(一): 寫個 JNI Native 類來使用 SQR 類之對象

如下圖所示:




題目(二):寫個 Java 層的父類(Superclass)來使用 JNI Native 函數

### 如下圖所示:



題目(三):寫個 Java 層的子類(Subclass)來繼承 AbstractSQR 父類 如下圖所示:



~~ END ~~