习题十三

1、 什么是缓冲?请简述为什么要在核心 I/O 子系统中引入缓冲机制。

现代操作系统中,几乎所有的 I/O 设备在与 CPU 交换数据时都用了缓冲区。缓冲区是用来保存两个设备之间,或者设备和应用程序之间所传输数据的一个存储区域,可以有专门的硬件组成,更多的是用内存。

引入缓冲的理由有三个:

一个理由是解决设备之间的速度差异。例如,假如从调制解调器接收一个文件,并保存到磁盘上。调制解调器的速度大约比硬盘慢千倍。这时,可以在内存中创建缓冲区以累积从调制解调器处接收到的字节。当缓冲区填满时,就可以通过一次操作将缓冲区写入到磁盘中。缓冲的第二个用途是协调传输数据大小不一致的设备。这种不一致在计算机网络中特别常见。缓冲常常用来处理消息的分段和重组。在发送端,一个大消息分成若干小网络包,这些包通过网络传输,接收端将他们放在重组缓冲区中,以生成完整的源数据镜像。

缓冲的第三个用途是支持应用程序 I/O 的复制语义。例如某应用程序需要将缓冲区内的数据写入到磁盘。它可以调用 write()系统调用,并给出缓冲区的指针和所写字节的数量。当系统调用返回时,如果应用程序改变了缓冲区中的内容,为了维持复制语义,操作系统在 write()系统调用返回到应用程序之前,将应用程序缓冲区复制到内核缓冲区。磁盘写会在内核缓冲区中执行,这样后来应用程序缓冲区的改变就没有影响。这样做,尽管会有一定的开销,却获得了简洁的语义。

2、什么是 SPOOLing 技术? 举例说明它的原理。

为了缓和 CPU 的高速性与 I/O 设备的低速性间的矛盾而引入了 SPOOLING 技术。

基本原理是:利用其中的一道程序,模拟脱机输入时的外围控制机功能,把低速 I/O 设备上的数据传送到高速磁盘上;用另一道程序来模拟脱机输出时外围控制机的功能,把数据从磁盘传送到低速输出设备。这样,就可以在主机的直接控制下,实现脱机输入、输出功能。此时的外围操作与 CPU 对数据的处理同时进行,这种在联机情况下实现的同时外围操作称为 SPOOLing 或假脱机技术。

利用共享打印机的例子来说明 SPOOLing 技术。打印机属于独占设备,利用 SPOOLing 技术,可将之改造为一台可供多个用户共享的设备,从而提高设备的利用率,也方便了用户。如今,共享打印机技术已被广泛用于多用户系统和局域网络中。

假脱机打印系统主要由以下三部分:

磁盘缓冲区: 是一块磁盘空间用来暂存用户程序的输出数据,也就是输出井。

打印缓冲区:设在内存,暂存从磁盘缓冲区送来的数据,也就是输出缓冲区。

假脱机管理进程和假脱机打印进程:假脱机管理进程为每个要求打印的用户数据建立一个假脱机文件,并放入文件队列中。假脱机打印进程依次对队列中的文件进行打印

当用户进程发出打印请求时,假脱机打印系统并不是立即把打印机分配给该用户进程,而是由假脱机管理进程完成两项工作:

- ①在磁盘缓冲区中为之申请一个空闲盘块,并将要打印的数据送入其中暂存;
- ②为用户进程申请一张空白的用户请求打印表,并将用户的打印要求填入表中,再将该表挂到假脱机文件队列上。完成这两项工作后,对用户程序而言,其打印请求已经得到满足。真正的打印输出由假脱机打印进程负责:当打印机空闲时,进程从请求打印队列的队首取出一张请求打印表,根据表中的要求将要打印的数据,从输出并传送到内存缓冲区,再由打印机进行打印;打印完,进程再次察看请求打印队列,若非空,重复上述工作,直到队列为空。

此后进程才将自己阻塞起来。仅当下次再有打印请求时,进程才被唤醒。

3、简述中断处理过程。

中断处理过程基本上由3部分组成:

第一部分为准备部分,其基本功能是保护现场,对于非向量中断方式则需要确定中断源,最后开放中断,允许更高级的中断请求打断低级的中断服务程序;

第二部分为处理部分,即真正执行具体的为某个中断源服务的中断服务程序;

第三部分为结尾部分,首先要关中断,以防止在恢复现场过程中被新的中断请求打断,接着恢复现场,然后开放中断,以便返回原来的程序后可响应其他的中断请求。中断服务程序的最后一条指令一定是中断返回指令。

4、I/O 设备怎么分类? 有几类 I/O 设备?

I/O 设备在许多方面都有很大差异。

详细来说,可以有以下分类,当然不限于这些分类。

按信息交换的单位分,分为块设备和字符设备,字符设备按一个字节一个字节地传输,如终端;块设备以块为单位进行传输,如磁盘。

按访问方法分,分为顺序访问与直接(随机)访问,顺序访问设备按其股东顺序来传输数据,如调制解调器;随机访问设备可寻找任意数据存储位置,如 CD-ROM。

按传输速率分,分为低速、中速、高速设备。低速设备如键盘、鼠标器、语音的输入和输出等,中速设备如行式打印机、激光打印机等,高速设备如磁带机、磁盘机、光盘机等。

按设备的共享属性分,分为独占设备和共享设备。独占设备是指在一个时间上只能由一个进程使用,如打印机、扫描仪等;共享设备可以被多个进程并发使用,如磁盘。

按 I/O 方向分,可分为只读、只写和读写设备。如 CD-ROM 为只读设备,图像控制器为只写设备,磁盘为读写设备等。

5、有几种 I/O 控制方式? 各有何特点?

轮询(程序直接控制)方式

特点:控制简单,也不需要多少硬件支持; CPU 利用率大大降低

中断控制方式

特点: 能实现 CPU 与设备以及设备与设备间的并行操作, CPU 的利用率提高; 缺点是如果配置的外设数目较多,且都是以中断方式进行并行操作,可能耗去大量 CPU 时间或因 CPU 来不及处理而造成数据丢失。

DMA 控制方式

特点:相比中断,大大减少了 CPU 进行中断处理的次数;有一定的局限性,如对外设的管理和某些操作仍有 CPU 控制,多个 DMA 的使用也不经济。

通道控制方式

特点:通道是专用 I/O 处理机, CPU 只需发出 I/O 指令,由通道具体完成,大大减轻了 CPU 的工作,同时一台通道能控制多台外设,通道价格较高。