第22章 热力学第二定律、熵

任何实际的热力学过程都必须满足热力学第一定律 (能量守恒)。但并不是所有满足能量守恒的过程都是 可以自发实现的。

热力学第二定律是关于自然宏观过程进行方向的规律, 是物质分子的运动从有序向无序发展的必然结果。它可以用熵的概念加以解释。熵是系统内分子运动无序性的 量度,实际的宏观自发过程总是沿着熵增加(有序→无序)的方向进行的(熵增加原理)。

- 1、热力学第二定律;
- 2、可逆过程和不可逆过程;
- 3、卡诺循环和卡诺定理;
- 4、熵的定义、计算和熵增加原理;
- 5、热力学第二定律的统计意义。

注:本章涉及的功W、热量Q、内能增量 ΔU 均取正值(绝对值)。


§22-1 热机、热力学第二定律

由热力学第一定律可知: 功和热是可以相互转化的,但这种转化不是直接的,而是必须通过热力学系统(工作物质)的循环过程才可以实现。

如: 瓦特的蒸汽机 (热机)就是将热量转化为功的装置, 其工作物质为水蒸汽。

1、循环过程:


系统由某一状态出发经历一系列 变化后又回到初始状态的过程称 为循环过程(循环)。



- (1) 系统经历一个循环后内能不变;
- (2) 循环过程的过程曲线为闭合曲线,其所包围的面积 为一个循环过程中系统对外界所作的净功(正循环)或 外界对系统所作的净功(逆循环)。


2、热机(正循环)及其效率:

沿顺时针方向进行的循环称为正循环(热机循环), 热机从外界吸热将其转化为对外界作的功(如蒸汽机)。



 $a{ o}1{ o}b$: 系统吸热 Q_h ; 内能增加 ΔU ; $b\rightarrow 2\rightarrow a$: 外界作功 $-W_2$;

内能增 $m\Delta U$; 内能减小 $-\Delta U$, 对外作功 W_{I} 。 系統放热 $-Q_{C}$ 。





由热力学第一定律: $Q_h - Q_c = W_1 - W_2 = W$

即:系统吸收的净热量=系统对外作的净功。


定义: 热机的效率:

$$\eta = \frac{W}{Q_h} = \frac{Q_h - Q_c}{Q_h} = 1 - \frac{Q_c}{Q_h}$$
 始终<1

1

3、致冷机(逆循环)及其制冷系数:


工作物质作逆循环的机器称为致冷 机。致冷机通过外界作功使系统从 低温热库吸热向高温热库放热(如 电冰箱)。



 $a \rightarrow 2 \rightarrow b$: 系统作功 W_2 ; $b \rightarrow 1 \rightarrow a$: 外界作功 $-W_1$;

内能增加 ΔU ; 内能减小 $-\Delta U$;

由低温热库吸热Q。 向高温热库放热 $-Q_{h}$ 。



由热力学第一定律: $Q_h - Q_c = W_1 - W_2 = W$

(W: 外界对 系统作功的绝 对值)

即:外界对系统作的净功=系统向外界放出的净热量。

定义: 致冷系数: $\omega = \frac{Q_c}{W} = \frac{Q_c}{Q_h - Q_c}$

可以>1

4、热力学第二定律:

热力学第二定律指出: 并不是所有满足热力学第一定律 (能量守恒)的宏观过程都是可以实现的。

如焦耳的功-热转换实验: 通过摩擦使功变热的过程是 不可逆的。

又如: 热机从高温热库吸收的热量,只有部分用来对外 作功,另一部分则向低温热库放出。即:将热全部转化 为功的热机 $(\eta=100\%$ 的热机) 是不可能实现的。

热力学第二定律的开尔文表述:

不可能只从单一热库吸热,使之完全变为有用 的功,而不产生其它影响。

工作在高温恒温热库和低温恒温热库间的卡诺热机的效 率是最高的(见第3节),其效率可表示为:

$$\eta = \frac{W}{O_h} = 1 - \frac{Q_c}{O_h} = 1 - \frac{T_c}{T_h}$$

由于T=0的绝对零度不可能达到,所以由开尔文表述可见 效率 $\eta=100$ %的热机(第二类永动机)是不可能实现的。

热力学第二定律的克劳修斯表述:

热量不可能自动地从低温物体传向高温物体 而不产生其它影响。

例如: 热传导问题 ... 热量由高温物体自动传向低温物体 的过程是不可逆的。

又如: 致冷机可以将热量由低温物体传向高温物体,但 同时外界必须对系统作功,即产生了"其它影响"。


证明: 热力学第二定律的两种表述是等效的(反正法):

设克劳修斯表述不成立, 即热 量0.自动由低温热库传向高温 热库。则可用一热机从高温热 库吸热 Q_{i} , 部分用于对外作功 $W = Q_h - Q_c$, 部分(Q_c) 放回 低温热库。




若将上述两个过程看作一个复合热机,则它可以从单一热 库吸热 $Q_b - Q_c$,使之完全变为对外界的功,而热库 T_c 不发 生任何变化。这显然也违反开尔文表述!

事实上,每一种不可逆过程都可以给出热力学第二定律的 一种表述,但所有这些表述都是等效的。



例题: 一定量理想气体经图示循环,其中AB、CD为等压过程,BC、DA为绝热过程。已知 $T_B = T_2$, $T_C = T_3$,求该循环的效率 $\eta = ?$ $AB吸热: Q_1 = vC_{p,m}(T_B - T_A)$ CD放热: $Q_2 = vC_{p,m}(T_C - T_D)$ 所以循环的效率为: $\therefore \eta = I - \frac{Q_2}{Q_1} = I - \frac{T_C - T_D}{T_B - T_A}$



§22-2 可逆过程和不可逆过程

一系统从A态出发,经过程1到 达B态。若存在另一过程2,使 系统由B回到A,同时消除原过 程对外界产生的一切影响,则 过程1称为可逆过程,否则过 准1为不可逆过程。



一切与热现象有关的宏观实际过程都是不可逆的。

不可逆过程的几个例子:

① 功-热转换的不可逆性 (焦耳实验):

重物自动下落,使叶片在水中转动, 和水相互摩擦使水温上升的过程可以 自发地进行,即功(机械能)可以<mark>自</mark> <mark>动地</mark>转变为热(热能)。



而与此相反的过程,即水温自动下降,产生水流带动叶片转动,使重物上升的过程,即热自动地转变为功的过程尽管不违反能量守恒定律,但却是不可能发生的。

通过摩擦使功变热的过程是不可逆的。

② 热传导过程的不可逆性:

两个温度不同的物体互相热接触(两者处于非平衡态),则有热量自动地 从高温物体传向低温物体,最终使两者温度相同而达到平衡态。




而与此相反的过程,即热量自动地由低温物体传给高温物体, 使两者的温度差越来越大的过程尽管不违反能量守恒定律, 但却是不可能发生的。

热量由高温物体传向低温物体的过程是不可逆的。

③ 气体绝热自由膨胀的不可逆性:

绝热容器左侧充满气体,当中间隔板抽去瞬间,两侧气体处于非平衡态。 此后气体将自动地膨胀并充满整个容器,最后达到平衡态。




而与此相反的过程,即所有气体分子 自动地收缩到容器的左侧,而右侧为 真空的过程是不可能自动实现的。





气体向真空的绝热自由膨胀过程是不可逆的。

④ 气体迅速膨胀过程的不可逆性:

绝热汽缸内充满高温、高压气体,气体迅速膨胀推动活塞对外界作功,同时气体温度下降。当汽缸内外压强相等时,达到一个新的平衡态。










气体的迅速膨胀过程是不可逆的。

气体迅速膨胀过程中,活塞附近压强 P_1 小于其他部分的压强 P_2 ,气体对外作功 P_1 4V</br> P_2 4V</br> P_3 4V</br> P_4 5 P_4 6 P_5 6 P_5 7 P_5 7 P_6 7 P_6 7 P_7 8 P_7 8 P_7 9 P_8 9







若要使气体温度也复原,则气体向外界放出多余的热量。根据热力学第二定律的开尔文表述,这部分热量不可能完全转化为外界多作的功而不产生其它影响(向低温热库放热)。

但如果过程进行得无限缓慢 (准静态过程),则过程可逆!

由前面的讨论可知:实际过程都是按一定的方向进行的,是不可逆的。相反方向的过程不能自动地发生,或者说,可以发生,但必然会产生其他后果。

由于自然界中一切与热现象有关的实际宏观过程都涉及热—功转换或热传导,特别是,都是由非平衡态向平衡态的转化,因此可以说,一切与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的。


但是,当过程进行得无限缓慢时(准静态过程),则过程可逆。而只有准静态过程才可以用P-V图上的一条曲线表示。所以,只有可以用P-V图上的一条曲线表示的过程才是可逆的。

§ 22-3 卡诺循环、卡诺定理

1824年法国工程师卡诺提出了一种理想的准静态循环过程(卡诺循环)。从理论上讲,按卡诺循环工作的热机其效率是最高的。

1、卡诺循环:

卡诺循环是在两个恒温热库 (T_h、T_c)之间进行的准静 态循环过程。它以理想气体 为工作物质,并忽略过程中 的所有摩擦和热量耗散。



因卡诺循环只能与两个恒温热库交换热量, 所以它由两 个等温过程和两个绝热过程组成。

AB过程:系统从高温热库吸热

$$Q_h = W_{AB} = vRT_h \ln \frac{V_B}{V_A}$$

CD过程: 系统向低温热库放热

$$Q_C = W_{CD} = vRT_C \ln \frac{V_C}{V_D}$$
(绝对值)

BC、DA过程: 由绝热过程方程 TVT-1-TVT-1 TVT-1-TVT-

$$T_h V_B^{r-1} = T_C V_C^{r-1} , \quad T_h V_A^{r-1} = T_C V_D^{r-1}$$


符:
$$\frac{V_B}{V_A} = \frac{V_C}{V_D}$$
 \Longrightarrow $\frac{Q_c}{Q_h} = \frac{T_c}{T_h}$ 或: $\frac{Q_h}{T_h} = \frac{Q_c}{T_c}$

$$Q_{c} T_{c}$$

卡诺热机的效率为:
$$\eta_{+} = 1 - \frac{Q_{c}}{Q_{h}} = 1 - \frac{T_{c}}{T_{h}}$$

 $\eta_{+} = I - \frac{Q_c}{Q_b} = I - \frac{T_c}{T_b}$

讨论



- ① 仅有高温热库,循环无法进行 (热力学第二定律);
- ② 提高高温热库的温度 T_n 和降低低温热库的温度 T_c (不实际)都可以提高卡诺热机的效率;
- ③ 因为 T_h 不可能等于∞,或 T_c 不可能等于0K(热力学第三定律),所以卡诺热机的效率 $\eta_+ < 1$ 。

例: 发电厂的气轮机: T_h =800K, T_c =300K, 得 η_+ =62.5%。 但实际的效率约为30%~40%。

2、卡诺定理:

(1) 在相同的高温热库 (T_h) 和低温热库 (T_c) 之间工作的一切可逆热机的效率都相同,与工作物质无关,且:

$$\eta_{\text{Till}} = 1 - \frac{T_c}{T_b}$$

(2) 在相同的高温热库 (T_h) 和低温热库 (T_c) 之间工作的一切不可逆热机的效率不可能大于可逆热机,即:

$$\eta_{\pi \pi \#} \le 1 - \frac{T_c}{T}$$

卡诺定理给出了热机效率的上限,并指出了提高热机效率的方向: 就过程而言,应尽量接近可逆过程; 就温度而言,应尽量增大两个热库间的温度差。

3、热力学温标:

由推导卡诺热机效率时得到的公式:

$$\frac{Q_c}{Q_h} = \frac{T_c}{T_h}$$

取水的三相点温度: T_c=T₃=273.16K, 则:


$$T = 273.16 \frac{Q}{Q}$$

通过测量在温度为T和温度为T3的热库间工作的热机吸收和放出的热量的比值,即可测出温度T3.

这种以卡诺定理为基础的温标称为<mark>热力学温标</mark>,它与测温物质的性质无关。而它关于温度的定义与理想气体温标是相同的。

例题: 一定量理想气体作卡诺循环, T_1 =400K, T_2 =280K,设 $P_A=1.01 \times 10^6 Pa$, $V_A=10 \times 10^{-3} m^3$, $V_B=20 \times 10^{-3} m^3$, R①从高温热库吸收的热量; ②工作物质的每一循环对 外做的净功; ③循环的效率。

①
$$Q_1 = vRT_1 ln \frac{V_B}{V_A} = P_A V_A ln \frac{V_B}{V_A} = 7.0 \times 10^3 J$$



$$W = Q_1(1 - \frac{T_2}{T_1}) = 2.1 \times 10^3 J$$

§22-4 熵、熵增加原理

热力学第二定律指出:一切与热现象有关的宏观实际过 程都是不可逆的; 实际的宏观自发过程都具有方向性。

这种方向性一定是由过程的初态和终态的某种差异性决 定的。

热学中,决定自发过程进行方向的物理量(状态量)称 为熵。

1、熵概念的引入和克劳修斯熵定义:

卡诺热机的效率:

$$\eta_{+} = 1 - \frac{Q_c}{Q_h} = 1 - \frac{T_c}{T_h}$$

$$\frac{Q_h}{T} = \frac{Q_c}{T}$$

"热温商"为常量


$$\frac{Q_h}{T_h} - \frac{Q_c}{T_c} = 0$$

系统经历一个可逆的卡诺循环后,其"热温商"的总和为零。

任意可逆循环, 可看成若干个小卡诺 循环的集合。对第1个小卡诺循环:

$$\frac{\Delta Q_{ih}}{T_{ih}} - \frac{\Delta Q_{ic}}{T_{ic}} = 0$$

对所有小卡诺循环求和: $\sum \frac{\Delta Q_i}{T} = 0$



图中折线在极限情况下即为可逆循环的过程曲线 a1b2a:

$$\oint_{\mathbb{R}^{\frac{dQ}{T}}} \frac{dQ}{T} = 0 \qquad \text{if} \qquad \int_{a/b} \frac{dQ}{T} = \int_{a/b} \frac{dQ}{T}$$

系统从任意初态 a 经不同准静态可逆过程到达终态 b时, 系统与外界交换的热量不同

积分 $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{dQ}{T}$ 与过程无关 说明它是一个状态量。

克劳修斯熵公式 (1865年):

系统从初态i经任意可逆过程到达末态f时,熵的增量AS 定义为:

对微小的可逆过程: $dS = \frac{dQ}{T}$

讨论

① 熵是系统状态的函数,熵的变化(熵变)只决定于系统 的始、末状态,与计算路径无关;

② 克劳修斯熵公式只能计算两个平衡态之间的熵变。要定 义任一状态的熵值,必须先定义一个熵值为零的状态。

2、熵的计算:

设 v mol 理想气体由初态 (T_i, V_i) 经任意可逆或不可逆过程到达末态 (T_f, V_f) 。因为熵变与过程无关, 所以总是可以在初态和末态间设计准 静态等容过程和等温过程。



等容过程的熵变: $\Delta S_1 = \int \frac{dQ}{T} = \int_{v,m}^{T_f} v C_{v,m} \frac{dT}{T} = v C_{v,m} ln \frac{T_f}{T_c}$

等温过程的熵变: $\Delta S_2 = \int \frac{dQ}{T} = \frac{1}{T_f} \int dQ = \frac{1}{T_f} vRT_f \ln \frac{V_f}{V_f} = vR \ln \frac{V_f}{V_f}$

 $\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = v C_{v,m} ln \frac{T_f}{T_c} + v R ln \frac{V_f}{V_c}$

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = v C_{v,m} \ln \frac{T_f}{T_i} + v R \ln \frac{V_f}{V_i}$$

熵变的计算公式也可以由热力学第一定律和理想气体状态 方程直接推导得到:

$$\begin{split} \Delta S &= \int \frac{dQ}{T} = \int_{i}^{f} \frac{dU + PdV}{T} = \int_{i}^{f} v C_{v,m} \frac{dT}{T} + \int_{i}^{f} v R \frac{dV}{V} \\ &= v C_{v,m} \ln \frac{T_{f}}{T_{i}} + v R \ln \frac{V_{f}}{V_{i}} \end{split}$$

问题: 熵的概念与宏观过程的方向性之间有怎样的关系?

(1) <u>准静态可逆过程的熵变</u>: $\Delta S = vC_{v,m} \ln \frac{T_f}{T_i} + vR \ln \frac{V_f}{V_i}$

理想的准静态过程的熵变可以大于、等于或小于零。

① 可逆循环过程的熵变:


$$T_i = T_f$$
, $V_i = V_f$ \longrightarrow $\Delta S = 0$

② 可逆绝热过程的熵变:

$$\frac{T_f}{T_i} = \left(\frac{V_i}{V_f}\right)^{y-1}$$

$$\Delta S = -v(\gamma - 1)C_{v,m} \ln \frac{V_f}{V_i} + vR \ln \frac{V_f}{V_i}$$

$$= v(R - C_{v,m} \frac{C_{p,m} - C_{v,m}}{C_{v,m}}) \ln \frac{V_f}{V_i} = 0$$



③ 可逆等温过程的熵变:

$$\Delta S = vC_{v,m} \ln \frac{T_f}{T_i} + vR \ln \frac{V_f}{V_i}$$

$$T_i = T_f \implies \Delta S = vR \ln \frac{V_f}{V_i} \quad \text{i.} \quad \Delta S = \frac{Q}{T}$$

等温膨胀时: $\Delta S_1 > 0$, 等温压缩时: $\Delta S_2 < 0$ 。

等温膨胀时,热库的熵减少 $\Delta S_i'=-\Delta S_i$;

等温压缩时,热库的熵增加 ΔS_2 '=- ΔS_2 。

因此,将理想气体和高、低温热库作为一个系统,则该系 统的熵不变。

一个不与外界交换热量和功的系统,称为孤立系统。

结论: 孤立系统中理想可逆过程的熵不变: $\Delta S = 0$ 。


(2) 自发不可逆过程的熵变:

孤立系统中的自发不可逆过程总是向着 熵增大的方向进行。



①理想气体自由膨胀过程中的熵变:

设容器绝热且不可变形-孤立系统。



此过程虽然绝热,但不是准静态的可逆 绝热过程,所以不可看作熵变为零。


因系统与外界无热量和功的交换,膨胀结束后,系统的内能 (温度)不变,但不可看作可逆等温过程(因为不吸热)。

由于过程的始、末状态温度相等,因此可在始、末状态间设 计一个准静态等温过程。

过程的熵变为:

$$\Delta S = vR \ln \frac{V_f}{V_i}$$

因为: V₂>V₁




所以: 理想气体自由膨胀过程的熵是增加的。

$$\Delta S_{\rm el \, bl \, lk} > 0$$

② 热传导过程中的熵变:

A、B两物体置于绝热容器内—孤

设 $T_A > T_R$, 则热量自动由A传到B, 直到两物体达到热平衡为止。



当有微小热量dQ由A传到B,而 T_A 、 T_B 尚未改变时:

$$dS_A = -\frac{dQ}{T_A}, \quad dS_B = \frac{dQ}{T_B}$$

而总的熵变: $dS = dS_A + dS_B = dQ(\frac{1}{T} - \frac{1}{T}) > 0$

可见: 不可逆热传导过程中熵是增加的。

3、熵增加原理:

综合前面关于可逆过程和不可逆过程熵变的讨论, 可得结论:

孤立系统内:

(△S=0 → 理想可逆过程;

15 0

△S>0 → 实际不可逆过程。

或: $\Delta S > 0$ 热力学第二定律的数学表达式

熵增加原理:一孤立系统中的熵永不减少。

或:孤立系统中自发的实际过程总是沿着熵增加的方向进行。

例题: 3mol 氢气由状态I 经等压过程到达状态II,已知 $I_r = 300 \text{ K}$,求过程中的熵变。


等压过程 $\frac{T_2}{T_1} = \frac{V_2}{V_1} = 2$

 T_1 V_1

 $\Delta S = v C_{v,m} \ln \frac{T_2}{T_1} + v R \ln \frac{V_2}{V_1}$

 $=3\cdot\frac{5}{2}R\cdot ln2+3\cdot R\cdot ln2$

 $=60.5 \frac{J}{K}$



§ 22-5 热力学第二定律的统计意义

物质热运动的宏观规律是由大量分子无规则热 运动决定的,因此也可以从微观出发,利用统 计的方法,讨论宏观实际过程的不可逆性。 以气体的自由膨胀为例:

4个气体分子处于A室,打开挡板后, 4个分子可在整个容器内运动。

系统的一个宏观状态对应4个分子的若干个微观状态(分子在A、B两室内的分配方式)。

由统计力学:孤立系统中各微 观态出现的几率是相等的。

可见: 4个分子均匀分配于两室 中的几率最大,而全部分子处 于一室的几率最小。


1	4	В	
<i>a</i> .	b	//////	
ċ	•d		

宏观状态		一个宏观态对应	
A	В	的微观态的个数	
4	0	1	
3	1	4	
2	2	6	
1	3	4	
0	4	1	

若容器內有20个气体 分子,則两室中气体 分子均匀分布的几率 最大,而全部气体分 子处于一室(A室或B 室的宏观态对应的微 观态只有1个,其几率 为1/2²⁰~10⁻⁶,即 百万分子一!

宏观状态		一个宏观态对应
A	В	的微观态的个数
20	0	1
18	2	190
15	5	15504
11	9	167960
10	10	184756
9	11	167960
5	15	15504
2	18	190
0	20	1

若容器中有1mol理想气体,则其分子数为 N_a = 6.022×10^{23} 。分子均匀分布于两室中的几率接近(或实际是)100%,而所有气体分子全部回到4或B室中的几率为 $1/2^{N_a}$,实际上是不可能观察到的。



热力学第二定律的统计意义:

一个不受外界影响的孤立系统,其内部发生的自发不可 逆过程总是由热力学几率小的状态向热力学几率大的状 态进行的。

或:一个不受外界影响的孤立系统,其内部发生的自发 不可逆过程总是由有序向无序的方向进行的。

全部回到A室或B的情况是很可能发生的。

玻尔兹曼熵公式:

1877年玻尔兹曼从统计力学出发给出了熵的定义:

 $S = k \ln \omega$

式中: k为玻尔兹曼常数; ω为某一宏观态对应的微观态 的个数,即该宏观态的热力学几率。

由玻尔兹曼熵公式可见:

"自发过程总是由热力学几率小的状态向热力学几率大的状 态进行"与"一切自发过程总是沿着熵增加的方向进行" 和"自发过程总是由有序向无序的方向进行"这三种说法 是一致的。

熵与能量退化:

不可逆过程中熵增加的后果是使系统的部分能量从 能作功的形式变为不能作功的形式。即这部分能量 "退化"了。

- ① 气体自由膨胀过程中,虽气体内能不变,但气体 体积增大,压强降低,使作功本领下降;
- ② 热传导过程: 本来可在高温物体和低温物体间利 用热机对外作功, 但高温物体将热量传给低温物体后, 温差消失,不能用来使热机作功。

因此可以说: 熵的增加是能量退化的量度。