## Лабораторная работа №5

#### ПЛАН

По дисциплине: Корпоративные информационные системы

Тема занятия: Макеты

Цель занятия: Создание макетов

Количество часов 2

### СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

### Теоретическая часть

#### Что такое макет

Объект конфигурации Макет предназначен для хранения различных форм представления данных, различных данных, которые могут потребоваться какимлибо объектам конфигурации или всему прикладному решению в целом.

Макет может содержать табличный или текстовый документ, двоичные данные, HTML-документ или Active Document, графическую или географическую схему, схему компоновки данных или макет оформления схемы компоновки данных.

Макеты могут существовать как сами по себе, так и быть подчинены какому-либо объекту конфигурации.

Одно из предназначений макета, подчиненного объекту конфигурации и содержащего табличный документ, - создание печатной формы этого объекта. Создание печатной формы заключается в конструировании ее составных частей - именованных областей, из которых затем «собирается» готовая печатная форма.

Порядок заполнения областей данными и вывода их в итоговую форму описывается при помощи встроенного языка. Печатная форма может включать в себя различные графические объекты: картинки, OLE-объекты, диаграммы и т. д.

Помимо создания макета «вручную» конфигуратор предоставляет разработчику возможность воспользоваться специальным инструментом - конструктором печати, который берет на себя большинство рутинной работы по созданию макета.

#### Практическая часть

### Макет печатной формы

#### В режиме Конфигуратор

Откроем в конфигураторе окно редактирования объекта конфигурации Документ ОказаниеУслуги.

- На закладке **Макеты:** запустим конструктор печати.

- *В окне конструктора печати документа* на первом шаге укажем: «Создать новую команду», имя команды: «Печать».

# -Нажмем **«Далее»**-

- *На втором шаге* нажатием кнопки >> определим, что все реквизиты нашего документа будут отображены в шапке печатной формы:




Рис. 8.1. Конструктор печати. Шаг 2

#### -Нажмем **«Далее»**-

- На третьем шаге точно так же определим, что все реквизиты табличной части документа будут отображены в печатной форме:




Рис. 8.2. Конструктор печати. Шаг 3

#### -Нажмем **«Далее»**-

- На четвертом шаге и пятом шагах указывать ничего не будем. Тем самым согласимся с тем, что команда для вызова процедуры формирования печатной формы будет помещена в командную панель формы, в раздел Важное.

#### -Нажмем «ОК»-

В конфигураторе откроется модуль команды Печать, модуль менеджера документа Оказание Услуги и макет этого документа:




Рис. 8.3. Макет документа "Оказание услуги"

Заметим, что разработчик может создать макет печатной формы с нуля и для ее вывода создать соответствующую команду и кнопку в форме документа, но в данном случае всю работу сделал за нас конструктор печати.

## • В режиме 1с: Предприятие

Запустим 1C: Предприятие в режиме отладки и откроем документ **Оказание** услуги № 1.

Обратите внимание, что в командной панели документа появилась новая кнопка **Печать**. Нажмем на нее и увидим печатную форму нашего документа

Как видите, конструктор сформировал вполне подходящую печатную форму для нашего документа. Единственное, чего не хватает в данной форме, - это итоговой суммы документа.

В следующем разделе, на примере добавления итоговой суммы документа, мы познакомимся с тем, как можно редактировать макеты и формы объектов конфигурации.

### Редактирование макета

### • В режиме Конфигуратор

- Добавим итоговую сумму в печатную форму документа ОказаниеУслуги:
- 1) Откроем конфигуратор, раскроем дерево документа ОказаниеУслуги и дважды щелкнем на макете Печать.
- 2) Добавим новую область для вывода итоговой суммы документа. Выделим мышью две пустые строки под табличной частью документа и выполним **Таблица** > **Имена** > **Назначить имя...**
- 3) Назовем область «Всего», нажмем «ОК».

Чтобы формат добавленных нами строк совпадал с имеющимся форматом заголовка и табличной части документа, изменим ширину колонок.

- 4) Аналогичные действия выполним и для колонок 3.4. 5 и 6.
- 5) В созданной области, в колонке **Цена**, напишем **ВСЕГО**:, а в колонке **Сумма** напишем **ВсегоПоДокументу**.
- 6) Вызвав палитру свойств для последней заполненной нами ячейки (контекстное меню Свойства), в свойстве Заполнение укажем, что в этой ячейке будет находиться не текст, а параметр.




Рис. 8.4. Свойства ячейки "ВсегоПоДокументу"

Каждая ячейка редактируемого нами табличного документа может содержать либо текст, либо некоторый параметр, либо шаблон.

Текст, содержащийся в ячейке, будет показан на экране.

Параметр будет заменен некоторым значением, которое может быть присвоено ему средствами встроенного языка. Текст, содержащийся в ячейке, является именем этого параметра.

Шаблон представляет собой текстовую строку, в определенные места которой будут вставлены значения параметров.

Поэтому, указав для ячейки в качестве заполнения Параметр, мы определили параметр области с именем **ВсегоПоДокументу**, которому присвоим нужное нам значение при формировании печатной формы.

- Откроем модуль менеджера документа ОказаниеУслуги:
- 1) Для этого перейдем на закладку Прочее окна редактирования объекта конфигурации Документ ОказаниеУслуги и нажмем кнопку Модуль менеджера




Рис.8.5. Документ Оказание Услуги

Найдем в нем процедуру Печать и отредактируем ее:

```
Запрос.Параметры.Вставить ("Ссылка", Ссылка);
Выборка = Запрос. Выполнить () . Выбрать ();
Область Заголовок = Макет. Получить Область ("Заголовок");
Шапка = Макет.ПолучитьОбласть ("Шапка");
ОбластьПереченьНоменклатурыШапка = Макет.ПолучитьОбласть ("ПереченьНоменклатурыШапка");
ОбластьПереченьНоменклатуры = Макет.ПолучитьОбласть ("ПереченьНоменклатуры");
ОбластьИтог = Макет.ПолучитьОбласть ("Всего");
ТабДок. Очистить ():
ВставлятьРазделительСтраниц = Ложь;
Пока Выборка. Следующий () Цикл
    Если ВставлятьРазделительСтраниц Тогда
        ТабДок. ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц();
    КонецЕсли:
    ТабДок. Вывести (Область Заголовок);
    Шапка, Параметры, Заполнить (Выборка);
   ТабДок. Вывести (Шапка, Выборка. Уровень ());
    ТабДок. Вывести (ОбластьПереченьНоменклатурыШапка);
    ВыборкаПереченьНоменклатуры = Выборка.ПереченьНоменклатуры.Выбрать ();
    Суммайтог = 0;
    Пока ВыборкаПереченьНоменклатуры.Следующий () Цикл
        ОбластьПереченьНоменклатуры.Параметры. Заполнить (ВыборкаПереченьНоменклатуры);
        ТабДок.Вывести (ОбластьПереченьНоменклатуры, ВыборкаПереченьНоменклатуры.Уровень ());
        Суммайтог = Суммайтог + ВыборкаПереченьНоменклатуры. Сумма:
    Конеццикла:
    ОбластьИтог. Параметры. ВсегоПоДокументу = СуммаИтог;
    ТабДок. Вывести (ОбластьИтог):
    ВставлятьРазделительСтраниц = Истина;
КонецЦикла;
```

Листинг 8.1. Редактируем процедуру Печать

Смысл добавленного фрагмента прост. Мы обращаемся к макету документа ОказаниеУслуги по его имени - Макет. Используя его метод ПолучитьОбласть(), получаем область Всего (ту, которую мы только что добавили к макету) и сохраняем её в переменной ОбластьИтог. В цикле обхода строк табличной части документа, полученных в результате выполнения запроса, мы накапливаем в переменной СуммаИтог значение суммы табличной части документа по колонке Сумма.

Затем мы обращаемся к параметру ВсегоПоДокументу (ОбластьИтог.Параметры.ВсегоПоДокументу), находящемуся в области Всего, и присваиваем ему значение переменной СуммаИтог. В заключение мы выводим итоговую область в табличный документ, который будет показан на экране и распечатан пользователем - ТабДок.Вывести(ОбластьИтог).

Отображение табличного документа на экране выполняется в обработчике команды **Печать**, в модуле этой команды на клиенте, в то время как сама процедура печати, описанная в модуле менеджера документа, выполняется на сервере.

## • В режиме 1С:Предприятие

Запустим 1С:Предприятие в режиме отладки и проверим результат наших изменений.

Подобным образом, создавая именованные области и ячейки макета, используя их свойства и управляя порядком их вывода с помощью встроенного языка, разработчик имеет возможность создать печатную форму любого дизайна.

А теперь, для того чтобы наш документ **ОказаниеУслуги**, выглядел вполне законченным, добавим итоговую сумму по документу и на экранную форму, чтобы пользователь мог видеть ее в процессе заполнения табличной части документа.

# Редактирование формы

### • В режиме Конфигуратор

После того как мы вывели итоговую сумму по табличной части в печатную форму документа, возникло естественное желание видеть такую же итоговую сумму и в форме документа. Чтобы в процессе его создания можно было оперативно, не печатая документ, знать итоговую сумму по документу.

Для этого мы внесем небольшие изменения в форму документа ОказаниеУслуги.

Для редактирования формы документа откроем конфигуратор, раскроем дерево документа ОказаниеУслуги и дважды щелкнем на форме ФормаДокумента.

- 1) Дважды щелкнем на элементе ПереченьНоменклатуры и установим свойство Подвал, которое определяет наличие подвала у таблицы формы.
- 2) Затем откроем свойства элемента формы **ПереченьНоменклатурыЦена** и установим:
  - Текст подвала Всего;
  - Горизонтальное положение в подвале Право;
  - Свойство шрифт подвала изменим начертание на Жирный.
- 3) Откроем свойства элемента ПереченьНоменклатурыСумма, установим:
  - Горизонтальное положение в подвале Право.
  - Свойство Шрифт подвала Жирный.

Для того чтобы в подвале колонки Сумма отображался итог по ней, нажмем кнопку выбора в поле **ПутьКДаннымПодвала.** Раскроем дерево реквизитов объекта и выберем элемент **ИтогСумма**:




Рис. 8.6. Свойства Поле




Рис. 8.7. Выбор объекта ИтогСумма

#### В режиме 1С:Предприятие

Запустим 1С:Предприятие в режиме отладки и посмотрим, как теперь выглядит форма документа Оказание услуги № 1.

Мы видим, что по колонке Сумма в табличной части документа, подсчитывается общий итог документа.

# Контрольные вопросы

- 1. Для чего предназначен объект конфигурации Макет.
- 2. Что такое конструктор печати.
- 3. Как создать макет с помощью конструктора печати.
- 4. Как изменить табличный документ.
- 5. Какая разница в заполнении ячейки табличного документа текстом, параметром и шаблоном.
- 6. Как с помощью встроенного языка вывести в табличный документ новую область.
- 7. Как изменить внешний вид и поведение элемента формы.
- 8. Как отобразить сумму по колонке таблицы.