Lesson04--智能指针

【本节目标】

- 1.为什么需要智能指针?
- 2.智能指针的使用及原理
- 3.C++11和boost中智能指针的关系
- 4.RAII扩展学习

1. 为什么需要智能指针?

下面我们先分析一下下面这段程序有没有什么**内存方面**的问题?提示一下:注意分析MergeSort函数中的问题。

```
#include <vector>
void MergeSort(int* a, int left, int right, int* tmp)
   if (left >= right) return;
   int mid = left + ((right - left) >> 1);
    // [left, mid]
   // [mid+1, right]
    MergeSort(a, left, mid, tmp);
    _MergeSort(a, mid +1, right, tmp);
    int begin1 = left, end1 = mid;
    int begin2 = mid + 1, end2 = right;
    int index = left;
    while (begin1 <= end1 && begin2 <= end2)
    {
        if (a[begin1] < a[begin2])</pre>
            tmp[index++] = a[begin1++];
        else
            tmp[index++] = a[begin2++];
    }
    while (begin1 <= end1)
        tmp[index++] = a[begin1++];
    while (begin2 <= end2)
        tmp[index++] = a[begin2++];
   memcpy(a + left, tmp + left, sizeof(int)*(right - left + 1));
```

```
void MergeSort(int* a, int n)
{
    int* tmp = (int*)malloc(sizeof(int)*n);
    _MergeSort(a, 0, n - 1, tmp);

    // 这里假设处理了一些其他逻辑
    vector<int> v(1000000000, 10);
    // ...

    // free(tmp);
}

int main()
{
    int a[5] = { 4, 5, 2, 3, 1 };
    MergeSort(a, 5);
    return 0;
}
```

问题分析:上面的问题分析出来我们发现有以下两个问题?

- 1. malloc出来的空间,没有进行释放,存在内存泄漏的问题。
- 2. 异常安全问题。如果在malloc和free之间如果存在抛异常,那么还是有内存泄漏。这种问题就叫异常安全。

2.智能指针的使用及原理

2.1 RAII

RAII (Resource Acquisition Is Initialization) 是一种利用对象生命周期来控制程序资源(如内存、文件句柄、网络连接、互斥量等等)的简单技术。

在对象构造时获取资源,接着控制对资源的访问使之在对象的生命周期内始终保持有效,**最后在对象析构的时候释放资源**。借此,我们实际上把管理一份资源的责任托管给了一个对象。这种做法有两大好处:

- 不需要显式地释放资源。
- 采用这种方式,对象所需的资源在其生命期内始终保持有效。

```
private:
   T* _ptr;
void MergeSort(int* a, int n)
   int* tmp = (int*)malloc(sizeof(int)*n);
   // 讲tmp指针委托给了sp对象,用时老师的话说给tmp指针找了一个可怕的女朋友!天天管着你,直到你go
die^^
   SmartPtr<int> sp(tmp);
   // _MergeSort(a, 0, n - 1, tmp);
   // 这里假设处理了一些其他逻辑
   vector<int> v(1000000000, 10);
   // ...
}
int main()
   try {
      int a[5] = { 4, 5, 2, 3, 1 };
      MergeSort(a, 5);
   catch(const exception& e)
       cout<<e.what()<<endl;</pre>
   return 0;
```

2.2 智能指针的原理

上述的SmartPtr还不能将其称为智能指针,因为它还不具有指针的行为。指针可以解引用,也可以通过->去访问所指空间中的内容,因此: AutoPtr模板类中还得需要将*、->重载下,才可让其像指针一样去使用。

```
T* _ptr;
};
struct Date
   int _year;
   int _month;
   int _day;
};
int main()
   SmartPtr<int> sp1(new int);
   *sp1 = 10
   cout<<*sp1<<endl;</pre>
   SmartPtr<int> sparray(new Date);
   // 需要注意的是这里应该是sparray.operator->()->_year = 2018;
   // 本来应该是sparray->->_year这里语法上为了可读性,省略了一个->
   sparray-> year = 2018;
   sparray->_month = 1;
   sparray - > _day = 1;
```

总结一下智能指针的原理:

- 1. RAII特性
- 2. 重载operator*和opertaor->,具有像指针一样的行为。

2.3 std::auto_ptr

std::auto ptr文档

C++98版本的库中就提供了auto_ptr的智能指针。下面演示的auto_ptr的使用及问题。

```
// C++库中的智能指针都定义在memory这个头文件中
#include <memory>

class Date
{
public:
    Date() { cout << "Date()" << endl;}
    ~Date(){ cout << "~Date()" << endl;}

    int _year;
    int _month;
    int _day;
};

int main()
{
    auto_ptr<Date> ap(new Date);
```

```
auto_ptr<Date> copy(ap);

// auto_ptr的问题: 当对象拷贝或者赋值后,前面的对象就悬空了

// C++98中设计的auto_ptr问题是非常明显的,所以实际中很多公司明确规定了不能使用auto_ptr
ap->_year = 2018;

return 0;
}
```

auto_ptr的实现原理: 管理权转移的思想, 下面简化模拟实现了一份AutoPtr来了解它的原理

```
// 模拟实现一份简答的AutoPtr,了解原理
template<class T>
class AutoPtr
{
public:
   AutoPtr(T* ptr = NULL)
      : _ptr(ptr)
   {}
   ~AutoPtr()
      if( ptr)
          delete _ptr;
   }
   // 一旦发生拷贝,就将ap中资源转移到<mark>当前对象中,然后另ap与其所管理资源断开联系</mark>,
   // 这样就解决了一块空间被多个对象使用而造成程序奔溃问题
   AutoPtr(AutoPtr<T>& ap)
      : _ptr(ap._ptr)
   {
       ap._ptr = NULL;
   }
   AutoPtr<T>& operator=(AutoPtr<T>& ap)
      // 检测是否为自己给自己赋值
      if(this != &ap)
          // 释放当前对象中资源
          if(_ptr)
             delete _ptr;
          // 转移ap中资源到当前对象中
          _ptr = ap._ptr;
          ap._ptr = NULL;
      }
      return *this;
   }
   T& operator*() {return *_ptr;}
```

```
T* operator->() { return _ptr;}
private:
    T* _ptr;
};

int main() {
    AutoPtr<Date> ap(new Date);

    // 现在再从实现原理层来分析会发现,这里拷贝后把ap对象的指针赋空了,导致ap对象悬空
    // 通过ap对象访问资源时就会出现问题。
    AutoPtr<Date> copy(ap);
    ap->_year = 2018;

    return 0;
}
```

2.4 std::unique_ptr

C++11中开始提供更靠谱的unique_ptr

unique ptr文档

```
int main()
{
    unique_ptr<Date> up(new Date);

    // unique_ptr的设计思路非常的粗暴-防拷贝,也就是不让拷贝和赋值。
    unique_ptr<Date> copy(ap);
    return 0;
}
```

unique_ptr的实现原理: 简单粗暴的防拷贝, 下面简化模拟实现了一份UniquePtr来了解它的原理

```
private:
    // C++98防拷贝的方式: 只声明不实现+声明成私有
    UniquePtr(UniquePtr<T> const &);
    UniquePtr & operator=(UniquePtr<T> const &);

    // C++11防拷贝的方式: delete
    UniquePtr(UniquePtr<T> const &) = delete;
    UniquePtr & operator=(UniquePtr<T> const &) = delete;

private:
    T * _ptr;
};
```

2.5 std::shared_ptr

C++11中开始提供更靠谱的并且支持拷贝的shared_ptr

std::shared ptr文档

```
int main()
{
    // shared_ptr通过引用计数支持智能指针对象的拷贝
    shared_ptr<Date> sp(new Date);
    shared_ptr<Date> copy(sp);

    cout << "ref count:" << sp.use_count() << endl;
    cout << "ref count:" << copy.use_count() << endl;
    return 0;
}</pre>
```

shared_ptr的原理:是通过引用计数的方式来实现多个shared_ptr对象之间共享资源。例如:比特老师晚上在下班之前都会通知,让最后走的学生记得把门锁下。

- 1. shared_ptr在其内部,**给每个资源都维护了着一份计数,用来记录该份资源被几个对象共享**。
- 2. 在对象被销毁时(也就是析构函数调用), 就说明自己不使用该资源了, 对象的引用计数减一。
- 3. 如果引用计数是0, 就说明自己是最后一个使用该资源的对象, 必须释放该资源;
- 4. **如果不是0**,就说明除了自己还有其他对象在使用该份资源,**不能释放该资源**,否则其他对象就成野指针了。

```
// 模拟实现一份简答的SharedPtr,了解原理
#include <thread>
#include <mutex>

template <class T>
class SharedPtr
{
public:
    SharedPtr(T* ptr = nullptr)
```

```
: _ptr(ptr)
        , _pRefCount(new int(1))
        , _pMutex(new mutex)
   {}
   ~SharedPtr() {Release();}
   SharedPtr(const SharedPtr<T>& sp)
       : _ptr(sp._ptr)
        , _pRefCount(sp._pRefCount)
        , _pMutex(sp._pMutex)
   {
           AddRefCount();
   }
   // sp1 = sp2
   SharedPtr<T>& operator=(const SharedPtr<T>& sp)
       //if (this != &sp)
       if (_ptr != sp._ptr)
           // 释放管理的旧资源
           Release();
           // 共享管理新对象的资源,并增加引用计数
           _ptr = sp._ptr;
           _pRefCount = sp._pRefCount;
           _pMutex = sp._pMutex;
           AddRefCount();
       }
       return *this;
   }
   T& operator*() {return *_ptr;}
   T* operator->() {return _ptr;}
   int UseCount() {return * pRefCount;}
   T* Get() { return _ptr; }
   void AddRefCount()
       // 加锁或者使用加1的原子操作
       _pMutex->lock();
       ++(*_pRefCount);
       _pMutex->unlock();
   }
private:
   void Release()
   {
       bool deleteflag = false;
```

```
// 引用计数减1, 如果减到0, 则释放资源
        _pMutex.lock();
        if (--(*_pRefCount) == 0)
            delete _ptr;
            delete pRefCount;
             deleteflag = true;
        pMutex.unlock();
        if(deleteflag == true)
            delete pMutex;
    }
private:
    int* pRefCount; // 引用计数
    T* _ptr; // 指向管理资源的指针
                       // 互斥锁
    mutex* _pMutex;
};
int main()
    SharedPtr<int> sp1(new int(10));
    SharedPtr<int> sp2(sp1);
    *sp2 = 20;
    cout << sp1.UseCount() << endl;</pre>
    cout << sp2.UseCount() << endl;</pre>
    SharedPtr<int> sp3(new int(10));
    sp2 = sp3;
    cout << sp1.UseCount() << endl;</pre>
    cout << sp2.UseCount() << endl;</pre>
    cout << sp3.UseCount() << endl;</pre>
    sp1 = sp3;
    cout << sp1.UseCount() << endl;</pre>
    cout << sp2.UseCount() << endl;</pre>
    cout << sp3.UseCount() << endl;</pre>
    return 0;
```

std::shared_ptr的线程安全问题

通过下面的程序我们来测试shared_ptr的线程安全问题。需要注意的是shared_ptr的线程安全分为两方面:

- 1. 智能指针对象中引用计数是多个智能指针对象共享的,两个线程中智能指针的引用计数同时++或--,这个操作不是原子的,引用计数原来是1,++了两次,可能还是2.这样引用计数就错乱了。会导致资源未释放或者程序崩溃的问题。所以只能指针中引用计数++、--是需要加锁的,也就是说引用计数的操作是线程安全的。
- 2. 智能指针管理的对象存放在堆上,两个线程中同时去访问,会导致线程安全问题。

```
// 2.演示可能不出现线程安全问题,因为线程安全问题是偶现性问题,main函数的n改大一些概率就变大了,就
容易出现了。
// 3.下面代码我们使用SharedPtr演示,是为了方便演示引用计数的线程安全问题,将代码中的SharedPtr换成
shared_ptr进行测试,可以验证库的shared_ptr,发现结论是一样的。
void SharePtrFunc(SharedPtr<Date>& sp, size_t n)
   cout << sp.Get() << endl;</pre>
   for (size t i = 0; i < n; ++i)
       // 这里智能指针拷贝会++计数,智能指针析构会--计数,这里是线程安全的。
      SharedPtr<Date> copy(sp);
       // 这里智能指针访问管理的资源,不是线程安全的。所以我们看看这些值两个线程++了2n次,但是最
终看到的结果,并一定是加了2n
      copy->_year++;
      copy->_month++;
      copy->_day++;
   }
}
int main()
   SharedPtr<Date> p(new Date);
   cout << p.Get() << endl;</pre>
   const size t n = 100;
   thread t1(SharePtrFunc, p, n);
   thread t2(SharePtrFunc, p, n);
   t1.join();
   t2.join();
   cout << p->_year << endl;</pre>
   cout << p->_month << endl;</pre>
   cout << p->_day << endl;</pre>
   return 0;
}
```

std::shared_ptr的循环引用

```
struct ListNode
{
    int _data;
    shared_ptr<ListNode> _prev;
    shared_ptr<ListNode> _next;

    ~ListNode(){ cout << "~ListNode()" << endl; }
};
int main()
{</pre>
```


```
shared_ptr<ListNode> node1(new ListNode);
shared_ptr<ListNode> node2(new ListNode);
cout << node1.use_count() << end1;
cout << node2.use_count() << end1;

node1->_next = node2;
node2->_prev = node1;

cout << node1.use_count() << end1;
cout << node2.use_count() << end1;
return 0;
}</pre>
```

循环引用分析:

- 1. node1和node2两个智能指针对象指向两个节点,引用计数变成1,我们不需要手动delete。
- 2. node1的_next指向node2, node2的_prev指向node1, 引用计数变成2。
- 3. node1和node2析构,引用计数减到1,但是_next还指向下一个节点。但是_prev还指向上一个节点。
- 4. 也就是说_next析构了, node2就释放了。
- 5. 也就是说_prev析构了, node1就释放了。
- 6. 但是_next属于node的成员, node1释放了, _next才会析构, 而node1由_prev管理, _prev属于node2成员, 所以这就叫循环引用, 谁也不会释放。



```
// 解决方案: 在引用计数的场景下, 把节点中的_prev和_next改成weak_ptr就可以了
// 原理就是, node1->_next = node2;和node2->_prev = node1;时weak_ptr的_next和_prev不会增加
node1和node2的引用计数。
struct ListNode
{
    int _data;
    weak_ptr<ListNode> _prev;
    weak_ptr<ListNode> _next;
```

```
~ListNode(){ cout << "~ListNode()" << endl; }
};

int main()
{
    shared_ptr<ListNode> node1(new ListNode);
    shared_ptr<ListNode> node2(new ListNode);
    cout << node1.use_count() << endl;
    cout << node2.use_count() << endl;

    node1->_next = node2;
    node2->_prev = node1;

    cout << node1.use_count() << endl;
    cout << node2.use_count() << endl;
    cout << node2.use_count() << endl;
    return 0;
}</pre>
```

如果不是new出来的对象如何通过智能指针管理呢?其实shared_ptr设计了一个删除器来解决这个问题 (ps: 删除器这个问题我们了解一下)

```
// 仿函数的删除器
template<class T>
struct FreeFunc {
    void operator()(T* ptr)
        cout << "free:" << ptr << endl;</pre>
        free(ptr);
};
template<class T>
struct DeleteArrayFunc {
    void operator()(T* ptr)
        cout << "delete[]" << ptr << endl;</pre>
        delete[] ptr;
    }
};
int main()
{
    FreeFunc<int> freeFunc;
    shared_ptr<int> sp1((int*)malloc(4), freeFunc);
    DeleteArrayFunc<int> deleteArrayFunc;
    shared_ptr<int> sp2((int*)malloc(4), deleteArrayFunc);
    return 0;
```

3.C++11和boost中智能指针的关系

- 1. C++ 98 中产生了第一个智能指针auto_ptr.
- 2. C++ boost给出了更实用的scoped_ptr和shared_ptr和weak_ptr.
- 3. C++ TR1,引入了shared_ptr等。不过注意的是TR1并不是标准版。
- 4. C++ 11,引入了unique_ptr和shared_ptr和weak_ptr。需要注意的是unique_ptr对应boost的scoped_ptr。并且这些智能指针的实现原理是参考boost中的实现的。

4.RAII扩展学习

RAII思想除了可以用来设计智能指针,还可以用来设计守卫锁,防止异常安全导致的死锁问题。

```
#include <thread>
#include <mutex>
// C++11的库中也有一个lock guard, 下面的LockGuard造轮子其实就是为了学习他的原理
template<class Mutex>
class LockGuard
{
public:
   LockGuard(Mutex& mtx)
       : mutex(mtx)
       mutex.lock();
   ~LockGuard()
       mutex.unlock();
   LockGuard(const LockGuard<Mutex>&) = delete;
private:
   // 注意这里必须使用引用,否则锁的就不是一个互斥量对象
   Mutex& _mutex;
};
mutex mtx;
static int n = 0;
void Func()
   for (size t i = 0; i < 1000000; ++i)
       LockGuard<mutex> lock(mtx);
       ++n;
   }
```

```
int main()
{
    int begin = clock();
    thread t1(Func);
    thread t2(Func);

t1.join();
    t2.join();

int end = clock();

cout << n << endl;
    cout <<"cost time:" <<end - begin << endl;
    return 0;
}</pre>
```

【作业】

- 1. 理解为什么需要智能指针? 重点注意智能指针是一种预防型的内存泄漏的解决方案。智能指针在C++没有垃圾回收器环境下,可以很好的解决异常安全等带来的内存泄漏问题,
- 2. 理解RAII.
- 3. 理解auto_ptr、unique_ptr、shared_ptr等智能指针的使用及原理。