# Лекция 3. "Умные" указатели

ИУ8

September 18, 2018

# Содержание

## На текущей лекции рассмотрим:

- RAII
- "умные" указатели
- scoped ptr
- unique ptr
- shared ptr

## Вечный кошмар разработчика С++

```
int foo() {
    Object obj = new Object();
    // use obj
    // ...
    // but forget to free memory.
}
```

#### Только цифры

На сентябрь 2018 года в проекте Chromium

- ключевое слово delete встречается 14,056 раз
- unique ptr 65,331
- scoped refptr (аналог shared ptr) 32,535



## Ограниченное владение

```
class Soul;
class Paladin : public Unit {
    scoped_ptr<Soul> paladin_soul_;
    // ...
};
```

#### Единоличное владение



```
1 // a hammer is a weapon.
2 class Hammer : public Weapon {
6 unique_ptr<Hammer> make_hammer();
 Пользовательский код
1 Paladin Uther;
3 // let's make a hammer in the smithy.
unique_ptr<Hammer> hammer = make_hammer();
6 // give the hammer to Uther.
7 Uther.equip(move(hammer));
```





## Совместное владение

```
1 struct Bonfire;
  struct Unit {
    // every unit can get warm near a bonfire.
    shared_ptr<Bonfire> bonfire_ = nullptr;
  class Paladin : public Unit {
    scoped_ptr<Soul> paladin_soul_;
    unique_ptr<Weapon> weapon_;
   public:
14
    // make a bonfire.
15
    void make_bonfire() {
16
      bonfire_ = make_shared < Bonfire > ();
17
18
19
    // invite friends to get warm.
20
    void invite friend(Unit& friend) const {
      friend.bonfire_ = this->bonfire_();
23
```

## Пользовательский код

```
Wizard Jaina;
Paladin Uther;

Uther.make_bonfire();
Uther.invite_friend(Jaina);

Arthas.kill(Uther);

// Who should put out the fire?
```



"Собери 10 звездных подснежников и приходи ко мне за наградой"

#### Слабая связь

```
class NPC {
  unique_ptr<Reward> reward_;
  weak_ptr<NPC> as_weak();
  void give_reward(Unit& character);
public:
  void issue_task(Unit& character) {
    auto delegate = bind(&NPC::give_reward, this->as_weak());
    character.collect_star_snowdrops(10, delegate);
  }
}.
```

10

```
class Unit {
  public:
    void collect_star_snowdrops(int num, Delegate action) {
        // find and collect | num| star snowdrops...
        // ...

        // when all star snowdrops were found, go for the reward
        // (if the NPC alive)
        action(*this);
    }
};
```

```
class Delegate {
  weak_ptr npc;
  function<void(const NPC*, Unit&)> fulfill_promise;
  public:
   void operator()(Unit& character) const {
     if (npc_alive()) // npc.expired() == false {
       shared_ptr<NPC> alive_npc = npc.lock();
8
       fulfill_promise(alive_npc.get(), character);
```

#### Утечка ресурсов

```
try {
   Image * img = new Image("~/Puss_in_Boots.png");
   // ...
throw std::logic_error();
delete img;
}
catch(...) {
}
```

#### RAII

Идиома объектно-ориентированного программирования, смысл которой заключается в том, что получение некоторого ресурса неразрывно совмещается с инициализацией объекта, а освобождение — с уничтожением.

#### Использование RAII

```
template < class T>
  struct ScopedPtr{
     T * ptr;
4
     ScopedPtr(T * p) {
5
        ptr = p;
6
8
     ~ScopedPtr() {
9
        delete ptr;
10
11
14 try {
    ScopedPtr<Image> img(new Image("~/Puss_in_Boots.png"));
   // ...
16
    throw std::logic_error();
19 catch(...) {
```

#### "Умные" указатели

"Умные" указатели - объект, работать с которым можно как с обычным указателем, но в отличие от последнего, он реализует идиому RAII и предоставляет некоторый дополнительный функционал.

В стандарте C++11 появились следующие "умные" указатели: unique \_ptr, shared \_ptr и weak \_ptr. Все они объявлены в заголовочном файле <memory>.

Библиотека boost предоставляет дополнительные 4 клааса умных указателей — boost::scoped\_ptr, boost::scoped\_array, boost::shared\_array и boost::intrusive\_ptr.

## auto ptr

Еще один тип умного указателя, который достался в наследство от C++98, - это auto\_ptr. Если вы разрабатываете на C++11, то никогда и нигде не используйте auto\_ptr. На замену ему пришел более совершенный unique\_ptr. В C++17 auto\_ptr был удален из стандарта.

## boost::scoped ptr

Пожалуй, самый простой среди "умных" указателей. Является некопируемым и неперемещаемым объектом.

#### Основные методы

- констурктор
- деструктор
- operator \*
- operator ->
- get
- reset
- swap

# Пример try { boost::scoped\_ptr<Image> img(new Image("~/Puss\_in\_Boots.png")); // ... throw std::logic\_error(); } catch(...) {

## std::unique ptr

Использование unique\_ptr позволяет не рассматривать вопросы освобождения ресурса, тем более не беспокоиться о том, что это уничтожение выполнялось в точности один раз.

Класс **std::unique\_ptr** воплощает в себе семантику исключительного владения.

По умолчанию, std::unique\_ptr имеет тот же размер, что и обычные указатели, и для большинства операций выполняются точно такие же команды. Это означает, что такие указатели можно использовать даже в ситуациях, когда важны расход памяти и времени.

std::unique\_ptr всегда владеет тем, на что указывает. Перемещение std::unique\_ptr передает владение от исходного объекта целевому. Копирование std::unique\_ptr запрещено.

#### Освобождение ресурса

При разрушении объекта ненулевой std::unique\_ptr освобождает ресурс, которым владеет. По умолчанию освобождение ресурса выполняется через оперетор delete. Но данное поведение можно настроить при создании std::unique ptr.

#### Custom deleters

При конструировании std::unique\_ptr можно указать произвольную функцию (или функциональный объект, он же функтор), которая будет вызываться для освобождения ресурса.

Все функции пользовательских удалителей принимают обычный указатель на удаляемый объект и затем выполняют все необходимые действия по его удалению.

## Пример 1

```
1 auto pImg = std::make_unique<Image>("~/Puss_in_Boots.png");
```

#### Пример 2

#### Основные методы

- констурктор
- деструктор
- operator=
- operator \*
- operator ->
- release
- reset
- swap
- get
- get deleter
- operator bool

## std::shared\_ptr


Указатель std::shared\_ptr используется для управления ресурсами путем совместного владения, т.е. объект, на который указывает shared\_ptr, уничтожится только после того, как не останется ни одного shared\_ptr, ссылающегося на него.

Никакой конкретный указатель  $std::shared\_ptr$  не владеет объектом, на который указывает. Все указатели  $std::shared\_ptr$  сотрудничают для гарантированного уничтожения целевого объекта только в той точке, где он станет более ненужным.

std::shared\_ptr в два раза больше размера обычного указателя.

Kласс std::shared\_ptr имеет API, предназначенное только для работы с указателями на единичные объекты. Не существует std::shared\_ptr<T|>.

## Как работает shared ptr



Управляющий блок имеется для каждого объекта, управляемого указателями std::shared\_ptr.

#### Счетчик ссылок

Указатель std::shared\_ptr может сообщить, является ли он последним указывающим на ресурс указателем с помощью счетчика ссылок. Он имеет значение, связанное с ресурсом, и отслеживает, какое количество указателей std::shared\_ptr указывает на него.

Память для счетчика ссылок должна выделяться динамически. Счетчик ссылок связан с объектом, на который указывает std::shared\_ptr, однако сам целевой объект об этом счетчике ничего не знает.

Конструкторы std::shared\_ptr увеличивают этот счетчик (в случае конструктора перемещения это не так)
Деструкторы std::shared\_ptr уменьшают его
Операторы копирующего присваивания делают и то, и другое (у копируемого объекта счетчик увеличивается, у получателя уменьшается)

## Производительность

Инкремент и декремент счетчика ссылок должны быть атомарными. Атомарные операции обычно медленнее неатомарных, так что несмотря на то, что обычно счетчики ссылок имеют размер в одно слово, следует рассматривать их чтение и запись как относительно дорогостоящие операции.

При передаче std::shared\_ptr по значению происходит его копирование, и к его внутреннему счетчику прибавляется единица. Операция должна выполняться атомарно, что оказывает влияние на производительность. Передавайте std::shared\_ptr по ссылке, где это возможно.

#### Custom deleter

Подобно std::unique\_ptr, std::shared\_ptr в качестве механизма удаления ресурса по умолчанию использует delete

Для std::shared\_ptr тип удалителя HE является частью типа интеллектуального указателя. Это делает std::shared\_ptr более гибким указателем. Например, можно добавить два std::shared\_ptr с разными деаллокаторами в один вектор, или присвоить значение одного другому.

Другим отличием от std::unique\_ptr является то, что указание пользовательского удалителя не влияет на размер объекта std::shared\_ptr. Heзависимо от удалителя объект std::shared\_ptr имеет размер, равный размеру двух указателей.

#### Избегайте создания указателей из обычный встроенных указателей

Создание более одного std::shared\_ptr из единственного обычного указателя приведет к неопределенному поведению.

## Пример

```
// BAD CASE
auto ptr = new Image("~/my_pic.png");

std::shared_ptr<Image> spw1(pw);

std::shared_ptr<Image> spw2(pw);
```

Объясните код.

#### Осторожно!

Если два объекста ссылаются друг на друга с помощью shared\_ptr и вы хотите освобобить объекты и связзанные с ними ресурсы при условии, что на них больше никто не ссылается, указатель shared\_ptr не освободит данные, потому что счетчик ссылок будет равен 1.

## В общем случае отдавайте приоритет make-функции

- make-функции устраняют дублирование кода, повышают безопасность кода по отношению к исключениям и в случае функций std::make\_shared генерируют меньший по размеру и более быстрый код;
- Ситуации, когда применение make-функций неприемлемо, включают необходимость указания пользовательских удалителей и необходимость передачи инициализаторов в фигурных скобках;
- Для указателей std::shared\_ptr дополнительными ситуациями, в которых применение make-функций может быть неблагоразумным, являются классы с пользовательским управлением памятью, а также системы, в которых проблемы с объемом памяти накладываются на использование очень больших объектов и наличие указателей std::weak\_ptr, время жизни которых существенно превышает время жизни указателей std::shared\_ptr.

## Резюме по shared ptr

- Требуется динамически выделенная память для хранения управляющего блока
- Операции, требующие работы со счетчиком ссылок, из-за своей атомарности дороги
- + Разыменование std::shared\_ptr не является более дорогостоящим, чем разыменование обычного указателя
- + Операции, требующие работы со счетчиком ссылок, потокобезопасные
- + Автоматическое управление временем жизни динамически выделяемых ресурсов с совместным владением

## Резюме

Если вам <u>достаточно</u> исключительного владения, лучшим выбором является std::unique ptr.

Его производительность близка к производительности обычных указателей, а преобразование в std::shared\_ptr выполняется очень легко.

В большинстве случаев *применение std::shared\_ptr* предпочтительнее, чем ручное управление временем жизни объекта с **совместным владением**.

#### std::weak ptr

Класс std::weak\_ptr требует создания совместно используемого указателя. Как только последний совместно используемый указатель, владеющий объектом, потеряет владение, слабый указатель автоматически станет пустым.

Помимо конструктора по умолчанию и копирующего конструктора, класс std::weak\_ptr содержит только конструктор, получающий аргумент типа std::shared\_ptr.

Нельзя использовать операторы \* и -> для доступа к объектам, на который ссылается указатель  $std:weak\_ptr.$ 

Чтобы получить доступ, следует создать соответствующий std::shared ptr.

## weak\_ptr to shared\_ptr

Существует два способа получить std::shared\_ptr из std::weak\_ptr

- Использовать функцию std::weak\_ptr::lock, которая возвращает std::shared\_ptr в случае, если std::weak\_ptr не просрочен, иначе nullptr (в некоторых компиляторах будет сгенерировано исключение)
- Использовать конструктор std::shared\_ptr, который принимает в качестве параметра std::weak\_ptr. Если std::weak\_ptr просрочен, генерируется исключение

## weak \_ptr::expired()

Ecли std::weak\_ptr ссылается на уничтоженный объект (счетчик ссылок y shared\_ptr равен 0), такой указатель называют висячим или просроченным

Чтобы узнать, является ли висячим объект std::weak\_ptr, можно использовать функцию std::weak\_ptr::expired().

```
using namespace std;
auto spw = make_shared<Widget>();
weak_ptr<Widget> wpw(spw);
cout << boolalpha << wpw.expired() << endl; // cout: false
cout << boolalpha << wpw.use_count() == 0 << endl; // cout: false
spw.reset();
cout << boolalpha << wpw.expired() << endl; // cout: true
cout << boolalpha << wpw.expired() == 0 << endl; // cout: true</pre>
```

## The end

#### Самостоятельное изучение

- nothrow
- enable shared from this<T>

## Список литературы

- Мейерс. Эффективный и современный C++. 42 рекомендации по использованию C++ 11 и C++ 14
- Джосаттис. Стандартная библиотека С++. Справочное руководство
- http://archive.kalnitsky.org/2011/11/02/smart-pointers-in-cpp11/
- https://herbsutter.com/2013/06/05/gotw-91-solution-smart-pointer-parameters/