Лекция 3. "Умные" указатели

ИУ8

October 10, 2017

Содержание

На текущей лекции рассмотрим:

- RAII
- "умные" указатели
- scoped ptr
- unique ptr
- shared ptr

Вечный кошмар разработчика С++

```
int foo() {
   Object obj = new Object();
   // use obj
   // ...
   // but forget to free memory.
}
```

Только цифры

На 08 октября 2017 года в проекте Chromium

- ключевое слово delete встречается 15,800 раз
- unique ptr 64,100
- regexp:\w+ ptr 66,100

Утечка ресурсов

```
try {
   Image * img = new Image("~/Puss_in_Boots.png");
   // ...
   throw std::logic_error();
   delete img;
}

catch(...) {
}
```

RAII

Идиома объектно-ориентированного программирования, смысл которой заключается в том, что получение некоторого ресурса неразрывно совмещается с инициализацией объекта, а освобождение — с уничтожением.

Использование RAII

```
template < class T>
  struct ScopedPtr{
     T * ptr;
4
     ScopedPtr(T * p) {
5
        ptr = p;
6
8
     ~ScopedPtr() {
9
        delete ptr;
10
11
14 try {
    ScopedPtr<Image> img(new Image("~/Puss_in_Boots.png"));
   // ...
16
    throw std::logic_error();
19 catch(...) {
```

"Умные" указатели

"Умные" указатели - объект, работать с которым можно как с обычным указателем, но в отличие от последнего, он реализует идиому RAII и предоставляет некоторый дополнительный функционал.

В стандарте C++11 появились следующие "умные" указатели: unique _ptr, shared _ptr и weak _ptr. Все они объявлены в заголовочном файле <memory>.

Библиотека boost предоставляет дополнительные 4 клааса умных указателей — boost::scoped_ptr, boost::scoped_array, boost::shared_array и boost::intrusive_ptr.

auto ptr

Еще один тип умного указателя, который достался в наследство от C++98, - это auto_ptr. Если вы разрабатываете на C++11, то никогда и нигде не используйте auto_ptr. На замену ему пришел более совершенный unique ptr.

boost::scoped ptr

Пожалуй, самый простой среди "умных" указателей. Является некопируемым и неперемещаемым объектом.

Основные методы

- констурктор
- деструктор
- operator *
- operator ->
- get
- reset
- swap

TpuMep try { boost::scoped_ptr<Image> img(new Image("~/Puss_in_Boots.png")); // ... throw std::logic_error(); } catch(...) { }

std::unique_ptr

Использование unique_ptr позволяет не рассматривать вопросы освобождения ресурса, тем более не беспокоиться о том, что это уничтожение выполнялось в точности один раз.

Класс **std::unique_ptr** воплощает в себе семантику исключительного владения.

По умолчанию, std::unique_ptr имеет тот же размер, что и обычные указатели, и для большинства операций выполняются точно такие же команды. Это означает, что такие указатели можно использовать даже в ситуациях, когда важны расход памяти и времени.

std::unique_ptr всегда владеет тем, на что указывает. Перемещение std::unique_ptr передает владение от исходного объекта целевому. Копирование std::unique_ptr запрещено.

Освобождение ресурса

При разрушении объекта ненулевой std::unique_ptr освобождает ресурс, которым владеет. По умолчанию освобождение ресурса выполняется через оперетор delete. Но данное поведение можно настроить при создании std::unique_ptr.

Custom deleters

При конструировании std::unique_ptr можно указать произвольную функцию (или функциональный объект, он же функтор), которая будет вызываться для освобождения ресурса.

Все функции пользовательских удалителей принимают обычный указатель на удаляемый объект и затем выполняют все необходимые действия по его удалению.

```
Пример 1
```

```
1 auto pImg = std::make_unique<Image>("~/Puss_in_Boots.png");
```

Пример 2

```
auto customDeleter = [](Image * p) {
    std::cout << "debug mode";
    delete p;
};
std::unique_ptr<Image, decltype(customDeleter)> img(nullptr, customDeleter);
pImg.reset(new Image("~/Puss_in_Boots.png"));
```

Основные методы

- констурктор
- деструктор
- operator=
- operator *
- operator ->
- release
- reset
- swap
- get
- get deleter
- operator bool

std::shared ptr


Указатель std::shared_ptr используется для управления ресурсами путем совместного впадения, т.е. объект, на который указывает shared_ptr, уничтожится только после того, как не останется ни одного shared_ptr, ссылающегося на него.

Никакой конкретный указатель $std::shared_ptr$ не владеет объектом, на который указывает. Все указатели $std::shared_ptr$ сотрудничают для гарантированного уничтожения целевого объекта только в той точке, где он станет более ненужным.

std::shared_ptr в два раза больше размера обычного указателя.

Kласс std::shared_ptr имеет API, предназначенное только для работы с указателями на единичные объекты. Не существует std::shared_ptr<T|>.

Как работает shared ptr



Управляющий блок имеется для каждого объекта, управляемого указателями std::shared_ptr.

Счетчик ссылок

Указатель std::shared_ptr может сообщить, является ли он последним указывающим на ресурс указателем с помощью счетчика ссылок. Он имеет значение, связанное с ресурсом, и отслеживает, какое количество указателей std::shared_ptr указывает на него.

Память для счетчика ссылок должна выделяться динамически. Счетчик ссылок связан с объектом, на который указывает std::shared_ptr, однако сам целевой объект об этом счетчике ничего не знает.

Конструкторы std::shared_ptr увеличивают этот счетчик (в случае конструктора перемещения это не так)
Деструкторы std::shared_ptr уменьшают его
Операторы копирующего присваивания делают и то, и другое (у копируемого объекта счетчик увеличивается, у получателя уменьшается)

Производительность

Инкремент и декремент счетчика ссылок должны быть атомарными. Атомарные операции обычно медленнее неатомарных, так что несмотря на то, что обычно счетчики ссылок имеют размер в одно слово, следует рассматривать их чтение и запись как относительно дорогостоящие операции.

При передаче std::shared_ptr по значению происходит его копирование, и к его внутреннему счетчику прибавляется единица. Операция должна выполняться атомарно, что оказывает влияние на производительность. Передавайте std::shared_ptr по ссылке, где это возможно.

Custom deleter

Подобно std::unique_ptr, std::shared_ptr в качестве механизма удаления ресурса по умолчанию использует delete

Для std::shared_ptr тип удалителя HE является частью типа интеллектуального указателя. Это делает std::shared_ptr более гибким указателем. Например, можно добавить два std::shared_ptr с разными деаллокаторами в один вектор, или присвоить значение одного другому.

Другим отличием от std::unique_ptr является то, что указание пользовательского удалителя не влияет на размер объекта std::shared_ptr. Heзависимо от удалителя объект std::shared_ptr имеет размер, равный размеру двух указателей.

Избегайте создания указателей из обычный встроенных указателей

Создание более одного std::shared_ptr из единственного обычного указателя приведет к неопределенному поведению.

Пример

```
// BAD CASE
auto ptr = new Image("~/my_pic.png");

std::shared_ptr<Image> spw1(pw);

std::shared_ptr<Image> spw2(pw);
```

Объясните код.

Осторожно!

Если два объекста ссылаются друг на друга с помощью shared_ptr и вы хотите освобобить объекты и связзанные с ними ресурсы при условии, что на них больше никто не ссылается, указатель shared_ptr не освободит данные, потому что счетчик ссылок будет равен 1.

В общем случае отдавайте приоритет make-функции

- make-функции устраняют дублирование кода, повышают безопасность кода по отношению к исключениям и в случае функций std::make_shared генерируют меньший по размеру и более быстрый код;
- Ситуации, когда применение make-функций неприемлемо, включают необходимость указания пользовательских удалителей и необходимость передачи инициализаторов в фигурных скобках;
- Для указателей std::shared_ptr дополнительными ситуациями, в которых применение make-функций может быть неблагоразумным, являются классы с пользовательским управлением памятью, а также системы, в которых проблемы с объемом памяти накладываются на использование очень больших объектов и наличие указателей std::weak_ptr, время жизни которых существенно превышает время жизни указателей std::shared_ptr.

Резюме по shared ptr

- Требуется динамически выделенная память для хранения управляющего блока
- Операции, требующие работы со счетчиком ссылок, из-за своей атомарности дороги
- + Разыменование std::shared_ptr не является более дорогостоящим, чем разыменование обычного указателя
- + Операции, требующие работы со счетчиком ссылок, потокобезопасные
- + Автоматическое управление временем жизни динамически выделяемых ресурсов с совместным владением

Резюме

Если вам <u>достаточно</u> исключительного владения, лучшим выбором является std::unique ptr.

Его производительность близка к производительности обычных указателей, а преобразование в std∷shared_ptr выполняется очень легко.

В большинстве случаев *применение std::shared_ptr* предпочтительнее, чем ручное управление временем жизни объекта с **совместным владением**.

std::weak ptr

Класс std::weak_ptr требует создания совместно используемого указателя. Как только последний совместно используемый указатель, владеющий объектом, потеряет владение, слабый указатель автоматически станет пустым.

Помимо конструктора по умолчанию и копирующего конструктора, класс std::weak_ptr содержит только конструктор, получающий аргумент типа std::shared_ptr.

Нельзя использовать операторы * и -> для доступа к объектам, на который ссылается указатель $std:weak_ptr.$

Чтобы получить доступ, следует создать соответствующий std::shared ptr.

weak_ptr to shared_ptr

Существует два способа получить $std::shared_ptr$ из $std::weak_ptr$

- Использовать функцию std::weak_ptr::lock, которая возвращает std::shared_ptr в случае, если std::weak_ptr не просрочен, иначе nullptr (в некоторых компиляторах будет сгенерировано исключение)
- Использовать конструктор std::shared_ptr, который принимает в качестве параметра std::weak_ptr. Если std::weak_ptr просрочен, генерируется исключение

weak _ptr::expired()

Ecли std::weak_ptr ссылается на уничтоженный объект (счетчик ссылок y shared_ptr равен 0), такой указатель называют висячим или просроченным

Чтобы узнать, является ли висячим объект std::weak_ptr, можно использовать функцию std::weak_ptr::expired().

```
using namespace std;
auto spw = make_shared<Widget>();

weak_ptr<Widget> wpw(spw);

cout << boolalpha << wpw.expired() << endl; // cout: false

cout << boolalpha << wpw.use_count() == 0 << endl; // cout: false

spw.reset();

cout << boolalpha << wpw.expired() << endl; // cout: true

cout << boolalpha << wpw.use_count() == 0 << endl; // cout: true</pre>
```

The end

Самостоятельное изучение

- nothrow
- enable shared from this<T>

Список литературы

- Мейерс. Эффективный и современный C++. 42 рекомендации по использованию C++ 11 и C++ 14
- Джосаттис. Стандартная библиотека C++. Справочное руководство
- http://archive.kalnitsky.org/2011/11/02/smart-pointers-in-cpp11/
- https://herbsutter.com/2013/06/05/gotw-91-solution-smart-pointer-parameters/