Сетевые взаимодействия

Agenda


- 1. Как устроены сетевые взаимодействия
- 2. Berkley sockets
- 3. Boost asio

Среда передачи данных


 Выбор среды передачи сообщений Типы сред передачи данных.



• Выбор кодировки бит




Общение между соседями




- Передача данных между соседними абонентами
- Топология сети
- Управление доступом к передающей среде

Соединение внутри сети


• Маршрутизация




• Проверка актуальности маршрутов



Качество сервиса





Уровень надежности:

- Гарантия безошибочной передачи (data)
- Гарантия скорости (videostream)
- Гарантия средней скорости (Voice)

Прикладные задачи


Протоколы сеансового уровня

• Поддержание и восстановление сеанса связи


Протоколы уровня представления

- Шифрование
- Компрессия данных
- Перекодировка


Прикладной уровень



Стек протоколов



CTEK TCP/IP



Ethernet

• Адресация при помощи МАС-адреса (48 бит)

AA:BB:CC:DD:EE:FF

IP протокол

Взаимодействие между узлами сети

IPv4

• IPv4-адрес -- 32 бита, например: 192.0.2.235

Специальные ІР-адреса


- 127.0.0.1 -- локальный IP-адрес
- 255.255.255 -- широковещательный адрес (в рамках подсети)

IPv6


- IPv4-адрес -- 128 бит (16 байт), например: 2001:0000:11a3:09d7:0000:0000:07a0:765d (или 2001::11a3:09d7::07a0:765d)
- ::1 -- локальный ІР-адрес
- ff00:: -- широковещательный адрес (в рамках подсети)

ІР-подсети

• Абоненты IP сети объединяются в подсети. Подсеть имеет доступ во внешнюю сеть через маршрутизатор.



• Маска подсети -- определяет объем адресов, находящихся во внутренней сети



Транспортные протоколы: TCP и UDP

Взаимодействие между отдельными процессами узлов сети


- Адресация: 16-битное число -- порт (например 8080).
- Пара IP-адрес и порт определяют конечнуцю точку сетевого взаимодействия

Порты:

- 0 -- 1023 -- хорошо известные службы (HTTP -- 80, SSH -- 21, HTTPS -- 443). Для использования порта в UNIX нужны права суперпользователя
- 1024 -- 49151 -- зарегистрированные IANA службы
- 49152 -- 65535 -- любые цели

UDP

- Проверяется только контрольная сумма пакета
- При избытке пакетов в очереди на получение пакеты отбрасываются
- Получатель никак не управляет входящим потоком данных



TCP

- протокол "с установлением соединения"
- согласование параметров соединения
- проверка корректности получаемых данных
- повторный запрос данных в случае некорректного получения




Figure 2.1. TCP session establishment and termination

TCP

```
"Hi, I'd like to hear a TCP joke."
"Hello, would you like to hear a TCP joke?"
"Yes, I'd like to hear a TCP joke."
"OK, I'll tell you a TCP joke."
"Ok, I will hear a TCP joke."
"Are you ready to hear a TCP joke?"
"Yes, I am ready to hear a TCP joke."
"Ok, I am about to send the TCP joke. It will last 10
seconds, it has two characters, it does not have a
setting, it ends with a punchline."
"Ok, I am ready to get your TCP joke that will last 10
seconds, has two characters, does not have an explicit
setting, and ends with a punchline."
"I'm sorry, your connection has timed out.
...Hello, would you like to hear a TCP joke?"
```

Программирование сетевых приложений

Berkley sockets

- начало 1980х: заказ на разработку АРІ протоколов TCP/IP для UNIX
- результат: универсальный интерфейс поддержки сетевых соединений -- интерфейс сокетов.

Принципы разработки:

- обощенные функции, поддерживающие множество протоколов передачи данных
- вводится новая абстрактная сущность -- сокет -- для обозначения канала передачи данных
- кажый сокет ассоциирован с целым числом -- дескриптором сокета, хранимым в таблице дескрипторов процесса

Socket Descriptors

Socket Data Structure		
proto family: PF_INET	Address Data	
service:		Structure
SOCK_STREAM	address family: AF_INET host IP: 128.173.88.85 port: 80	address family:
local address:		
remote address:		
÷		120.173.00.03
		•
	Structure proto family: PF_INET service: SOCK_STREAM local address:	Structure proto family: PF_INET service: SOCK_STREAM local address:

Создание сокета

```
#include <sys/socket.h>
int socket(int domain, int type, int protocol);
```

```
domaintypeprotocolPF_INETSOCK_STREAM (use for tcp) IPPROTO_TCPPF_INET6SOCK_DGRAM (use for udp) IPPROTO_UDPPF_LOCAL0 -- default for protocol family
```

Подключение к конечной точке

```
int connect(int socket, const struct sockaddr *name, socklen_t namelen);
```

sockaddr

```
struct sockaddr {
  unsigned char sa_len; /* total length */
  sa_family_t sa_family; /* address family */
  char sa_data[14]; /* actually longer; address value */
};

#define SOCK_MAXADDRLEN 255 /* longest possible addresses */
```

sa_family_t


sockaddr for AF_INET

```
#include <netinet/in.h>

struct sockaddr_in {
    uint8_t sin_len; // 1 byte
    sa_family_t sin_family; // 1 byte
    in_port_t sin_port; // 2 bytes
    struct in_addr sin_addr; // 4 bytes
    char sin_zero[8];
};
```

```
/*
 * Internet address (a structure for historical reasons)
 */
struct in_addr {
  in_addr_t s_addr; // in_addr_t is 32-bit integer
};
```

sockaddr_in



Для записи адреса используется network byte order == MSB byte order!

Перевод целых чисел между Host Byte Order и Network Byte Order:

```
uint32_t htonl(uint32_t hostlong);
uint16_t htons(uint16_t hostshort);
uint32_t ntohl(uint32_t netlong);
uint16_t ntohs(uint16_t netshort);
```

Задачи клиентского сокета

• Отправка и получение данных

```
#include <unistd.h>
ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count);
ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count);
#include <sys/socket.h>
ssize_t send(int sockfd, const void *buf, size_t len, int flags);
ssize_t recv(int sockfd, void *buf, size_t len, int flags);
```


• Прекращение приема/ передачи

```
#include <sys/socket.h>
int shutdown(int sockfd, int how);
// SHUT_RD, SHUT_WR, SHUT_RDWR have the value 0, 1, 2, respectively
```

• Закрытие сокета

```
#include <unistd.h>
int close(int fd);
```

Клиент



Клиент

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
int main() {
  register int s;
  register int bytes;
  struct sockaddr in sa;
  char buffer[BUFSIZ+1]:
  if ((s = socket(PF INET, SOCK STREAM, 0)) < 0) {</pre>
    perror("socket"); return 1:
  bzero(&sa, sizeof sa);
  sa.sin family = AF INET;
  sa.sin port = htons(13);
  sa.sin addr.s addr = htonl(((((((192 << 8) | 43) << 8) | 244) << 8) | 18);
  if (connect(s, (struct sockaddr *)&sa, sizeof sa) < 0) {</pre>
    perror("connect"); close(s); return 2;
  while ((bytes = read(s, buffer, BUFSIZ)) > 0)
    write(1, buffer, bytes);
  close(s):
  return 0:
```

25 / 47

Серверная часть


- Пассивный сокет -- ожидающий подключения
- Задание адреса серверного сокета

```
int bind(int s, const struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen);
```

• Прослушивать по всем доступным сетевым адресам:

```
#define INADDR_ANY (u_int32_t)0x00000000
```

• sockaddr_in:




• Перевод в пассивный режим

Ожидание клиентских соединений


```
int accept(int s, struct sockaddr *addr, socklen_t *addrlen);
```

- блокирует выполнение
- при подключении возвращает новый сокет S
- сокет S используется для взаимодействия с конкретным подключенным клиентом
- addr и addrlen -- выходные параметры

Сервер



Многопоточный сервер



Boost.Asio

- Иерархия классов для использования сетевых соединений
- Поддержка асинхронного и синхронного ввода-вывода


Boost.Asio: error handling

- Практически все функции имеют перегрузку с дополнительным параметром boost::system::error_code&
- Выбрасывание исключения

• Запись кода ошибки

asio::io_service

- Связующее звено между вашей программой и системой ввода-вывода операционной системы
- Объект класса io_service требуется для инициализации объектов ввода-вывода



Вспомогательные типы

• asio::ip::address -- адрес

```
std::string raw_ip_address = "127.0.0.1";
asio::ip::address ip_address =
   asio::ip::address::from_string(raw_ip_address);
```

• asio::ip::tcp::endpoint -- конечная точка

```
unsigned short port_num = 3333;
asio::ip::tcp::endpoint ep(ip_address, port_num);
```

• asio::ip::tcp -- протокол

```
asio::ip::tcp protocol = asio::ip::tcp::v4();
```

Клиентский сокет

• Создание сокета (реального объекта ОС)

```
int main()
  asio::io service ios;
  asio::ip::tcp protocol = asio::ip::tcp::v4();
  asio::ip::tcp::socket sock(ios);
  boost::system::error_code ec;
  sock.open(protocol, ec);
  if (ec.value() != 0) {
    std::cout
      << "Failed to open the socket! Error code = "
      << ec.value() << ". Message: " << ec.message();</pre>
    return ec.value();
  return 0;
```

Клиентский сокет

• Подключение сокета

```
int main()
  std::string raw ip address = "127.0.0.1";
  unsigned short port num = 3333;
  try {
    asio::ip::tcp::endpoint
      ep(asio::ip::address::from_string(raw_ip address),
        port num);
    asio::io service ios;
    asio::ip::tcp::socket sock(ios, ep.protocol());
    sock.connect(ep); // connected or thrown error
  } catch (system::system_error &e) {
    std::cout << "Error occured! Error code = " << e.code()</pre>
      << ". Message: " << e.what();
    return e.code().value();
  return 0;
```

Клиентский сокет

• Завершение приема/передачи и закрытие сокета

```
sock.shutdown(asio::socket_base::shutdown_send);
// Close socket (is done by dtor)
sock.close();
```

Серверный сокет

• Создание серверного сокета

```
int main()
  unsigned short port num = 3333;
  asio::ip::tcp::endpoint ep(asio::ip::address v4::any(),
    port num);
  asio::io service ios;
  asio::ip::tcp::acceptor acceptor(ios, ep.protocol());
  boost::system::error code ec;
  acceptor.bind(ep, ec);
  if (ec != 0) {
    std::cout << "Failed to bind the acceptor socket."</pre>
      << "Error code = " << ec.value() << ". Message: "</pre>
      << ec.message();
    return ec.value();
  return 0;
```

Серверный сокет

• Ожидание и прием клиентских подключений

```
int main()
  const int BACKLOG SIZE = 30;
  unsigned short port_num = 3333;
  asio::ip::tcp::endpoint ep(asio::ip::address_v4::any(),
    port num);
  asio::io service ios;
  try {
    asio::ip::tcp::acceptor acceptor(ios, ep.protocol());
    acceptor.bind(ep);
    acceptor.listen(BACKLOG SIZE);
    asio::ip::tcp::socket sock(ios);
    acceptor.accept(sock); // blocking call!
    // At this point 'sock' socket is connected to
    //the client application and can be used to send data to
    // or receive data from it.
  catch (system::system error &e) { }
```

Прием и передача данных

• Операции чтения и записи -- шаблонные

```
template<
    typename MutableBufferSequence>
std::size_t read_some(
    const MutableBufferSequence & buffers);
```

• Концепты -- контейнеры буферов

```
MutableBufferSequence
// например, asio::mutable_buffers_1

ConstBufferSequence
// например, asio::const_buffers_1
```

• asio::buffer

```
std::string buf;
buf = "Hello";
asio::const_buffers_1 output_buf = asio::buffer(buf);
```

Прием и передача данных

• Методы класса socket

```
template <
typename ConstBufferSequence >
std::size_t write_some(
    const ConstBufferSequence & buffers);

template <
typename MutableBufferSequence >
std::size_t read_some(
    const MutableBufferSequence & buffers);
```

- Возвращают количество прочитанного
- Нет гарантий, что считаю сразу полностью

```
void writeToSocket(asio::ip::tcp::socket& sock) {
   std::string buf = "Hello";
   std::size_t total_bytes_written = 0;

while (total_bytes_written != buf.length()) {
   total_bytes_written += sock.write_some(
        asio::buffer(buf.c_str() +
        total_bytes_written,
        buf.length() - total_bytes_written));
}
```

Прием и передача данных

• Внешние функции -- блокируют до полных отправки/получения буфера

```
template<
    typename SyncReadStream,
    typename MutableBufferSequence>
std::size_t read(
    SyncReadStream & s,
    const MutableBufferSequence & buffers);

template<
    typename SyncWriteStream,
    typename ConstBufferSequence>
std::size_t write(
    SyncWriteStream & s,
    const ConstBufferSequence & buffers);
```

• Чтение в поток:

```
template<typename SyncReadStream, typename Allocator>
std::size_t read_until(
SyncReadStream & s,
boost::asio::basic_streambuf< Allocator > & b,
char delim);
```

Асинхронный режим

- "Долгие" функции и методы имеют асинхронный, неблокирующий аналог
- Дополнительный параметр -- callback-функция (Handler)

```
template<
    typename ConnectHandler>
void async_connect(
    const endpoint_type & peer_endpoint,
    ConnectHandler handler);
```

async_accept(), async_connect(), async_read_some(), async_write_some()


```
void read_handler(
    const boost::system::error_code& ec,
    std::size_t bytes_transferred);

void write_handler(
    const boost::system::error_code& ec,
    std::size_t bytes_transferred)

void connect_handler(
    const boost::system::error_code& ec)

void accept_handler(
    const boost::system::error_code& ec)
```

Асинхронный режим




- 1. Программа вызывает асинхронную операцию у объекта (сокета) и передает в нее callback-функцию Handler
- 2. Объект обращается к io_service
- 3. io_service делает системные вызовы для обеспечения асинхронной операции
- 4. Операционная система сообщает о завершении асихронной операции
- 5. Программа выполняет io_sevice::run()

Асинхронный режим

```
using sckt = asio::ip::tcp::socket;
using ecode = boost::svstem::error code:
void acceptHandler(shared ptr<sckt> sock, const ecode& ec) {
  auto buf = make shared<array<uint8 t, 20>>();
  auto handleRead = [sock, buf](const ecode& ec, std::size t count) {
    readHandler(sock, buf, count, ec);
  };
  async_read(sock, asio::buffer(*buf), )
int main()
  asio::ip::tcp::endpoint ep(asio::ip::address v4::any(), 3333);
  asio::io service ios:
  asio::ip::tcp::acceptor acceptor(ios, ep);
  auto sock = make shared<sckt>(ios);
  auto handleAccept = [sock](const ecode& ec) {
    acceptHandler(sock, ec);
  };
  acceptor.async accept(*sock, handleConnect);
  ios.run();
  return 0:
```

asio::io_service

• Типичный Worker для пула потоков



- run() завершается, когда в очереди на выполнение не осталось задач
- post(), dispatch() -- планирование задач внутри run()
- stop() -- остановка выполнения всех задач

Полезные сетевые утилиты

• nc -- клиент/сервер для приема/передачи текстовых данных

```
# backconnect on 1337 port
nc -l -p 1337
```

• curl -- простой HTTP-клиент

```
# Make GET HTTP request in verbose mode curl -v ya.ru
```

• tcpdump -- перехват и анализ TCP-трафика

```
# look for trafic with dest ip 3.4.5.6
tcpdump dst 3.4.5.6
```

• ifconfig -- информация о сетевых интерфейсах

Материалы

- Radchuk D. Boost.Asio C++ Network Programming Cookbook
- Камер Д., Стивенс Д. Сети TCP/IP, том 3. Разработка приложений типа клиент/ сервер для Linux/POSIX
- https://habrahabr.ru/post/192284/
- John Torjo «Boost.Asio C++ Network Programming»