Лекция 6. Управление памятью

ИУ8

October 6, 2016

Содержание

На текущей лекции рассмотрим:

- some news about new, delete
- allocators
- memory manager models
- boost::pool
- SmallObjectAllocator by Alexandrescu

Для затравки

Какой вариант работает быстрее?

```
1 int * arr[100];
2 int * p = malloc(100 * 4);
3 for(int i = 0; i < 100; i++)
4 arr[i] = p + i;
1 int * arr[100];
2 for(int i = 0; i < 100; i++)
3 arr[i] = malloc(4);</pre>
```

Конечно же левый.

Как работает new?

- выделяет память под объект
- вызывает конструктор объекта
- возвращает указатель на выделенную память

Как работает delete?

- получает указатель на память, которую необходимо очистить
- вызывает деструктор объекта
- освобождает память

Example

```
struct T {
  T() { std::cout << "T::ctor";}</pre>
T * ptr = new T();
delete ptr;
```

4/40

Переопределение new и delete

C++ позволяет переопределять методы **new** и **delete** для классов.

Example

```
struct T {
    T() { std::cout << "T::ctor" << std::endl; }</pre>
    static void* operator new(std::size_t size) {
      auto p = ::operator new(size);
      std::cout << "TFoo::new(" << size << ") " << p << std::endl;
      return p:
    static void operator delete(void* p) {
      std::cout << "TFoo::delete(" << p << ")" << std::endl;
      if (!p) return;
10
      ::operator delete(p);
15 \mid T * ptr = new T();
16 delete ptr;
```

Что можно еще делать с new?

C++ позволяет объявлять новые operator new и operator delete.

```
struct T {
   T() { std::cout << "T::ctor";}
};

void *operator new (size_t cnt, const std::string &s) {
   std::cout << s << std::endl;
   return ::operator new(cnt);
}

TFoo * ptr = new (std::string("some bedug message")) TFoo;
delete ptr;</pre>
```

Оператор new, не бросающий исключение

Если требуется, чтобы оператор new не бросал исключение в случае нехватки памяти, а возвращал ноль, можно использовать оператор new с параметром std::nothrow. Этот параметр имеет тип std::nothrow t.

```
void *operator new(size_t size, const std::nothrow_t &nt);

Type * ptr = new(std::nothrow) Type;
if(ptr != nullptr) {
    // using ptr
}
```

Задача

В у меня есть статически выделенная память. Хочу, чтобы объект моего класса разместился в этой памяти.

Вызов принят

```
struct TFoo {
    TFoo(){ std::cout << "TFoo::TFoo" << std::endl; }</pre>
    ~TFoo(){ std::cout << "TFoo::~TFoo" << std::endl; }
  };
6 constexpr int memorySize = 1000;
7 static_assert(memorySize > sizeof(TFoo), "too little memory");
8 char static_data[memorySize];
10 | int main() {
    char * data = static_data;
      TFoo *foo = new (data) TFoo;
      data += sizeof(TFoo);
13
      foo->~TFoo():
14
      return 0:
16 }
```

placement new

В C++ определен, так называемый, placement new, который **HE** выделяет память, а только создает объект, в области памяти, которая передана в качестве аргумента.

```
void* operator new( std::size_t count, void* ptr);
```

Таким образом, можно конструировать объекты в известной области памяти. Это память может быть выделена любым способом.

Распределитель памяти

В некоторых частях стандартной библиотеки языка С++ используются специальные объексты для выделения и освобождения памяти, которые называются распределителями памяти.

Распределители памяти используются как абстракция, преобразующая запросы на выделение памяти в физическую операцию её выделения.

В стандартной библиотеке C++ определен распределитель памяти по умолчанию

```
namespace std{
  template < class T>
  class allocator;
}
```

Он использует стандартные механизмы new и delete, но время вызова операторов остается не определенным.

Где используются распределители памяти

```
template <class T, class Alloc = allocator<T>>
class vector;

template <class T, class Alloc = allocator<T>>
class list;

template <class Key, class T,
class Hash = hash<Key>, class Pred = equal_to<Key>,
class Alloc = allocator<pair<const Key,T>> >
class unordered_map;
```

Все стандартные контейнеры используют распределители памяти для выделения динамической памяти.

С точки зрения прикладного программиста использование разных распределителей памяти не является проблемой. Для этого достаточно передать распределитель памяти как шаблонный параметр.

Основные операции распределителей памяти

- allocate(size_t N) выделяет память для N элементов
- construct(void * p, Args &&...) инициализирует элемент, на который указывает p
- destroy(void *p) уничтожает элемент, на который указывает *p*
- deallocate(void * p, size_t N) освобождает память p

В C++11 для создания собственного распределителя памяти требуется определить только конструктор, деструктор, allocate, deallocate. До появления C++11 распределители памяти должны были иметь намного больше функций.

По умолчанию в C++11 функции construct использует placement new, a destroy явно вызовает деструктор.

Ссылка на пример распределителя в С++11

Использование алокаторов

Если вы реализуете библиотеку, то у вас может возникнуть желание позволить пользователю вашей библиотеки использовать различные распределители памяти.

Paccмотрим пример, как можно реализовать std::vector c возможностью использования распределителя памяти

Управление памятью

Распределители памяти используются как абстракция, но под этой абстракцией скрывается реализация определенной модели работы с памятью.

Различные программыные системы имеют свои собственные требования к используемым моделям управления памятью. Поэтому время от времени требуется реализовывать механизны управления памятью удовлетворяющие этим требованиям.

Требования к моделям управления памятью

- скорость выделения, освобождения памяти
- размер занимаемой памяти для службных нужд
- безопасность
- оптимизация под конкретное "железо"
- оптимизация под конкретные данные

Упрощенная модель управления памятью


Универсальность механизма управления памятью в языке C++ может стать причиной неэффестивности использования памяти.

Стандартный распределитель управлей кучей, что часто вынуждает его занимать дополнительную память (от 4 до 32 байт).

Стандартный механизм распределения памяти управляет пулом байтов и может выделять из него участнки памяти любого размера. В качестве вспомогательной структуры может применяться простой блок управления.

```
struct {
    size_t size_;
    bool avaible_;
};
```

Для экономии размера памяти, используемых для служебных нужд, можно для размера выделить 31 бит, а один бит оставить для обозначения доступности памяти



В начале работы программы в памяти располагается только одна структура. По мере выделения памяти появляются новые блоки. При новом запросе на выделение памяти, последовательно проверяются все доступные блоки необходимого размера.

Освобождение блока памяти приводит к очередному поиску предыдущего свободного блока и изменение его размера.


```
Можно получить постоянное время освобождение памяти, путем изменения служебной структуры. struct MCB {
```

```
bool avaible_;

MCB * prev_;

MCB * next_;

};
```



При такой реализации там не требуется поле для хранения размера блока памяти.

boost::pool

В библиотеке boost есть несколько классов для управления памятью.

- boost::simple_segregated_storage
- boost::singleton_pool
- boost::object_pool
- boost::(fast_)pool_allocator
- boost::fast pool allocator

Bce классы boost::pool основаны на классе boost::simple segregated storage.

Это очень просто класс, подразумевается, что он должен быть самым быстрый и компактный класс для управления памятью.

Using boost::simple_segregated_storage

```
| #include <boost/pool/simple_segregated_storage.hpp>
2 #include <vector>
  #include <cstddef>
  int main()
6
    boost::simple_segregated_storage<std::size_t> storage;
    std::vector<char> v(1024);
8
    storage.add_block(&v.front(), v.size(), 256);
9
10
    int *i = static_cast<int*>(storage.malloc());
11
    int *j = static_cast<int*>(storage.malloc_n(1, 512));
    storage.free(i);
14
    storage.free_n(j, 1, 512);
15
16 | }
```

$\mathsf{И}$ нтерфейс boost::simple_segregated_storage

- add_block метод, для добавления новой памяти в хранилище
- malloc метод, который выделяет из хранилища блок памяти. возвращает указатель на выделенный блок
- free метод, который возращает в хранилище блок памяти, выделенный через метод malloc


simple segregated storage низкоуровневый класс обычно не используется в программах. Более того, класс обладает рядом особенностей, которые надо учитывать и обходить стороной. Поэтому непосредственное использование данного класса не рекомендуется

```
boost::simple_segregated_storage<std::size_t> storage;
std::vector<char> v(1024);
storage.add_block(&v.front(), v.size(), 256);

int *j = static_cast<int*>(storage.malloc_n(1, 4096));
// j != nullptr.
```


Как устроен boost∷simple_segregated_storage

```
storage.add_block(&v.front(), v.size(), 256);
```



Как устроен boost::simple_segregated_storage

```
1 int * pointer1 = static_cast<int*>(storage.malloc());
```




Как устроен boost::simple_segregated_storage

```
int * pointer2 = static_cast<int*>(storage.malloc());
                        chunk
                                   chunk
                                              chunk
                                                         chunk
                                pointer 2
                     pointer
                                      segmented_storage
```


Как устроен boost::simple_segregated_storage

```
storage.free(pointer1);
```



Как устроен boost∷simple_segregated_storage

```
storage.free(pointer2);
```



boost::singleton_pool

Kласс boost::singleton_pool является более выкоуровневым механизмом для управления памятью.

```
1 struct int_pool {};
  using singleton_int_pool = boost::singleton_pool<int_pool, sizeof(int)>;
  int main() {
   // let's allocate memory for a single element
    int *i = static_cast<int*>(singleton_int_pool::malloc());
    // let's allocate memory for 10 elements
    int *j = static_cast<int*>(singleton_int_pool::ordered_malloc(10));
11
    // releases all memory blocks that aren't used
    singleton_int_pool::release_memory();
12
    // releases all memory blocks
13
    singleton_int_pool::purge_memory();
14
15 }
```

Описание типа

У класса boost::singleton pool 6 шаблонных аргумента

- Tag некий идентификатор, по которому можно получить доступ до конкретного объекта класса singleton pool
- RequestedSize требуемый размер для выделения памяти под один "элемент"
- UserAllocate пользовательский аллокатор. По умолчанию default user allocator new delete.
- Mutex тип объекта для синхронизации потоков
- NextSize первоначальный объем пула
- MaxSize максимальное количество выделяемых chunks при запросе на выделение памяти

Особенности singleton_pool

Возможно создать несколько экземпляров boost::singleton_pool. Благодаря первому шаблонному параметру Tag, существует возможность работать с несколькими экземплярами, даже при условии что RequestedSize одинаковый.

Knacc boost::singleton_pool выделяет память автоматически, не требуется, как в случае с boost::simple_segregated_storage, предоставлять память.

Функции release __memory и purge __memory возвращают память обратно OC. Чтобы освободить память и оставить её в boost∷singleton __pool необходимаю использовать free или ordered __free.

Функции malloc и ordered_malloc возвращают void * поэтому приходится явно использовать приведение к нужному типу указателя.

$boost::object_pool < T >$

Библиотека boost предоставляет еще класс для управления памятью boost∷object_pool

B отличие от boost::singleton_pool и boost::simple_segregated_storage объекты класса boost::object_pool знают для каких типов выделять память. Поэтому нет нужды явно использовать приведение типов.

Кроме того, благодаря этому "знанию" в boost::object_pool существует метод construct одновременного выделения памяти и вызова конструктора и метод destroy для вызова деструктора и освобождения памяти.

Еще одна особенность boost::object_pool в возможности регулирования размера блока, запрашиваемого у ОС.

void set_next_size(const size_type next_size);

Аллокаторы boost

Для использования механизмов управления памятью, описанных выше, boost имеет два распределителя памяти, удовлетворяющих требованиям стандартной библиотеки. Следовательно их можно использовать в качестве аллокаторов для стандартных контейнеров.

Эти распределители памяти реализованы в классах boost::pool_allocator и boost::fast_pool_allocator.

```
int main() {
    std::vector<int, boost::pool_allocator<int>> v;
    for (int i = 0; i < 1000; ++i)
        v.push_back(i);

v.clear();
boost::singleton_pool<boost::pool_allocator_tag, sizeof(int)>::
    purge_memory();
}
```

Обоснование оптимизации для работы с малыми объектами

Зачастую стандартные механизмы управления памятью не оптимизированы для работы с объектами малого размера.

Однако, используются небольшие объекты не так и редко.

Рассмотрим механизмы управления памятью для оптимизации работы с малыми объектами, реализованные Александреску в библиотеке Loki.

Принципы построения моделей управления памятью реализованные в boost и в Loki схожи.

Слоенный пирог классов

Распределитель памяти для небольших объектов работает с четырехслойной структурой:

- SmallObject
- * предоставляет функциональные возможности на уровне объектов
- SmallObjAllocator
- * размещает объекты разного размера
- * конфигурацию параметров можно изменять
- FixedAllocator
- * размещает объекты одного размера
- Chunk
- * размещает объекты одного размера
- * максимально возможное количество объектов фиксированно

Chunk

Каждый объект класса **Chunk** содержит участок памяти состоящий из фикцированного числа блоков, и управляет ими.

Размер и количество блоков указываются при создании Chunk

Если в объекте Chunk больше не осталось свободных блоков, то функция выделения памяти возвращает nullptr.

В некотором роде Chunk это упрощенный boost::simple segregated storage

33/40

Класс Chunk

```
struct Chunk {
  void Init(size_t blockSize, byte blocks);
  void * Allocate(size_t blockSize);
  void Deallocate(void * p, size_t blockSize);
  byte * data_;
  byte firstAlailableBlock_;
  byte blocksAvailable_;
};
```

FixedAllocator

Kласс FixedAllocator предназначен для управления Chunk

FixedAllocator также как и объекты Chunk работает с блоками фиксированного размера, но количество этих блоков не ограничено.

Для этого FixedAllocator содержит массив Chunk-ов, в который добавляет новый Chunk, если все остальные заняты.

При запросе на выделение памяти FixedAllocator ищет в массиве Chunk, в котором есть свободные блоки.

Однако, для ускорения работы FixedAllocator хранит указатель на последний использованный для выделения блока Chunk. Если же в этом Chunk нет свободных блоков, только тогда происходит поиск во всем массиве, а указатель менятся на найденный Chunk

Трюки в Deallocate

Meтод FixedAllocator::Deallocate(void * p) освобождает блок в соответствующем Chunk.

Ho при вызове Deallocate неизвестно к какому именно Chunk относится освобождаемая память. Для определения, какой именно Chunk отвечает за освобождаемый блок, FixedAllocator происходит поиск по массиву Chunk-ов.

Это осуществяется проверкой лежит ли аргумент функции Deallocate в диапазоне $[c.data_, c.data_ + blockSize_*numBlocks_]$, где с - это Chunk из массива

Для ускорения работы Deallocate класс FixedAllocator содержит указатель pDeallocChunk $_$ на последний Chunk, в котором происходило освобождение блока

Если освобождаемый блок не принадлежит Chunk, на который ссылает $pDeallocChunk_{_}$, то сперва выполняется поиск подходящего Chunk среди соседей pDeallocChunk.

SmallObjAllocator

Класс SmallObjAllocator позволяет размещать в памяти объекты любого размера, объединяя в себе несколько различных объектов **FixedAllocator**

```
class SmallObjAllocator {
   vector<FixedAllocator> pool_;
3 public:
   SmallObjAllocator(size_t chunkSize, size_t maxObjectSize);
   void * Allocate(size_t numBytes);
   void Deallocate(void * p, size_t size);
```

Получив запрос на выделение памяти, объект класса SmallObjAllocator переадресует запрос наиболее подходящему объекту FixedAllocator либо оператору **new**.

Параметр size в методе Deallocate позволяет ускорить поиск необходимого FixedAllocator

37/40

SmallObject

Верхнем слоем в пироге классов занимает класс SmallObject.

```
struct SmallObject {
  virtual ~SmallObject() = default;
  static void * operator new(std::size_t size);
  static void operator delete(void * p, std::size_t size);
}
```

Оператор new вызывает функцию SmallObjAllocator::Allocate(size)

Оператор delete вызывает функцию SmallObjAllocator::Deallocate(p, size)

```
Использовать SmallObject крайне просто class MySmallClass: public SmallObject {
// implementation of our functional class
};
```

Так объекты MySmallClass автоматически будут использовать механизм управления памятью предназваченый для малых объектов.

Компилятор наше всё

В классе SmallObject используется возможность C++, которая позволяет переопределить оператор delete, который принимает два аргумента: указатель на освобождаемую память и размер освобождаемого объекта

Эта возможность формулируется как: If defined (21), and if (17) is not defined, called by the usual single-object delete-expressions if deallocating an object of type T.

void T::operator delete(void* ptr): (17)

```
void T::operator delete(void* ptr); (17)
void T::operator delete(void* ptr, std::size_t sz); (21)
```

Таким образом компилятор сам позаботится о передаче размера блока, который требуется для функции SmallObjAllocator::Deallocate

The end

Самостоятельное изучение

 реализовать распределитель памяти удовлетворяющи требованиям стандартной библиотеки и оптимизированный для работы с малыми объектами

Список литературы

- Memory Management Reference
- Александреску Современное проектирование на С++
- Loki library
- The Boost C++ Libraries : Boost Pool
- operator delete
- operator new
- Перегрузка операторов new и delete