# Лекция 7. Управление памятью

ИУ8

December 5, 2017

# Содержание

## На текущей лекции рассмотрим:

- some news about new, delete
- stl allocators
- boost::pool
- memory manager models
- TCMalloc

## Для затравки

## Какой вариант работает быстрее?

```
int * arr[100];
int * p = malloc(100 * 4);
for(int i = 0; i < 100; i++)
arr[i] = p + i;
int * arr[100];
for(int i = 0; i < 100; i++)
arr[i] = malloc(4);</pre>
```

## Как работает new?

- выделяет память под объект
- вызывает конструктор объекта
- возвращает указатель на выделенную память

## Как работает delete?

- получает указатель на память, которую необходимо очистить
- вызывает деструктор объекта
- освобождает память

#### Example

```
struct T {
   T() { std::cout << "T::ctor";}
};

T * ptr = new T();
delete ptr;</pre>
```

#### Переопределение new и delete

C++ позволяет переопределять методы **new** и **delete** для классов.

## Example

```
struct T {
    T() { std::cout << "T::ctor" << std::endl; }</pre>
    static void* operator new(std::size_t size) {
      auto p = ::operator new(size);
      std::cout << "TFoo::new(" << size << ") " << p << std::endl;
      return p;
    static void operator delete(void* p) {
      std::cout << "TFoo::delete(" << p << ")" << std::endl;
      if (!p) return;
10
      ::operator delete(p);
14
15 \mid T * ptr = new T();
16 delete ptr;
```

## Что можно еще делать с new?

C++ позволяет объявлять новые operator new и operator delete.

```
struct T {
   T() { std::cout << "T::ctor";}
};

void *operator new (size_t cnt, const std::string &s) {
   std::cout << s << std::endl;
   return ::operator new(cnt);
}

TFoo * ptr = new (std::string("some bedug message")) TFoo;
delete ptr;</pre>
```

#### Оператор new, не бросающий исключение

Если требуется, чтобы оператор new не бросал исключение в случае нехватки памяти, а возвращал ноль, можно использовать оператор new с параметром std:nothrow. Этот параметр имеет тип  $std:nothrow\_t$ .

```
void *operator new(size_t size, const std::nothrow_t &nt);

Type * ptr = new(std::nothrow) Type;
if(ptr != nullptr) {
    // using ptr
}
```

#### Задача

Есть выделенная память. Необходимо, чтобы объект класса разместился в этой памяти.

```
1 struct TFoo {
    TFoo(){ std::cout << "TFoo::TFoo" << std::endl; }</pre>
    ~TFoo(){ std::cout << "TFoo::~TFoo" << std::endl; }
 |};
6 constexpr int memorySize = 1000;
7 static_assert(memorySize > sizeof(TFoo), "too little memory");
8 char static_data[memorySize];
10 int main() {
    char * data = static_data;
11
      TFoo *foo = new (data) TFoo;
      data += sizeof(TFoo);
13
      foo->~TFoo();
14
      return 0;
15
16 }
```

#### placement new

В C++ определен так называемый placement new, который **НЕ** выделяет память, а только создает объект в области памяти, которая передана в качестве аргумента.

```
1 void* operator new(std::size_t count, void* ptr);
```

Таким образом, можно конструировать объекты в известной области памяти. Это память может быть выделена любым способом.

#### Распределитель памяти

В некоторых частях стандартной библиотеки языка С++ используются специальные объекты для выделения и освобождения памяти, которые называются распределителями памяти (аллокаторами).

Распределители памяти используются как абстракция, преобразующая запросы на выделение памяти в физическую операцию её выделения.

В стандартной библиотеке C++ определен распределитель памяти по умолчанию namespace std{ template<class T>

```
template < class T>
class allocator;
}
```

Он использует стандартные механизмы new и delete, но время вызова операторов остается неопределенным.

## Где используются распределители памяти

Все стандартные контейнеры используют распределители памяти для выделения динамической памяти.

## Основные операции распределителей памяти

- allocate(size\_t N) выделяет память для N элементов
- construct(void \* p, Args &&...) инициализирует элемент, на который указывает p
- destroy(void \*p) уничтожает элемент, на который указывает *p*
- deallocate(void \* p, size t N) освобождает память p

В C++11 для создания собственного распределителя памяти требуется определить только allocate, deallocate.

По умолчанию в C++11 construct использует placement new, a destroy явно вызовает деструктор.

#### Аллокаторы boost

Библиотека boost имеет два распределителя памяти, удовлетворяющих требованиям стандартной библиотеки. Следовательно, их можно использовать в качестве аллокаторов для стандартных контейнеров.

Эти распределители памяти реализованы в классах boost::pool\_allocator и boost::fast\_pool\_allocator.

```
int main() {
    std::vector<int, boost::pool_allocator<int>> v;
    for (int i = 0; i < 1000; ++i)
        v.push_back(i);

    v.clear();
    boost::singleton_pool<boost::pool_allocator_tag, sizeof(int)>::
        purge_memory();
}
```

Различные программные системы имеют свои собственные требования к используемым моделям управления памятью. Поэтому время от времени требуется реализовывать механизны управления памятью, удовлетворяющие этим требованиям.

#### Требования к моделям управления памятью


- скорость выделения/освобождения памяти
- размер занимаемой памяти для службных нужд
- оптимизация под конкретное "железо"
- оптимизация под конкретные данные

## Упрощенная модель управления памятью

Универсальность механизма управления памятью в языке C++ может стать причиной неэффективности использования памяти.

Стандартный механизм распределения памяти управляет пулом байтов и может выделять из него участки памяти любого размера. В качестве вспомогательной структуры может применяться простой блок управления.


```
struct {
    size_t size;
    bool avaible;
}
```



В начале работы программы в памяти располагается только одна структура. По мере выделения памяти появляются новые блоки. При новом запросе на выделение памяти последовательно проверяются все доступные блоки необходимого размера.

Освобождение блока памяти приводит к очередному поиску предыдущего свободного блока и изменению его размера.

```
Можно получить постоянное время освобождение памяти путем изменения служебной структуры.
struct MCB {
  bool avaible;
  MCB * prev;
  MCB * next;
};
```



## Подходы к реализации эффективных аллокаторов

## Основные проблемы

- фрагментация памяти
- параллелизм

## Блоки разного размера

В основном для выделения памяти для "больших" объектов используют стандартные функции выделения физической памяти. Для выделения памяти под объекты малого размера используют более сложные механизмы.

## Подходы к реализации эффективных аллокаторов

#### Fixed size allocator

Предположим, что программе всегда требуются блоки одного и того же размера. Тогда можно сделать стек свободных блоков, из которого будет выделяться память под объекты. При освобождении блоки будут добавляться в стек свободных блоков. Все это обеспечит константное время для выделения/освобождения памяти.

Так как приложениям требуется работа с памятью разных размеров, то используют несколько экземплятор fixed size allocator, которые работают со своими размерами блока.

Когда требуется выделить N байт, аллокатор ищет экземплятор fixed size allocator c размером блока, больше или равным N.

## Подходы к реализации эффективных аллокаторов

#### Многопоточность

Самый простой подход добавить поддержку многопоточности в аллокатор - это добавить mutex. Недостатки такого решения очевидны.

Чтобы как-то нивелировать недостатки, связанные с мьютексом, создают локальный для каждого потока кэш.

#### **TCMalloc**

На этой идее основан TCMalloc от Google (TC - Thread Caching). Основная идея: для каждого потока есть свой стек свободных блоков, и только в случае переполнения этого стека блоки кладутся в глобальный стек свободных блоков. Если надо выделить блок, который все еще находится в локальном стеке, то не требуется дополнительного времени на синхронизацию.

## The end

## Самостоятельное изучение

• реализовать распределитель памяти удовлетворяющи требованиям стандартной библиотеки и оптимизированный для работы с объектами размера 128, 256 байт

## Список литературы

- Ссылка на пример распределителя в С++11
- Memory Management Reference
- Александреску Современное проектирование на С++
- Loki library
- The Boost C++ Libraries : Boost.Pool
- operator delete
- operator new
- Перегрузка операторов new и delete