Práctica de laboratorio: Asistencia remota en Windows

Introducción


En esta práctica de laboratorio, se conectará a una computadora, examinará controladores de dispositivos y proporcionará asistencia de forma remota.

Equipo recomendado


- Dos computadoras con Windows 7, Windows 8 o Vista conectadas a una LAN
- Las dos computadoras deben pertenecer al mismo grupo de trabajo y a la misma subred

Paso 1: Crear una carpeta de Asistencia remota en el escritorio de Equipo-2

- a. Inicie sesión en Equipo-2 como miembro del grupo de administradores. Pídale al instructor el nombre de usuario y contraseña.
- b. Haga clic con el botón secundario del mouse en el escritorio de Equipo-2 y seleccione Nuevo > Carpeta.
 Asígnele a la carpeta el nombre Permiso remoto.
- c. Haga clic con el botón secundario del mouse en la carpeta **Permiso remoto**, luego, seleccione **Propiedades > Compartir > Uso compartido avanzado**.
- d. Se abre la ventana **Uso compartido avanzado**. Marque la casilla de verificación **Compartir esta carpeta**. Haga clic en **Aceptar**.




e. Haga clic en la ficha **Seguridad**. Asegúrese de que el nombre de usuario **ITEuser** aparezca en la lista. Haga clic en **Cerrar**. Si **ITEuser** no aparece, agréguelo. Haga clic en **Editar > Agregar**, escriba **ITEuser** y, luego, haga clic en **Comprobar nombres**.



Paso 2: Configurar los parámetros de Asistencia remota en Equipo-2


a. Haga clic en Panel de control > Sistema > Configuración de Acceso remoto.



b. Se abre la ventana **Propiedades del sistema**. Marque la casilla de verificación **Permitir conexiones de Asistencia remota a este equipo** y, a continuación, haga clic en **Opciones avanzadas**.




c. Se abre la ventana Configuración de Asistencia remota. Asegúrese de que haya una marca de verificación en la casilla de verificación Permitir que este equipo se controle de forma remota. Establezca en 1 hora el tiempo máximo que las invitaciones pueden permanecer abiertas, marque la casilla de verificación Crear invitaciones que sólo se pueden usar en equipos que ejecuten Windows Vista o posterior y, luego, haga clic en Aceptar.




- d. Haga clic en Aceptar en la ventana Propiedades del sistema.
- e. Cierre todas las ventanas abiertas.

Paso 3: Crear una invitación de Asistencia remota en Equipo-2


a. Haga clic en Inicio > Todos los programas > Mantenimiento > Asistencia remota de Windows.
 Nota: En Windows 8, navegue hasta la Pantalla Inicio, escriba msra y, luego, presione la tecla Intro.



b. Se abre la ventana **Asistencia remota de Windows**. Haga clic en **Invitar a una persona de confianza** para ayudarle.




c. Aparece la pantalla ¿Cómo desea invitar al ayudante de confianza? Haga clic en Guardar esta invitación como un archivo.



¿Qué métodos puede utilizar para ponerse en contacto con alguien que lo asista?


d. Se abre la ventana **Guardar como**. Haga clic en **Escritorio** y, luego, en la carpeta del archivo **Permiso remoto**. En el campo **Nombre de archivo**, escriba **Invitación 1**. Haga clic en **Guardar**.

Nota: En Windows Vista, se abre la ventana Asistencia remota de Windows. Haga clic en Examinar > Escritorio > carpeta Permiso remoto. Escriba Invitación 1 en el campo Nombre de archivo y, luego, haga clic en Guardar. Escriba Assist en los campos Contraseña y Confirmar contraseña y haga clic en Finalizar.



e. Se abre la ventana de **Asistencia remota de Windows** y muestra la contraseña de invitación para su sesión de Asistencia remota. La contraseña de invitación del ejemplo es: **DCZSCQGYST5V.**

Nota: No cierre la ventana de Asistencia remota de Windows.



¿Cuál es la contraseña de invitación que se muestra en su computadora? La necesitará más adelante.

f. En la ventana de Asistencia remota de Windows, haga clic en Configuración.

g. Asegúrese de que haya una marca de verificación junto a **Usar la tecla ESC para dejar de compartir el control**. Establezca el uso del ancho de banda en **Medio**. Haga clic en **Aceptar**.




¿Qué funciones se deshabilitan con un uso medio del ancho de banda?

Paso 4: En Equipo-1, recuperar el archivo de invitación de Equipo-2

a. En Equipo-1, haga clic en Inicio > Equipo.


Nota: En Windows 8.1, abra Este equipo.

b. Se abre la ventana **Equipo** o **Este equipo**. En el panel izquierdo, en **Red**, expanda **Equipo-2** y, luego, haga clic en la carpeta **Permiso remoto**. Haga doble clic en el archivo **Invitación 1**. Ingrese las credenciales de usuario proporcionados por el instructor, si se le solicita.




c. Se abre la ventana **Asistencia remota**, escriba la contraseña de invitación que ingresó en el paso 3 y, luego, haga clic en **Aceptar**.

Nota: En Windows Vista, creó la contraseña Assist. Ingrésela aquí.



Paso 5: Permitir que Equipo-1 acceda de forma remota a Equipo-2

a. En **Equipo-2**, se abre la ventana **Asistencia remota de Windows** y le solicita permiso para autorizar a **ITEuser** a conectarse a su computadora. Haga clic en **Sí**.




b. La barra de título de la ventana **Asistencia remota de Windows** cambia para informarle que otro usuario, ITEuser en este ejemplo, lo está ayudando. En este punto, Equipo-1 tiene una ventana activa que muestra todo lo que sucede en Equipo-2.



Paso 6: Desde Equipo-1, solicitar control de Equipo-2 mediante Asistencia remota

Cuando el usuario de Equipo-2 responde a su solicitud para abrir la Asistencia remota, tendrá la capacidad de ver todas las acciones que se realizan en Equipo-2, desde Equipo-1. Sin embargo, si desea controlar a Equipo-2, deberá hacer una solicitud de control. En la ventana **Asistencia remota de Windows - se ayuda a ITEuser**, haga clic en **Solicitar control**.



Paso 7: Desde Equipo-2, permitir que ITEuser comparta el control de su escritorio


Para permitir que el ITEuser en Equipo-1 controle a Equipo-2, el usuario en Equipo-2 debe responder el mensaje ¿Desea permitir que ITEuser comparta el control de este escritorio? Marque la casilla de verificación Permitir que ITEuser responda a los mensajes de Control de cuentas de usuario y, luego, haga clic en Sí.




Paso 8: Desde Equipo-1, utilizar la Asistencia remota para trabajar en Equipo-2

Cuando el usuario en Equipo-2 acepta su solicitud de control remoto, podrá controlar el Equipo-2 como si se encontrara en él.


 a. En la ventana Asistencia remota de Windows - se ayuda a ITEuser, haga clic en Panel de control > Sistema.




b. Se abre la ventana **Sistema** en la ventana **Asistencia remota de Windows - se ayuda a ITEuser**. Revise el nombre de la computadora a fin de verificar que está trabajando en Equipo-2. Una vez que haya verificado que está trabajando en Equipo-2, cierre la ventana **Sistema**.



c. En la parte superior de la ventana **Asistencia remota de Windows - se ayuda a ITEuser**, haga clic en **Chat**.




d. Aparece un área de chat a la izquierda de la ventana **Asistencia remota de Windows - se ayuda a ITEuser**. Escriba ¿Cómo puedo ayudarlo? en el cuadro de chat y luego haga clic en **Enviar**.




Paso 9: En Equipo-2, responder la pregunta de chat de ITEuser en Equipo-1

Cuando el usuario que se encuentra en Equipo-1 envía un mensaje de chat a Equipo-2, este aparecerá en la ventana Asistencia remota de Windows - se recibe ayuda de ITEuser. Escriba ¿Puede mostrarme cómo determinar cuál es mi dirección IPv4 en esta computadora? y haga clic en Enviar.




Paso 10: Desde Equipo-1, mostrar el usuario en Equipo-2 cómo realizar la acción solicitada

- a. Podrá ver al usuario de Equipo-2 escribir la respuesta en la ventana de chat. La respuesta aparecerá en el área de chat que se encuentra a la izquierda de la ventana Asistencia remota de Windows se ayuda a ITEuser cuando se haga clic en Enviar. Escriba ¡Seguro! en su campo de chat y haga clic en Enviar.
- b. En la ventana **Asistencia remota de Windows se ayuda a ITEuser**, haga clic en **Inicio**, escriba **símbolo del sistema** y, luego, presione la tecla **Intro**.




c. Se abre la ventana de **Símbolo del sistema** dentro de la ventana **Asistencia remota de Windows - se ayuda a ITEuser**. Escriba **ipconfig** y, a continuación, presione la tecla **Intro**.



¿Cuál es la dirección IPv4 de Equipo-2?

d. Use el área de chat para preguntar si hay algo más en lo que pueda ayudar al usuario en Equipo-2. De no haber, haga clic en **Dejar de compartir** en la ventana **Asistencia remota de Windows - se ayuda a ITEuser**.




e. Cierre la ventana Asistencia remota de Windows - se ayuda a ITEuser en Equipo-1.

Paso 11: Desde Equipo-2, cerrar la Asistencia remota y eliminar la carpeta de invitación


a. Cuando ITEuser se desconecte, recibirá el mensaje **Finalizó una conexión de Asistencia remota** en la ventana de chat. Cierre todas las ventanas abiertas.

Nota: Puede recibir un mensaje ¿Está seguro de que desea cerrar Asistencia remota? Haga clic en Sí

b. Haga clic con el botón secundario del mouse en la carpeta **Permiso remoto** que se encuentra en el escritorio y seleccione **Eliminar** en el menú.



- c. Se abre la ventana Eliminar carpeta, haga clic en Sí.
- d. Se abre la ventana Compartir, haga clic en Continuar.



Reflexión

¿Por qué se recomienda eliminar la carpeta Permiso remoto que creó en el Escritorio de Equipo-2 después de que haya finalizado la sesión de Asistencia remota?
