
3.7 TCP拥塞控制



- TCP拥塞控制: 吞吐率问题讨论
 - ▶ TCP连接的吞吐率与拥塞窗口大小和RTT相关,我们假设:
 - ✓ 忽略慢启动阶段
 - ✓ 总有数据要发送
 - ✓ 设W为丢失事件发生时拥塞窗口的大小, W和RTT不变
 - ✓ 一个连接的平均吞吐率

一个连接的平均吞吐量 = $\frac{0.75 \cdot W}{RTT}$



2022/11/18


计算机网络与信息安全研究室

105



3.7 TCP拥塞控制

- TCP拥塞控制: 当前实现的有代表性的几个算法
 - ▶ New RENO算法
 - ✓ RENO仅考虑了每次拥塞发生时只丢失一个报文段的情形
 - ✓ New RENO主要解决一次拥塞多个报文段丢失,而造成的拥塞窗口和阈值多次折半问题(使TCP吞吐率降低)
 - ▶ Cubic算法
 - ✓ Linux内核2.6之后的默认TCP拥塞控制算法
 - ✓ 解决由于**拥塞窗口的变化对RTT的依赖**而造成的不公平性问题



3.7 TCP拥塞控制




- TCP拥塞控制: 吞吐率问题讨论
 - ▶ TCP长肥管道问题
 - ✓ 例如:报文段长度为1500字节,RTT为100毫秒,要获得10Gbps的吞吐率,要求平均窗□长度=83333报文段
 - ✓ 假设丢包率为L,则
 - 一个连接的平均吞吐量 $\approx \frac{1.22 \cdot MSS}{RTT \cdot \sqrt{L}}$
 - \checkmark 要获得10 Gbps的吞吐量,则 $L \approx 2 \times 10^{-10}$ (非常小的丢失率,很难达到)
 - ✓ 对高速网络需要对TCP进行优化(RFC 3649)

2022/11/18

计算机网络与信息安全研究室

106






2022/11/18

3.7 TCP拥塞控制



- BBR算法(Bottleneck Bandwidth and Round-trip propagation time)
- ▶ 2016年由谷歌设计提出,目前已集成到Linux 4.9内核中
- ▶ BBR 算法不将出现丢包或时延增加作为拥塞信号,主动探测网络带宽



Neal Cardwell, Yuchung Cheng, C. Stephen Gunn, Soheil Hassas Yeganeh, and Van Jacobson. BBR: Congestion-Based Congestion Control. Communications of the ACM, Vol. 60, No. 2, 2017

2022/11/18


计算机网络与信息安全研究室

113

3.7 TCP拥塞控制



- 优化点的近似观测
 - ▶ 用过去10秒内的最小RTT (min RTT) 和最大投递率 (max BW), 分别 近似 *Rtprop* 和 *BtlBw*,并依据这两个值估算当前*BDP*



2022/11/18

计算机网络与信息安全研究室

3.7 TCP拥塞控制




- BBR算法的核心思想
 - ▶ 寻找最高吞吐率、最低时延的点
 - ▶ 试图测量图中左侧优化点的BtlBw, 尽量将cwnd收敛到实际BDP,从 而避免出现丢包

✓ RTprop: 往返时间

✓ BtlBw: 瓶颈链路带宽

✓ BDP: 带宽时延积=BtlBw×RTprop



2022/11/18

计算机网络与信息安全研究室


114

3.7 TCP拥塞控制



- 优化点的近似观测
 - ▶ max BW和min RTT不能同时被测得
 - ✓ 要测最大带宽,需要把瓶颈链路填满,此时缓存中有排队分组,延迟较高
 - ✓ 要测最低延迟,需要保证链路队列为空,网络中分组越少越好,cwnd较小

But to see both max BW and min RTT, must probe on both sides of BDP...



2022/11/18


计算机网络与信息安全研究室

116

3.7 TCP拥塞控制



- TCP拥塞控制:显示拥塞通知(ECN)
 - ▶ 一种网络辅助的拥塞控制机制,在RFC3168中定义
 - ▶ 路由器使用IP数据包首部TOS域段中的两位指示网络拥塞
 - ▶ 采用前向通知: 网络拥塞通知携带到接收端
 - ▶ 接收端在返回的ACK中设置ECE位(TCP报文段的保留字段的低位), 将网络拥塞通知给发送端



总 结



- 传输层基本概念和原理
 - ▶复用与分用
 - ▶可靠数据传输
 - ▶流量控制
 - ▶拥塞控制
- ■两个典型传输层协议
 - **▶**UDP
 - **▶**TCP

2022/11/18

计算机网络与信息安全研究室

118