信息与软件工程学院

吴 佳

本章重点:

- 1. 光源
- 2. 基本光照模型(反射)
- 3. 透射模型

- 真实感绘制依赖于表面光照效果:
 - 光的反射
 - 透明性
 - 表面纹理
 - 阴影
- 光照模型(lighting model) 对象表面上单个点的光强度计算模型

- 1. 光源
- 2. 基本光照模型(反射)
- 3. 透射模型


1. 光源

- 光源(light source) 任意发出辐射能量的对象
- 光源可以是发光体和反射体的混合
- 光源属性:
 - 位置
 - 发射光颜色
 - 发射方向
 - 光源形状

1. 光源


- 1.1 光源分类
- 1.2 辐射强度衰减
- 1.3 方向光源和投射效果
- 1.4 角强度衰减

1.1 光源模型



- 点光源 指一个无限小的点,所有光 向四周平均地散射光
- 适用范围:
 - 比对象小得多的光源
 - 离场景不是太近的大光源

无穷远光源



- 光源在无限远放射
- 在任何位置,放射方向都是一致的,可以模拟类似太阳的光线

1. 光源

- 1.1 光源分类
- 1.2 辐射强度衰减
- 1.3 方向光源和投射效果
- 1.4 角强度衰减

1.2 辐射强度衰减

- 光强度随着光源距离 d 衰减
 - -离光源距离为 d_l 处光辐射强度按照 $1/d_l^2$ 衰减
- <u>问题</u>:
 - •接近光源时, $1/d_l^2$ 会产生过大的强度变化
 - 当 d₁ 很大时,变化又太小
- 改进:

$$f_{radatten}(d_l) = \frac{1}{a_0 + a_1 d_l + a_2 d_l^2}$$

用户可以调整系数 a_0 , a_1 和 a_2 的值以得到场景中不同的光照效果

1.2 辐射强度衰减


• 光强度衰减函数:

$$f_{radatten}(d_1) = \begin{cases} 1.0 & \text{如果光源在无穷远处} \\ \frac{1}{a_0 + a_1 d_l + a_2 d_l^2} & \text{如果光源是局部光源} \end{cases}$$

1. 光源


- 1.1 光源分类
- 1.2 辐射强度衰减
- 1.3 方向光源和投射效果
- 1.4 角强度衰减

1.3 方向光源和投射效果



- 对局部光源稍加修改可产生方向 光源
- 方向光源 对象位于光源的方向范围 θ_l 内才能得到光照

1.3 方向光源和投射效果



- 方向光源 对象位于光源的方向范围 θ_1 内才能得到光照
- V_{light} 光源方向的单位向量
- V_{obj} 光源位置到一个对象位置的方向向量

$$V_{obj} \cdot V_{light} = \cos \alpha$$

1. 光源

- 1.1 光源分类
- 1.2 辐射强度衰减
- 1.3 方向光源和投射效果
- 1.4 角强度衰减

1.4 角强度衰减

- 沿着圆锥轴光强最大, 离开时强度减弱
- 方向光源角强度衰减函数:

$$f_{angatten}(\alpha) = \cos^{a_l} \alpha$$

$$= \left(V_{obj} \cdot V_{light} \right)^{a_l}$$


 $\mathbf{v}_{obj} \cdot \mathbf{V}_{light}$ \mathbf{v}_{obj} 光源

• *a*₁ – 衰减指数

Cone Axis

Vector


- 1. 光源
- 2. 基本光照模型(反射)
- 3. 透射模型



表面光照效果


- 反射:
 - **漫反射**:表面将光向各个方向 发散出去(粗糙表面)
 - **镜面反射**: 反射光汇集中在一部分区域(光滑表面)
- 环境光(背景光)- 场景中各个表面的反射光生成的光照效果
 - 环境光: 设定场景一般亮度级

基本光照模型



- 表面光照效果是由**光源光**和**其他表面** 反射光混合生成的
- •基本光照模型(一般限于点光源)包含:
 - 环境光
 - 光源光的反射
- 接下来分别推导两类基本光照模型:
 - ① 漫反射模型
 - ② 镜面反射模型

漫反射



- 理想漫反射体 入射光在各个方向以相同强度发散而与观察者位置无关
- •朗伯余弦定理:

在与对象表面法向量夹角为 ϕ_N 方向上,每个面积为dA的平面单位f发散的光线与 $\cos\phi_N$ 成正比


强度=
$$\frac{\text{单位时间辐射能}}{\text{投影面积}}$$
$$\propto \frac{\cos \phi_N}{dA \cos \phi_N}$$
$$= 常数$$


漫反射系数

- 假设每一表面都按照**理想漫反射体**对待,则可确定将要按漫反射 发散的入射光部分的每一个表面设定一个参数**k**_d,该参数称为<mark>漫</mark> 反射系数
- · 物体在该点处光强度为(其中, I为入射光强度):

$$k_d \times I$$

- 反射系数 k_d 值为0.0到1.0之间
- 如果希望一个强反射表面,则将参数的值设成接近1.0
- 如果要模拟一个能吸收大部分入射光的表面,则将反射特性设定 为接近0.0






环境光漫反射

- •对于背景光效果,假定每一表面都使用对场景设定的环境光**I**₄来照明
- 对于表面上任意一点,**环境光**对漫 反射的贡献为:

$$I_{ambdiff} = k_d I_a$$


• 只用环境光,缺少立体感



光源漫反射

- 当强度为**I**₁的光源照射一个表面时,从该光源来的入射光总量依赖于表面与光源的相对方向
- 与表面相交的光线数量与该表面投影到入射 光方向的面积成正比

光源漫反射



当强度为I₁的光源照射一个表面时,从该光源来的入射光总量依赖于表面与光源的相对方向

一个强度为L的光源的入射光总量:

$$I_{l,incident} = I_l \cos \theta$$


• 漫反射光强度:

入射光方向与表 面法向量夹角

$$I_{l,diff} = k_d I_{l,incident}$$
$$= k_d I_l \cos \theta$$

P_{source}

光源漫反射




•一个点光源在表面照明的漫反射公式:


$$I_{l,diff} = \begin{cases} k_d I_l (\mathbf{N} \cdot \mathbf{L}) & \mathbf{N} \cdot \mathbf{L} > 0 \\ 0.0 & \mathbf{N} \cdot \mathbf{L} \le 0 \end{cases}$$

• L为指向点光源的单位方向向量

$$L = \frac{P_{source} - P_{surf}}{|P_{source} - P_{surf}|}$$

单个点光源照明下产生的漫反射






漫反射模型

• 全部漫反射:


$$I_{diff} = \begin{cases} k_a I_a + k_d I_l (\mathbf{N} \cdot \mathbf{L}) & \mathbf{N} \cdot \mathbf{L} > 0 \\ k_a I_a & \mathbf{N} \cdot \mathbf{L} \le 0 \end{cases}$$



• ka为环境漫反射系数


$$k_a \in [0,1], k_d \in [0,1]$$

镜面反射







镜面反射




- 镜面反射: 在光滑表面上看到的高光
- 镜面反射是由接近镜面反射角的 一个汇聚区域内,入射光的全部 或绝大部分成为反射光所导致的
- V-指向视点的单位向量
- 理想的反射体 V与R的夹角为0, 仅当V与R重合时才能观察到反 射光

非理想反射体





- 反射方向分布在向量**R**周围的**有 限范围**内
- 较光滑表面的镜面反射范围较小
- 粗糙的对象表面有较大的反射范围




Phong镜面反射模型


- Phong Bui Tuong提出计算镜面范围的经验 公式
- Phong镜面反射模型 镜面反射光强度与 $cos^{n_s}\phi$ 成正比

$$I_{l,spec} \propto I_l \cos^{n_s} \phi$$

 n_s - **镜面反射参数**,由镜面表面材质决定。 光滑表面 n_s 值较大,粗糙表面 n_s 值较小



Phong镜面反射




$$I_{l,spec} = \begin{cases} k_s I_l (\mathbf{V} \cdot \mathbf{R})^{n_s} & \mathbf{V} \cdot \mathbf{R} > 0 \text{ ftl } \mathbf{N} \cdot \mathbf{L} > 0 \\ 0.0 & \mathbf{V} \cdot \mathbf{R} \le 0 \text{ ftl } \mathbf{N} \cdot \mathbf{L} \le 0 \end{cases}$$

- ϕ 为V与R之间夹角
- $\cos \phi = \mathbf{V} \cdot \mathbf{R}$
- 若V和L位于法向量N的同一侧或 光源在表面的后面,表面显示中 不会有镜面反射效果

$$V \cdot R > 0$$
 和 $N \cdot L > 0$
 $V \cdot R \le 0$ 和 $N \cdot L \le 0$

 k_c -<mark>镜面反射系数</mark>,有镜面表面材质属性,以及其他因素(极 性、入射光线颜色)决定

Phong镜面反射模型




• 反射向量R计算:

$$R + L = (2N \cdot L)N$$

$$R = (2N \cdot L)N - L$$

Phong镜面反射简化模型



• L与V间的**半角向量**H来计算镜面反射范围

$$oldsymbol{H} = rac{oldsymbol{L} + oldsymbol{V}}{ig|oldsymbol{L} + oldsymbol{V}ig|}$$

- 以cosα替代cosφ
 - 以 $N \cdot H$ 替代 $V \cdot R$

$$I_{l,spec} = \begin{cases} k_s I_l (\mathbf{V} \cdot \mathbf{R})^{n_s} & \mathbf{V} \cdot \mathbf{R} > 0 \text{ All } \mathbf{N} \cdot \mathbf{L} > 0 \\ 0.0 & \mathbf{V} \cdot \mathbf{R} \le 0 \text{ All } \mathbf{N} \cdot \mathbf{L} \le 0 \end{cases}$$

Phong镜面反射

• Phong计算量:


$$I_{l,spec} = \begin{cases} k_s I_l (\mathbf{V} \cdot \mathbf{R})^{n_s} & \mathbf{V} \cdot \mathbf{R} > 0 \text{ ftl } \mathbf{N} \cdot \mathbf{L} > 0 \\ 0.0 & \mathbf{V} \cdot \mathbf{R} \le 0 \text{ ftl } \mathbf{N} \cdot \mathbf{L} \le 0 \end{cases}$$

• 每次计算V:

$$oldsymbol{V} = rac{oldsymbol{P}_{source} - oldsymbol{P}_{surf}}{oldsymbol{P}_{source} - oldsymbol{P}_{surf}}$$

• 如果使用固定的V = (0.0, 0.0, 1.0) ,所花时间少,但真实感不够好

Phong镜面反射简化模型



• 使用向量L与V间的半角向量H来计算镜 面反射范围,可以得到简化的Phong模型:


$$m{H} = rac{m{L} + m{V}}{m{|L} + m{V}m{|}}$$

$$I_{l,spec} = k_s I_l \left(\boldsymbol{V} \cdot \boldsymbol{R} \right)^{n_s}$$

- 只需要用 $N \cdot H$ 替代 $V \cdot R$
- 经验性估算 $\cos \alpha$ 来替代 $\cos \phi$

Phong镜面反射简化模型

- 非平面表面, $N \cdot H$ 比 $V \cdot R$ 所需计算量较少
 - 因为在每个表面点的R计算包含变化的N向量 $R = (2N \cdot L)N \cdot L$
 - 若观察者与光源离对象表面足够远,且V与L均为常量,则面上所有点的H也为常量



$$m{H} = rac{m{L} + m{V}}{m{|L} + m{V}m{|}}$$

漫反射和镜面反射合并

•对于单点光源,光照表面上某点处的漫反射和镜面反射为:



$$I = I_{diff} + I_{spec}$$

$$= k_a I_a + k_d I_l (N \cdot L) + k_s I_l (N \cdot H)^{n_s}$$
环境光 漫反射 镜面反射

漫反射和镜面反射合并


•对于多光源,光照表面上某点处的漫反射和镜面反射为:

$$I = I_{ambdiff} + \sum_{l=1}^{n} (I_{l,diff} + I_{l,spec})$$

$$= k_a I_a + \sum_{l=1}^{n} I_l \left[k_d (\mathbf{N} \cdot \mathbf{L}) + k_s (\mathbf{N} \cdot \mathbf{H})^{n_s} \right]$$


- 1. 光源
- 2. 基本光照模型(反射)
- 3. 透射模型

透明表面




• 透明表面 – 可透过该表面看到其后面的东西,如窗玻璃

• 透明对象表面同时产生反射光和 折射光



光折射




• 折射角 θ_r 计算根据Snell公式:

$$\sin \theta_r = \frac{\eta_i}{\eta_r} \sin \theta_i$$

• 折射方向向量T:

$$\boldsymbol{T} = \left(\frac{\eta_i}{\eta_r} \cos \theta_i - \cos \theta_r\right) \boldsymbol{N} - \frac{\eta_i}{\eta_r} \boldsymbol{L}$$




基本的透明模型

- 假设:
 - 不考虑折射导致的路径平移
 - 各对象间的折射率不变
 - 折射角=入射角
- 对象表面的折射光强:

$$I = k_t I_{trans}$$

- I_{trans}是到达该点背后的光强
- k,是该点的透射系数



基本的透明模型

- 假设:
 - 不考虑折射导致的路径平移
 - 各对象间的折射率不变
 - 折射角=入射角
- 对象表面的总光强:

$$I = (1 - k_t) I_{\text{refl}} + k_t I_{trans}$$

- I_{refl} 该点反射的光强
- k, 该点的透射系数