中国科学技术大学计算机学院《计算机系统概论》实验报告



实验题目: BINARY DIVISOR 学生姓名: 王章瀚 学生学号: PB18111697 完成日期: 2019 年 11 月 19 日

> 计算机实验教学中心制 2019 年 09 月

1 实验要求

对给定有符号操作数,完成一个 1-bit 的右移算法。

2 设计思路

2.1 思路一:移位寄存器法

对于右移的操作,可以使用移位寄存器的思路,将最高位补到最末位 (第一次直接替换最后一位,因为右移后它不会存在的),并作 15 次**左移**, 最后补足最高位来完成。

以 4bit 有符号数右移为例,如: $1101 \rightarrow 1011 \rightarrow 0110 \rightarrow$ 最后补最高位成为 1110

| 用一 | 下表辅助说 | 明 | |
|-------|--------------|------|---|
| / 1.1 | し れくれけ レリ かし | 77.1 | ٠ |

| 713 1 1201132 | 执行前: R0 | 说明 | 执行后: R0 |
|---------------|---------|----------|---------|
| 第1步 | 1101 | R0[4]==1 | 1101 |
| 第2步 | 1101 | R0[4]==1 | 1011 |
| 第3步 | 1011 | R0[4]==0 | 0110 |
| 第4步 | 0110 | R0 原为负数 | 1110 |

2.2 思路二:直接赋值法

也可以尝试直接把第 n 位的值赋给第 (n-1) 位。

整体思路是利用两个寄存器,比如 R1 最开始保存 x0001,R2 最开始保存 x0002。然后将 R0 与 R2 取与,可以知道 R0 上对应位是否为 1,如 果是 1,则 R4 += R1。然后将 R1,R2 左移,并循环该操作。直到 R2 为 0,则完成,最后确认最高位即可。

例如:

| N 12H • | | | | | | | |
|---------|------|------|------|------|------------|--|--|
| | R0 | R1 | R2 | R4 | 说明 | | |
| 第1步 | 1101 | 0001 | 0010 | 0000 | R0[1]==0 | | |
| 第2步 | 1101 | 0010 | 0100 | 0010 | R0[2] = =1 | | |
| 第3步 | 1101 | 0100 | 1000 | 0110 | R0[3] = =1 | | |
| 第4步 | 1101 | 1000 | 0000 | 1110 | R0 为负数 | | |

后面 3.2.2 中还会提到,这种方法中,由于 R1,R2 的使用有一定重复

性,可以将两次循环并成 1 次 (即 R1 和 R2 的作用不断互换),充分利用 R1,R2 的值的相关性来改进算法。

此外,如果要追求极端的执行语句少,由于只有 16 位,可以复制 15 遍代码。经过测试,这样执行完 x0000 的右移,只需要 58 条指令。但这显然是极为不妥的,因此它占用了过大的内存空间。

3 关键代码讲解

3.1 思路一:移位寄存器法

过程即按照前述思路进行。代码已注释好。

最开始将 R0 的符号记录在 R3 里,而最后设置符号时,考虑了 R0[15] 现在为 0,且 R3 记录了原本为 1,才需要令 R0[15] 为 1。

这个代码执行对 x8a9c 的右移需要 75 条指令。

对应代码如下:

```
00110000000000000
                                     .ORIG
                                             x3000
      0010001000010001
                                    LD R1, Nx000E; serve as a counter
      0010011000010001
                                    LD R3, NxFFFE; set R[0] to 0
                                    AND RO, RO, R3
      0101000000000011
      0010011000010000
                                    LD R3, Nx8000
                                    AND R3, R0, R3
      0101011000000011\\
      0000011000000001\\
                                    BRzp LOOP
                                                      ; check the sign of R0
      0001000000100001
                                    ADD R0, R0, #1
      00010000000000000
                            ; LOOP ADD RO, RO, RO ; shift left
      0000011000000001
                                    BRzp ZP
11
      0001000000100001
                                    ADD R0, R0, #1 ; if R[15] is 1, R[0] < -1
      00010010011111111
                            ; ZP
                                    ADD R1, R1, #-1
12
                                    BRp LOOP
      00000011111111011
13
      01010000000000000
                                    AND RO, RO, RO
14
                                    BRn OK
      0000100000000011
16
      0101011011000011\\
                                    BRzp R3, R3, R3
      0000011000000001
                                    BRzp OK
                                    ADD R0, R0, R3 ; these set the sign of R0
      0001000000000011
       1111000000100101
                            ; OK
                                    HALT
19
                                     .\,\mathrm{FILL}
      000000000001110
                                             x000E
20
      11111111111111111
                                     .\,\mathrm{FILL}
                                             xFFFE
21
       10000000000000000
                                     .\,\mathrm{FILL}
                                             x8000
22
23
```

移位寄存器法 (.hex)

3.2 思路二:直接赋值法

3.2.1 原始思路

过程相对简单,即按照前述思路进行。代码已注释好。

其中比较不易理解的地方是最后的设置符号。由于到了最后 R1 必然是 x8000,因此可以将它与 R0 取与,这样 R1 就得到了 R0[15] 的值,然后往 R4 加即可

这个代码执行对 x8a9c 的右移需要 88 条指令。

```
00110000000000000
                                   begin at x3000.
                                   LD R1, Nx0001
      0010001000001011
      0010010000001011
                                   LD R2, Nx0002
                                   AND R4, R4, #0
      0101100100100000\\
      0101011000000010
                                   AND R3, R0, R2
                           ;LOOP
                                                   ; labeled LOOP
                                   BRz ZERO
      0000010000000001
      0001100100000001
                                   ADD R4, R4, R1
      0001001001000001\\
                           :ZERO
                                   ADD R1, R1, R1 ; labeled ZERO
      0001010010000010
                                   ADD R2, R2, R2
      00001011111111010
                                   BRnp LOOP
                                   AND R1, R0, R1
      0101001000000001
11
                                   ADD R0, R4, R1
      0001000100000001
                                                    ; to set the sign
      1111000000100101
                                   HALT
      00000000000000001
                           ; Nx0001 . FILL
                                            x0001
                                                    ; labeled Nx0001
      00000000000000010
                           ; Nx0002 . FILL
                                           x0002
                                                    ; labeled Nx0002
```

直接赋值法 (.bin)

3.2.2 改进算法

但是上述思路执行的语句还比较多,观察可以发现,R1 和 R2 的功能有些重复,可以想办法复用来减少语句数。我的解决方案是:将两次循环混成一次,以轮流使用 R1 和 R2 的功能。

这样将需要的指令数减少到了73。

因为只是自己尝试着做的拓展实验, 就没按照 hex 来写, 而是为方便实现, 用了汇编:

```
;这样做的好处在于,每个运算阶段中R1或R2
     ; 的自加,有且仅有一个需要做,省去了一条
     ; 指令。
     LOOP
            AND
                   R3, R0, R2 ;循环体开始
            BRz
                   ZERO1
            ADD
                   R4, R4, R1
                             ; 若该位是1,则对应位加1
     ZERO1
                   R1, R2, R2
12
            ADD
                   FINAL
                              ; 判断是否结束
            BRz
13
            AND
                   R3, R0, R1
            BRz
                   ZERO2
15
            ADD
                   R4, R4, R2
                             ; 若该位是1,则对应位加1
                   R2, R1, R1
17
     ZERO2
            ADD
                              ;循环体结束
18
     BRnp
            LOOP
19
     FINAL
            AND
                   R2, R0, R2
20
            ADD
                   R0, R4, R2
21
            HALT
23
24
     Nx0001
            . FILL
                       x0001
25
     Nx0002 . FILL
26
                       x0002
27
            .END
```

直接赋值法改良 (.asm)

4 调试分析

4.1 测试数据选取

这两种方法看起来容易出问题的就是正负号的判断。

至于其他的运算上,都是经过一定的判断决定是否要不要加 1,要不要移位等,并且除了首尾操作略有不同外,中间的操作都是一样的,如果有问题,必然已经呈现。所以一般一个输入成功,基本上其他的也不会失败。

综合上述原因考虑,可以用 x8a9c 和 x7564 一正一负及 x0000 三个数据来测试。

4.2 测试数据: x8a9c

4.2.1 移位寄存器法




图 1: 移位寄存器法: x8a9c

4.2.2 直接赋值法




图 2: 直接赋值法: x8a9c




图 3: 改良的直接赋值法: x8a9c

4.3 测试数据: x7564

4.3.1 移位寄存器法




图 4: 移位寄存器法: x7564

4.3.2 直接赋值法




图 5: 直接赋值法: x7564




图 6: 改良的直接赋值法: x7564

4.4 测试数据: x0000

4.4.1 移位寄存器法




图 7: 移位寄存器法: x0000

4.4.2 直接赋值法




图 8: 直接赋值法: x0000




图 9: 改良的直接赋值法: x0000

5 实验总结

本次实验对有符号 16 位操作数实现了右移操作,虽然看起来比较简单, 但要实现出一个高效的算法实在不容易。

就本人写的这几个代码来看,综合代码长度和执行效率,应该是**改良的 直接赋值法**最佳。

除了上述绞尽脑汁想出来的算法,我还听说过有人使用了一些表来实现等。总之实现右移的方法多种多样,但不论如何,似乎都不能避免这 15 到 16 次的循环,而每个循环也不容易压缩到小于 5 条指令。这可能也就是计算机不易做除法的原因之一吧。