Fiche de TD N° 1: BD Relationnelle Objet (SQL3 : Les méthodes)

Exercice 2 : Les comptes bancaires

1. Définir un Type TClient avec les attributs suivants : NCB, Nom, Prénom, Tél.

```
create type Tclient as object (

NCB number,

Nom varchar(20),

Prénom varchar(20),

Tél varchar(10));
```

2. Définir la méthode Afficher () permettant d'afficher les informations du Client en cours.

Alter type TClient add member PROCEDURE Afficher CASCADE;

```
CREATE or replace TYPE BODY TClient AS member PROCEDURE Afficher is BEGIN
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NCB:'||self.ncb);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NCB:'||self.nom);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NCB:'||self.PRÉNOM);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NCB:'||self.TÉL);
END;
END;
```

Test:

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
p TClient;
BEGIN
p:=Tclient(123,'Merabti','ADEM','0777889890');
p.Afficher();
END;
```

3. Créer la table Client

Create table Client of Tclient;

4. Créer un Type TCompte caractérisée par son solde et un code ainsi que son propriétaire qui représente un client

create or replace type TcompteB as object (
 code number, solde float, client ref Tclient) not final;

- 5. Ajouter au Type TCompte les méthodes suivantes :
 - ✓ Une méthode permettant de Crediter() le compte, prenant une somme en paramètre.

Alter type TcompteB add member PROCEDURE Crediter(somme in float) CASCADE;

✓ Une méthode permettant de Crediter() le compte, prenant une somme et un compte bancaire en paramètres, créditant le compte et débitant le compte passé en paramètres.

Alter type TcompteB add member PROCEDURE Crediter(somme in float, compte in out TcompteB) CASCADE

✓ Une méthode permettant de Debiter() le compte, prenant une somme en paramètre

Alter type TcompteB add member PROCEDURE Debiter (somme in float) CASCADE

✓ Une méthode permettant de Débiter() le compte, prenant une somme et un compte bancaire en paramètres, débitant le compte et créditant le compte passé en paramètres.

Alter type TcompteB add member PROCEDURE Debiter (somme in float, compte in out Tcompte) CASCADE

✓ Une méthode qui permet d'afficher le résumé d'un compte.

Alter type TcompteB add Member PROCEDURE Afficher CASCADE

Implémentation des méthodes :

CREATE or replace TYPE BODY TcompteB AS

MEMBER PROCEDURE Debiter (somme in float) is lsolde float;
BEGIN
if self.solde >= somme THEN
lsolde:=self.solde;
self.solde:=lsolde-somme;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Opération bien effectuée');
Else DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Solde insuffisant');
end if;
END;

```
MEMBER PROCEDURE Debiter (somme in float, compte in out TcompteB) is
lsolde float:
lsolde1 float:
BEGIN
 if self.solde >= somme THEN
lsolde:=self.solde;
lsolde1:=compte.solde;
self.solde:=lsolde-somme;
compte.solde:=lsolde1+somme;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Opération bien effectuée');
Else DBMS OUTPUT.PUT LINE('Solde insuffisant');
end if;
END;
MEMBER PROCEDURE Crediter(somme in float, compte in out TcompteB) is
lsolde float;
lsolde1 float;
BEGIN
if compte.solde >= somme THEN
lsolde:=self.solde;
lsolde1:=compte.solde;
self.solde:=lsolde+somme;
compte.solde:=lsolde1-somme;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Opération bien effectuée');
Else DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Solde de compte insuffisant');
end if:
END;
MEMBER PROCEDURE Crediter(somme in float) is
lsolde float;
BEGIN
lsolde:=self.solde;
self.solde:=lsolde+somme;
END;
Member PROCEDURE Afficher is
c tclient;
BEGIN
DBMS_OUTPUT_PUT_LINE('CODE:'||self.code ):
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('solde :'||self.solde);
DBMS OUTPUT.PUT LINE('-----Le client -----:'):
select DEREF(self.client) into c from dual;
c.Afficher();
END;
END:
DREF pour récupérer l'Object
    Créer la table client et insérer les clients ci-dessous ; ensuite créer un programme de PL/SQL pour
      tester les différentes méthodes.
```

1^{er} compte(méthode 1):

Insert into Comptes (code, solde) values(13,100);

```
UPDATE Comptes SET client = ( SELECT REF(c) FROM clients c WHERE c.NCB=133 )
WHERE code = 13;

2ème compte(méthode 2 PL-SQL):

DECLARE

rp ref Tclient;
BEGIN
SELECT REF(c) INTO rp FROM clients c WHERE c.NCB=123;
Insert into Comptes values (TcompteB(12,1234568,rp));
END;
3ème compte(méthode 3):
INSERT INTO Comptes SELECT 14, 100000, REF(C) FROM clients c WHERE c.NCB=143
```

- Un compte Epargne est un compte bancaire qui possède en plus un champ « Taux Intérêt » et une méthode **calculIntérêt()** qui permet de mettre à jour le solde en tenant compte des intérêts.
 - ✓ Définir un Type TcompteEpargne avec la méthode **calculIntérêt()** et la méthode qui permet d'afficher le résumé d'un compte.

```
Create or replace type TCompteEpargne under TcompteB (tauxinteret float);
```

```
Alter type TCompteEpargne add member PROCEDURE calculIntérêt CASCADE;

CREATE or replace TYPE BODY TCOMPTEEPARGNE AS

Member PROCEDURE calculIntérêt is

BEGIN

(self AS TcompteB).Crediter((self.tauxinteret*( self AS TcompteB).solde)/100 );

END;

END;
```

- Un ComptePayant est un compte bancaire pour lequel chaque **opération de retrait et de versement** est payante et vaut 50 DA.
 - ✓ Définir un Type TComptePayant avec la méthode **Debiter**() le compte, la méthode de **Crediter**() le compte et la méthode qui permet **d'afficher** le résumé d'un compte. Create or replace type TComptePayant under TcompteB ();
 - Alter type TComptePayant add **OVERRIDING** member PROCEDURE Debiter (somme in float) CASCADE;
 - Alter type TComptePayant add OVERRIDING member PROCEDURE Crediter (somme in float) CASCADE;

 Alter type TComptePayant add OVERRIDING member PROCEDURE afficher CASCADE;

Implémentation des méthodes :

```
CREATE or replace TYPE BODY TComptePayant AS

OVERRIDING member PROCEDURE Debiter (somme in float) is

BEGIN

(self AS TcompteB).Debiter(somme+5);

END;

OVERRIDING member PROCEDURE Crediter (somme in float) is

BEGIN

(self AS TcompteB).Crediter(somme-5);

END;

OVERRIDING member PROCEDURE afficher is

BEGIN

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Compte Payant:');

(self AS TcompteB).afficher();

END;

END;
```

• Créer un programme de PL/SQL pour tester les différentes méthodes.

c1.afficher();

END;