SMB v3_RCE_POC 分析报告

简介

2020年3月12日,微软官方纰漏了 SMB V3(CVE-202-0796)漏洞,并表示该漏洞存在远程代码执行的可能。在4月份就有人证明并演示了如何利用该漏洞进行远程代码执行。而在2020年6月2日,国外安全研究员便将远程代码执行的 POC 公开了,使得漏洞利用风险骤然升级。本文章便结合公开的 POC 来简单的介绍一下如何利用 CVE-202-0796 来进行远程代码执行的 (由于本人能力有限,后续复杂的寻找指令指针寄存器的相关内容仍需进一步分析和研究)

CVE-2020-0796 相关信息

SMB v3 远程代码执行 POC:

https://github.com/chompie1337/SMBGhost RCE PoC

SMB v3 本地提权 POC:

https://github.com/danigargu/CVE-2020-0796

相关分析文档:

https://mp.weixin.qq.com/s/rKJdP mZkaipQ9m0Qn9 2Q

https://blog.zecops.com/vulnerabilities/exploiting-smbghost-cve-2020-

0796-for-a-local-privilege-escalation-writeup-and-poc/

https://ricercasecurity.blogspot.com/2020/04/ill-ask-your-body-smbgho

st-pre-auth-rce.html

漏洞原理分析


SMB v3 支持数据压缩,当收到经过压缩的数据包时,srv2.sys 中的 Srv2DecompressData 函数便会对数据进行解压缩,但在解压的时候,对数据的大小计算出现了整型溢出,从而导致开辟的空间小于要实际要拷贝的数据,最终导致拷贝时产生溢出。

数据包协议分析

SMB v3 Compression 数据包传送时需要使用 SMB2COMPRESSION_TRANSFORM_HEADER 头, 微软文档对该头结构描述如图:

MB	2	C	O	V	1P	PR	E:	SS		1C	N_	Ţ	R	ΑI	N:	SF	C	R	M		H	E <i>F</i>	٩C	E	R
03/02/2020 • 2 minutes to read																									
The SMB2 COMPRESSION_TRANSFORM_HEADER is used by the client or server when sending compressed messages. This optional header is only valid for the SMB 3.1.1 dialect<69>.																									
														2										3	
5 6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1
Protocolld																									
Original Compressed Segment Size																									
CompressionAlgorithm											Flags														
	SION_T or the S	SION_TRAN or the SMB 5 6 7	SION_TRANSFO or the SMB 3.1.1 5 6 7 8	SION_TRANSFORM_ or the SMB 3.1.1 dial 5 6 7 8 9	SION_TRANSFORM_HEA or the SMB 3.1.1 dialects 5 6 7 8 9 0	SION_TRANSFORM_HEADER or the SMB 3.1.1 dialect < 69: 5 6 7 8 9 0 1 egmentSize	SION_TRANSFORM_HEADER is used or the SMB 3.1.1 dialect <69>. 5 6 7 8 9 0 1 2 egmentSize	SION_TRANSFORM_HEADER is used or the SMB 3.1.1 dialect < 69 >. 5 6 7 8 9 0 1 2 3	SION_TRANSFORM_HEADER is used by the state of the SMB 3.1.1 dialect <69>. 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4	SION_TRANSFORM_HEADER is used by the cor the SMB 3.1.1 dialect <69>. 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5	SION_TRANSFORM_HEADER is used by the client or the SMB 3.1.1 dialect < 69 > . 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6	SION_TRANSFORM_HEADER is used by the client or sor the SMB 3.1.1 dialect < 69 > . 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7	SION_TRANSFORM_HEADER is used by the client or serve or the SMB 3.1.1 dialect < 69>. 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 egmentSize	SION_TRANSFORM_HEADER is used by the client or server whom the SMB 3.1.1 dialect <69>. 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 egmentSize	SION_TRANSFORM_HEADER is used by the client or server when sor the SMB 3.1.1 dialect < 69 > . 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 egmentSize	SION_TRANSFORM_HEADER is used by the client or server when send or the SMB 3.1.1 dialect < 69 >. 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1	SION_TRANSFORM_HEADER is used by the client or server when sending cor the SMB 3.1.1 dialect < 69 > . 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2	SION_TRANSFORM_HEADER is used by the client or server when sending compor the SMB 3.1.1 dialect <69>. 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3	SION_TRANSFORM_HEADER is used by the client or server when sending compress or the SMB 3.1.1 dialect < 69 > . 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 egmentSize	SION_TRANSFORM_HEADER is used by the client or server when sending compressed nor the SMB 3.1.1 dialect < 69 >. 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5	SION_TRANSFORM_HEADER is used by the client or server when sending compressed mess or the SMB 3.1.1 dialect < 69 > . 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6	SION_TRANSFORM_HEADER is used by the client or server when sending compressed messages or the SMB 3.1.1 dialect <69>. 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7	SION_TRANSFORM_HEADER is used by the client or server when sending compressed messages. The or the SMB 3.1.1 dialect <69>. 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 egmentSize	SION_TRANSFORM_HEADER is used by the client or server when sending compressed messages. This operate SMB 3.1.1 dialect < 69 >. 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	SION_TRANSFORM_HEADER is used by the client or server when sending compressed messages. This option or the SMB 3.1.1 dialect <69>. 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

SMB2COMPRESSION_TRANSFORM_HEADER 头中需要我们留意两个值,一个是描述压缩数据大小的 OriginalCompressedSegmentSize,另一个是描述压缩数据相对包头的偏移 Offset。正是这两个值相加导致的整型溢出。SMB v3 Compression 数据包结构大致如图:




溢出点分析

srv2!Srv2DecompressData 函数接受到客户端发送的压缩数据包,分配所需内存空间,然后解压数据并放置分配的内存空间中。如果 Compression 数据包 Offset 字段不为空时,则将 Offset

Data 原样放置在解压缩数据之前,也就是缓冲区的开头。以下是 Srv2DecompressData 函数 的简化代码:

数据包被函数 Srv2DecompressData 处理的示意图:



A.开辟内存空间

在代码 A 处 SrvNetAllocateBuffer 函数申请内存空间,第一个参数为 originalCompressedSegSize 加上 offset 的值表示要开辟空间的大小。由于该函数是直接使用 eax 和 ecx 来将两数相加,

然后取结果的 4 字节作为参数开辟空间,没有考虑到进位的情况,产生整型溢出从而导致开辟的空间比实际的小。例如 originalCompressedSegSize 大小为 0xfffffff,Offset 大小为 0x10,两个数相加结果应该为 0x0x10000000f,而由于没有考虑进位,实际作为参数传进去的大小便为 0xf,导致开辟的内存空间远远小于实际大小。反汇编代码如图:

```
loc 1C0017EC8:
                                              ; CODE XREF: Srv2DecompressData+5C↑j
                            rax, qword ptr [rsp+58h+Size]
                  mov
                  xor
                            edx, edx
                  shr
                            <mark>rax</mark>, 20h
                  shr
                            rcx, 20h
                  add
                            ecx, eax
                  call
                                      SrvNetAllocateBuffer
                            cs:
                            dword ptr [rax+rax+00h]
                  nop
                            rbx, <mark>rax</mark>
                  mov
                  test
                            rax, rax
                  jnz
                            short loc_1C0017EF7
                  mov
                            eax, 0C000009Ah
                  jmp
                            loc 1C0017F99
```

深入分析 SrvNetAllocateBuffer

Srvnet!SrvNetAllocateBuffer 会根据所需分配空间大小进行判断。当所需大小大于 16MB 时将不进行分配,所需大小大于 1MB 小于 16MB 时,调用函数 SrvNetAllocateBufferFromPool 进行分配空间。其余小于 1MB 的数据使用后备列表(Lookaside List)来进行分配。以下是 SrvNetAllocateBuffer 函数的简化代码:

```
PSRVNET_BUFFER_HDR SrvNetAllocateBuffer(SIZE_T AllocSize, PALLOCATION_HEADER SourceBuffer)
{
    // ...

if (SrvDisableNetBufferLookAsideList || AllocSize > 0x100100) {
    if (AllocSize > 0x1000100) {
        return NULL;
    }
    Result = SrvNetAllocateBufferFromPool(AllocSize, AllocSize);
} else {
    int LookasideListIndex = 0;
    if (AllocSize > 0x1100) {
        LookasideListIndex = /* some calculation based on AllocSize */;
    }

    SOME_STRUCT list = SrvNetBufferLookasides[LookasideListIndex];
    Result = /* fetch result from list */;
}

// Initialize some Result fields...
return Result;
}
```

其中值得关注的是后备列表,是 Windows 内核提供的一种机制,用于有效地为驱动程序保留一组可重用的固定大小的缓冲区。由于每次调用 ExAllocatePoolWithTag 和 ExFreePoolWithTag 都花费大量时间,因此内核驱动程序通常会为其自身的数据结构提供一个后备列表,当后备列表数据结构初始化完成时,后续从列表中检索元素时就无需再次初始化了,以提高效率。这表明我们可以破坏表头,将其添加到列表中,然后在以后的请求中从列表中检索复用,从而达到漏洞利用的目的。

函数 SrvNetAllocateBuffer 这里用到的后备列表 SrvNetBufferLookasides 也是如此,在函数 SrvNetCreateBufferLookasides 初始化之后,便可以从列表中检索元素复用,并且在初始化也 同样是调用 SrvNetAllocateBufferFromPool 来开辟空间的只不过后备列表是提前开辟好的固

定大小。SrvNetAllocateBuffer 函数这里提供了 9 个后备列表,其中大小分别为: [0x1100,0x2100,0x4100,0x8100,0x10100,0x20100,0x40100,0x80100,0x100100]

SrvNetAllocateBuffer 最终都是通过调用 SrvNetAllocateBufferFromPool 来开辟空间的,但该函数返回的并不是指向开辟缓冲区的指针,而是 SRVNET_BUFFER_HDR 结构体,开辟的缓冲区就位于该结构体上方。这种布局为后续溢出提供了可能。布局可见上面 Srv2DecompressData 处理的示意图。SRVNET BUFFER HDR 结构信息如图:

```
struct __declspec(align(8)) SRVNET_BUFFER_HDR
 LIST_ENTRY List;
 USHORT Flag;
 BYTE unknown0[4];
 WORD unknown1;
 PBYTE pNetRawBuffer; //point to userbuffer
 DWORD dwNetRawBufferSize;
 DWORD dwMsgSize;
 DWORD dwNonPagedPoolSize;
 DWORD dwPadding;
 PVOID pNonPagedPoolAddr;
 PMDL pMDL1; // points to mdl1
 DWORD dwByteProcessed;
 BYTE unknown2[4];
 _QWORD unknown3;
 PMDL pMDL2; // points to mdl2
 PSRVNET_RECV pSrvNetWskStruct;
 DWORD unknown4;
 MDL mdl2; // variable size
```


B.解压缩数据

在代码 B 处 SmbCompressionDecompress 函数解压缩收到的压缩数据。解压后的 Decompress Data 数据被放到 AllocHeader->UserBuffer+Offset 处 (OriginalCompressedSegmentSize 的值不影响函数的运行结果)。由于在 A 处的整型溢出开辟了 0x1100(后备列表中的最小值)的缓冲区空间,因此只要构造 Offset Data + Decompress Data 大于 0x1100 的数据就能覆盖紧跟在缓冲区后面的 AllocHeader 结构。被覆盖的 AllocHeader 结构中有两个值需要关注,后面漏洞利用会用上。

- 偏移为 0x18 的 AllocHeader->UserBuffer,指向存放 Offset Data + Decompress Data 的缓存区。
- 偏移为 0x38 的 AllocHeader->PMDL1,指向 MDL1 结构。

C. 拷贝 Offset Data 数据

在代码 C 处 memcpy 函数将压缩数据包中的 Offset Data 拷贝到 AllocHeader->UserBuffer 中(解压缩数据之前)。不过在 B 处执行 SmbCompressionDecompress 时存在缓冲区溢出的可能,如果将 AllocHeader->UserBuffer 的值覆盖为指定地址,并且 Offset Data 数据和大小,以及 Decompress Data(未压缩的数据)的值也都是我们可以控制的。因此就可以实现任意内存写操作了。



漏洞利用分析

本地权限提升

本地提权(Exp)利用前面所描述的任意内存写操作修改 SEP_TOKEN_PRIVILEGES 结构中的关键数据来提升自身权限。首先提权程序先获取自身 token,通过 0x40 偏移取得 SEP TOKEN PRIVILEGES 结构的首地址 XXXX,结构如图:

```
0: kd> dt nt!_token
+0x000 TokenSource
+0x010 TokenId
                                           _TOKEN_SOURCE
_LUID
                                          _rnip
    +0x018 AuthenticationId
+0x020 ParentTokenId
                                          _LUID
    +0x028 ExpirationTime
+0x030 TokenLock
                                           _LARGE_INTEGER
Ptr64 _ERESOURCE
     +0x038 ModifiedId
                                            LHID
   +0x040 Privileges
                                             SEP TOKEN PRIVILEGES
SEP_AUDIT_POLICY
    +0x058 AuditPolicy
    +0x078 SessionId
                                           \overline{\text{U}}int\overline{4}B
    +0x07c UserAndGroupCount
                                            Uint4B
    +0x080 RestrictedSidCount
                                             Uint4B
                                          Uint4B
    +0x084 VariableLength
```

SEP_TOKEN_PRIVILEGES 结构中包含与令牌相关的特权信息。其中 Present 为令牌当前可用权限; Enable 为已启用的权限; EnabledByDefault 为默认情况下已启用的权限。它们都采用 8 字节数据来存储特权的 flag,从低位起每一个 bit 位代表一个指定的特权。结构如图:

```
+0x490 VariablePart : Uint8B
0 kd> dt nt!_SEP_TOKEN_PRIVILEGES
+0x000 Fresent : Uint8B
+0x008 Enabled : Uint8B
+0x010 EnabledByDefault : Uint8B
```

然后通过该漏洞精准覆盖 AllocHeader->UserBuffer 地址为 XXXX,将 Offset Data 的值设置为两个 0x1ff2ffffbc(system 进程中的 Present 为此值),分别用于覆盖当前进程的 Present 和 Enable 值,从而实现权限提升。

远程代码执行

远程代码执行相对于本地权限提升就要复杂的多。当想要实现远程代码执行需要两个条件,一个条件是远程主机内存中写 shellcode,另一个条件是控制指令指针寄存器指向这段 shellcode 中去执行。

远程写 shellcode

往远程主机内存中写 shellcode,根据之前分析的任意内存写操作已经可以实现了,只需要将内核态的 shellcode 和用户态的 shellcode 写入 KUSER_SHARED_DATA 中,这是一个在用户域和内核域中映射的结构(和页面)。它的地址是 0x7ffe0000 和 0xfffff78000000000,在用户域和内核域分别设置为 r--和 rw-。

控制指令指针寄存器

要想控制指令指针寄存器,首先需要实现任意内存读取操作。

任意内存读取

由于我们通过溢出覆盖 AllocHeader->UserBuffer 来实现任意内存写操作,是通过请求数据包来实现的,服务器将保持沉默或最多返回正常相应不会立即提供任何信息。幸运的是 srv2.sys 提供了一个可以利用的函数 srv2!Srv2SetResonseBufferToReceiveBuffer:

```
struct __declspec(align(16)) SRV2_WORKITEM
{
    ...
    PSRVNET_BUFFER_HDR psbhRequest; // offset +0xf0
    PSRVNET_BUFFER_HDR psbhResponse; // offset +0xf8
    ...
};

void __fastcall Srv2SetResponseBufferToReceiveBuffer(SRV2_WORKITEM *workitem)
{
    ...
    workitem->psbhResponse = workitem->psbhRequest;
    ...
}
```


请求和响应在有效负载中共享许多公共部分,使用此功能能有效地重用缓冲区,因此提供了利用的可能。正如 srv2!Srv2SetResponseBufferToReceiveBuffer 函数在准备响应缓冲区时,不会再次初始化缓冲区(SRVNET_BUFFER_HDR)。因此我们只需要调用此函数,便能通过控制请求缓冲来实现控制响应缓冲区。

伪造 MDL

现在可以控制响应缓冲区(SRVNET_BUFFER_HDR)了,剩下便是如何控制要读取的内容了。由于 tcpip.sys 最终依赖 DMA(Direct Memory Access 直接内存访问)来传输数据包的,因此驱动程序会维护 MDL 中缓冲区的物理地址。MDL 结构如下:




POC 中伪造的 MDL 如图:



在 SRVNET_BUFFER_HDR 中,PMDL1 和 PMDL2 是执行 MDL 结构的指针,这些结构描述了包含 tcpip.sys 发送给客户端的数据内存。因此我们可以通过任意内存写,先将构造好的伪造的 MDL 写到 KUSER_SHARED_DATA 中,然后在通过溢出覆盖 PMDL1 指针,使其指向写入

KUSER_SHARED_DATA 中伪造的 MDL,再通过触发函数 Srv2SetResponseBufferToReceiveBuffer 复用此 SRVNET_BUFFER_HDR 缓冲区结构,就能通过构造不同的 MDL 来实现从服务端任意物理内存读取数据的操作,示意图如下:



覆盖 PMDL1 以及触发函数 Srv2SetResponseBufferToReceiveBuffer 细节

如果我们像之前那样在 B 处直接覆盖 AllocHeader->PMDL1 势必会覆盖到 PNonPagePoolAddr,给 PNonPagePoolAddr 一个无效的值,迟早会在 srvnet!SrvNetFreeBuffer 中产生崩溃。因此可以通过将 Offset Data 的大小设置为 AllocHeader->PMDL1 相对于 AllocHeader->UserBuffer 的偏移。这样在 B 处进行解压缩时便是从 AllocHeader->UserBuffer+Offset = AllocHeader->PMDL1 处开始的,这样就可以在 B 处不影响 PNonPagePoolAddr 的值来实现覆盖 AllocHeader->PMDL1。不过这样在 C 处拷贝 Offset Data 时依旧会覆盖 PNonPagePoolAddr 导致崩溃,因此选择在 B 处构造错误的 LZNT1(压缩格式)数据包。在 B 处解压错误的 LZNT1 数据包时,依旧能够覆盖 PMDL,并直到解压缩到损坏模块为止,然后在发送请求数据包来触发 Srv2SetResponseBufferToReceiveBuffer 来实现任意物理内存读取(这里调试没有完全跟到是如何读取的物理内存地址数据的)。

构造并执行 ShellCode

下面的内容由于时间有限能力有限,对如何从内存地址中找到指令指针寄存器不是很清楚。根据自己的理解简单的描述了一下。

有了任意物理内存读,然后通过在物理页面暴力搜索找到 HAL 的堆地址,然后从 HAL 的堆地址中找到 HalpInterruptController 和 HalpApicRequestInterrupt 两个值来构造内核态的 Shellcode,。如图(其中 HALP_APIC_REQ_INTERRUPT_OFFSET 的值是写死的 0x78):

然后再通过任意内存写操作将构造好的 ShellCode 写到 KUSER_SHARED_DATA 地址上。最终通过任意内存写操作将指令指针(PHALP INTERRUPT + HALP APIC REQ INTERRUPT OFFSET)

指向 KUSER_SHARED_DATA 地址上的 ShellCode 去执行。写 Shellcode 和修改 EIP 操作如图:

```
# TODO: figure out why we can't write the entire shellcode data at once. There is a check before srv2ISrv2Decompres
to_write = len(KERNEL_SHELLCODE)
write_bytes = 0
while write_bytes < to_write:
    write_sz = min([write_unit, to_write - write_bytes])
    write_primitive(ip, port, KERNEL_SHELLCODE[write_bytes:write_bytes + write_sz], pshellcodeva + write_bytes)
    write_bytes += write_sz

print("[+] Wrote shellcode at %lx!" % pshellcodeva)
input("[+] Press a key to execute shellcode!")
write_primitive(ip, port, struct.pack("<Q", pshellcodeva), PHALP_INTERRUPT + HALP_APIC_REQ_INTERRUPT_OFFSET)
print("[+] overwrote HalpInterruptController pointer, should have execution shortly...")</pre>
```

远程代码执行读写操作逻辑,如下图:

- [+] found low stub at phys addr 13000!
- [+] PML4 at 1ad000
- [+] base of HAL heap at fffff7f980000000
- [+] found PML4 self-ref entry 112
- [+] found HalpInterruptController at fffff7f980000570
- [+] found HalpApicRequestInterrupt at fffff80411c0bbb0
- [+] built shellcode!
- [+] KUSER SHARED DATA PTE at ffff897bc00000000
- [+] KUSER SHARED DATA PTE NX bit cleared!
- [+] Wrote shellcode at fffff78000000950!
- [+] Press a key to execute shellcode!