МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Исследование структур загрузочных модулей

Студентка гр. 7381	Процветкина А.В
Преподаватель	Ефремов М.А

Санкт-Петербург

Цель работы.

Исследование различий в структурах исходных текстов модулей .COM и .EXE, структур файлов загрузочных модулей и способов их загрузки в основную память.

Основные теоретические положения.

Тип IBM PC хранится в байте по адресу 0F000:0FFFEh, в предпоследнем байте ROM BIOS. Соответствие байта типу IBM PC представлено в табл. 1.

Таблица 1 – Соответствие байта и типа IBM PC

Значение байта	Тип IBM PC
FF	PC
FE, FB	PC/XT
FC	AT
FA	PS2 модель 30
FC	PS2 модель 50/60
F8	PS2 модель 80
FD	PCjr
F9	PC Convertible

План загрузки в память модулей .СОМ:

При загрузке программы типа .COM регистр IP всегда инициализируется числом 100h, поэтому сразу за директивой огд 100h должно стоять первое выполнимое предложение программы. После загрузки программы все 4 сегментных регистра указывают на начало единственного сегмента, т. е. фактически на начало PSP. Указатель стека автоматически инициализируется числом FFFEh. Таким образом, независимо от фактического размера программы, ей выделяется 64 Кбайт адресного пространства, всю нижнюю часть которого занимает стек.

Постановка задачи.

Составить исходный .COM модуль, определяющий тип РС и версию системы. Получить "плохой".EXE модуль из программы, предназначенной для СОМ модуля, после чего построить "хороший" .EXE модуль выполняющий те же функции, что и отлаженный .COM модуль. Сравнить тексты полученных программ и модулей. Ответить на контрольные вопросы.

Выполнение работы.

Был написан текст для .COM модуля, определяющий тип PC и версию системы. Ассемблерная программа считывает предпоследний байт ROM BIOS и после сравнения его с имеющимися данными выводит на экран либо идентифицированный тип PC, либо этот самый байт в шестнадцатеричном представлении.

Затем определяется версия системы с помощью вызова функции 30h прерывания 21h, которая имеет результатом следующий набор данных:

- 1. AL номер основной версии
- 2. АН номер модификации
- 3. BH серийный номер OEM (original equipment manufacturer)
- 4. BL:CX 24-х битовый серийный номер пользователя.

Примечание: для большинства версий DOS значения регистров BX и CX после вызова данной функции равны 0.

Содержимое регистров преобразуется в строковый формат, после чего полученная о системе информация выводится на экран, как показано на рис. 1.

```
C:\>LAB1.COM
Model of the IBM PC: either AT or PS2 model 50\60
MS DOS version: 5. 0
Access to serial is not supported in your DOS.
```

Рисунок 1 – Пример работы программы

Поскольку серийные номера ОЕМ и пользователя недоступны в

эмулированной в работе системе DOS (значения регистров BX и CX равны 0), проверить полную работоспособность программы напрямую не представляется возможным, однако после изменения значений регистров в отладчике TD, можно убедиться в корректности выдаваемого результата, представленного на рис.3, для случайных значений из рис.2.

[■]=CPU 80486=====		-	1=[†]
cs:0361 B430	mov	ah,30	ax 0005
cs:0363 CD21	int	21	b× 1234
cs:0365>E855FF	call	02BD	cx 7623
cs:0368-3200	xor	al,al	d× 018F
cs:036A B44C	mo∨	ah,4C	si 0000
cs:036C CD21	int	21	di FFFE
cs:036E 0000	add	[bx+si],al	bp 0000
cs:0370 0000	add	[bx+si],al	sp FFFE
cs:0372 0000	add	[bx+si],al	ds 50DD
cs:0374 0000	add	[bx+si],al	es F000
cs:0376 0000	add	[bx+si],al	ss 50DD
cs:0378 0000	add	[bx+si],al	cs 50DD
cs:037A 0000	add	[bx+si],al	ip 0365
4 ∎			1

Рисунок 2 – Изменение значений регистров вручную

```
C:\>td LAB1.COM
Turbo Debugger Version 3.2 Copyright (c) 1988,92 Borland International
Model of the IBM PC: either AT or PSZ model 50\60
MS DOS version: 5. 0
OEM serial: 18
User serial-key: 3438115 __
```

Рисунок 3 – Результат работы программы

Исходный код составленной программы представлен в приложении А.

Ответы на контрольные вопросы.

Отличия исходных текстов .СОМ и .EXE программ

1. Сколько сегментов должна содержать .СОМ-программа?

Ответ: 1.

2. ЕХЕ-программа?

Ответ: Обязательно как минимум 1 — сегмент кода, логически их обычно 3: сегмент кода, данных и стека, однако и без двух последних .EXЕ-програмы работают корректно.

3. Какие директивы должны обязательно быть в тексте .СОМ-программы?

Ответ: В программе обязательно должны присутствовать директивы ORG, END.

4. Все ли форматы команд можно использовать в .COM-программе? *Omsem:* Все.

Отличия форматов файлов .СОМ и .ЕХЕ модулей

1. Какова структура файла .COM? С какого адреса располагается код? Ответ: см. рис.4.



Рисунок 4 – Организация .СОМ-модуля

2. Какова структура файла "плохого" .EXE? С какого адреса располагается код? Что располагается с адреса 0?

Ответ: "Плохой" .EXE отличается от файла .COM при просмотре через FAR добавленным заголовком, который располагается с адреса 0. Код начинается с адреса 300h (см. рис.5).

00000002E0:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000002F0:																	
																	й@ [®] Model of the
																	IBM PC: \$PC♪™\$PC
0000000320:	2F	58	54	0D	0A	24	65										/XT♪ [≣] \$either AT
0000000330:																	or PS2 model 50\
0000000340:	36	30	0D	0A	24	50	53	32	20	6D	6F	64	65	6C	20	33	60♪™\$PS2 model 3

Рисунок 5 – Вид "плохого" .ЕХЕ-модуля

3. Какова структура файла "хорошего" .EXE? Чем он отличается от файла "плохого" .EXE?

Ответ: В "хорошем" .EXE-файле присутствует разбиение на сегменты. Есть стек. Структура "хорошего" .EXE приведена на рис.6.



Рисунок 6 – Структура "хорошего" .ЕХЕ-модуля

Загрузка .СОМ модуля в основную память

1. Какой формат загрузки модуля .СОМ? С какого адреса располагается код?

Ответ: Для .COM-файла DOS автоматически определяет стек и устанавливает одинаковый общий сегментный адрес во всех четырех сегментных регистрах (начало PSP). Если для программы размер сегмента в 64К является достаточным, то DOS устанавливает в регистре SP адрес конца сегмента – FFFE. PSP заполняет по-прежнему система, но место под него в начале сегмента должен отвести программист. Код располагается с адреса 100h.

2. Что располагается с адреса 0?

Ответ: PSP.

3. Какие значения имеют сегментные регистры? На какие области памяти они указывают?

Ответ: Все сегментные регистры указывают на PSP.

4. Как определяется стек? Какую область памяти он занимает? Какие адреса?

Ответ: Значение регистра SP устанавливается так, чтобы он указывал на последнюю доступную в сегменте ячейку памяти. Таким образом программа занимает начало, а стек – конец сегмента.

Загрузка "хорошего". ЕХЕ модуля в основную память

1. Как загружается "хороший" .EXE? Какие значения имеют сегментные регистры?

Ответ: Сначала формируется PSP, затем стандартная часть заголовка считывается в память, после чего загрузочный модуль считывается в начальный сегмент. DS и ES указывают на начало префикса программного сегмента. Регистры CS и SS получают значения, указанные компоновщиком.

2. На что указывают регистры ES и DS?

Ответ: на начало PSP.

3. Как определяется стек?

Ответ: В регистры SS и SP записываются значения, указанные в заголовке, а к SS прибавляется сегментный адрес начального сегмента.

4. Как определяется точка входа?

Omeem: Оператором END start_procedure_name. Эта информация хранится в заголовке модуля.

Выводы.

В ходе лабораторной работы был написан .COM модуль, определяющий тип РС и версию системы. Из него получен "плохой" .EXE модуль, после чего построен "хороший". Файлы были сопоставлены и изучены. Были исследованы особенности загрузки каждого из модулей в память.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ИСХОДНЫЙ ТЕКСТ .СОМ МОДУЛЯ

```
TESTPC SEGMENT
ASSUME CS:TESTPC, DS:TESTPC, ES:NOTHING, SS:NOTHING
ORG
       100H
          BEGIN
START: JMP
string db 'Model of the IBM PC: ','$'
          'PC',0DH,0AH,'$'
       db
PC_XT db 'PC/XT', ODH, OAH, '$'
AT_or_PS2_50 db 'either AT or PS2 model 50\60',0DH,0AH,'$'
PS2 30 db 'PS2 model 30',0DH,0AH,'$'
PS2_80 db 'PS2 model 80',0DH,0AH,'$'
PCjr db 'PCjr', ODH, OAH, '$'
PC conv db 'PC convertible', ODH, OAH, '$'
default db ' (undefined type)', ODH, OAH, '$'
DOS_str db 'MS DOS version: ', '$'
OEM_str db 'OEM serial: ', '$'
ERR_MSG db 'Access to serial is not supported in your DOS.', ODH, OAH
  , '$'
OS str1 db 6 dup(?)
OEM db 4 dup(?)
serial_info db 'User serial-key: ', '$'
serial db 10 dup(?)
;-----
TETR_TO_HEX
             PROC
                     near
          AL,0Fh
       and
       cmp
             AL,09
       jbe
             NEXT
            AL,07
       add
NEXT:
           AL,30h
       add
       ret
TETR TO HEX ENDP
;-----
BYTE_TO_HEX PROC near
                                  ; num stored in AL into
  ASCII in AX in hex
       push
             CX
             AH,AL
       mov
             TETR TO HEX
       call
             AL,AH
       xchg
       mov
             CL,4
       shr
             AL,CL
       call
             TETR_TO_HEX
```

```
pop
          CX
       ret
BYTE_TO_HEX
              ENDP
;-----
BYTE_TO_DEC PROC near ; num in AL into ASCII
              CX
       push
       push
            DX
             AH,AH
       xor
            DX, DX
       xor
             CX,10
       mov
loop_bd:
       div
              CX
       or
             DL,30h
             [SI],DL
       mov
             SI
       dec
            DX,DX
       xor
             AX,10
       cmp
       jae
             loop_bd
       cmp
             AL,00h
       jе
             end_l
             AL,30h
       or
             [SI],AL
       mov
end_1:
             DX
       pop
       pop
          CX
       ret
BYTE_TO_DEC
          ENDP
DET_TYPE PROC near
       cmp al, OFFh
       jne cmp_1
       mov dx, offset PC
       ret
cmp_1:
       cmp al, OFEh
       jne cmp_2
       mov dx, offset PC_XT
       ret
cmp_2:
       cmp al, 0FBh
       jne cmp_3
       mov dx, offset PC_XT
       ret
cmp_3:
```

```
cmp al, 0FCh
        jne cmp 4
        mov dx, offset AT_or_PS2_50
        ret
cmp_4:
        cmp al, 0F9h
        jne cmp_5
        mov dx, offset PC_conv
        ret
cmp_5:
        cmp al, OFAh
        jne cmp_6
        mov dx, offset PS2_30
        ret
cmp_6:
        cmp al, 0F8h
        jne cmp_7
        mov dx, offset PS2_80
        ret
cmp_7:
        cmp al, OFDh
        jne undefined
        mov dx, offset PCjr
        ret
undefined:
        call BYTE_TO_HEX
        mov bh, al
        mov bl, ah
        mov dl, bh
        mov ah, 02h
                        ;char output
        int 21h
        mov dl, bl
        int 21h
        mov dx, offset default
        ret
DET TYPE ENDP
DIV10 proc near
        mov cx, 10
        mov bx,ax
        xchg ax, dx
        xor dx, dx
        div cx
        xchg bx, ax
        div cx
```

```
xchg dx, bx
        ret
DIV10 endp
DW_TO_ASCII proc near
        call DIV10
        mov si, dx
        or si, ax
        jz Done
        push bx
        call DW_TO_ASCII
        pop bx
Done:
        add bl, '0'
        mov [di], bl
        inc di
        ret
DW_TO_ASCII endp
WRITE_OS proc near
        mov si, offset OS_str1
        inc si
        call BYTE TO DEC
        add si, 4
        mov al, ah
        push bx
        call BYTE_TO_DEC
        pop bx
        dec si
        mov byte ptr [si], 46
                                                  ;dot
        mov byte ptr [si+3], '$'
        mov dx, offset OS_str1
        mov ah, 09h
        int 21h
        mov dl, ODh
        mov ah, 02h
        int 21h
        mov dl, 0Ah
        int 21h
check a:
                                         ; in most DOS (30h, int 21h)
    returns 0 in bx & cx
        cmp bx, 0
        je check_b
        mov si, offset OEM
```

```
inc si
        mov al, bh
        push bx
        call BYTE_TO_DEC
        pop bx
        mov dx, offset OEM_str
        mov ah, 09h
        int 21h
        mov si, offset OEM
        mov byte ptr [si+3], '$'
        mov dx, si
        int 21h
        mov dl, 0Dh
        mov ah, 02h
        int 21h
        mov dl, 0Ah
        int 21h
check b:
        cmp cx, 0
        je print_err
        mov di, offset serial
        mov dl, bl
        mov ah, ch
        mov al, cl
        mov dh, 0
        call DW_TO_ASCII
        mov dx, offset serial_info
        mov ah, 09h
        int 21h
        mov di, offset serial
        mov byte ptr [di+9], '$'
        mov dx, di
        mov ah, 09h
        int 21h
        ret
print_err:
        mov dx, offset ERR_MSG
        mov ah, 09h
        int 21h
        ret
WRITE_OS endp
BEGIN:
```

mov dx, offset string

mov ah, 09h

int 21h

mov ax, 0F000h

mov es, ax

mov di, OFFFEh

mov al, byte ptr es:di

call DET_TYPE

mov ah, 09h

int 21h

mov dx, offset DOS_str

int 21h

mov ah, 30h

int 21h

call WRITE_OS

xor al, al

mov ah, 4Ch

int 21h

TESTPC ENDS

END START