Многопоточное программирование

Часть 2: низкоуровневая многопоточность

Юрий Литвинов

yurii.litvinov@gmail.com

9

Примитивы синхронизации

- Лучше необходимости синхронизации вообще избегать
- Бывают:
 - User-mode атомарные операции, реализующиеся на процессоре и не требующие участия планировщика
 - Kernel-mode примитивы, управляющие тем, как поток обрабатывается планировщиком
 - Более тяжеловесные и медленные (до 1000 раз по сравнению с "без синхронизации вообще")
 - ▶ Позволяют синхронизировать даже разные процессы



Атомарные операции

- Чтения и записи следующих типов всегда атомарны: Boolean, Char, (S)Byte, (U)Int16, (U)Int32, (U)IntPtr, Single, ссылочные типы
- Volatile
 - Volatile.Write
 - Volatile.Read
 - Связано с понятием Memory Fence, требует синхронизации ядер
 - Есть ключевое слово volatile: private volatile int flag = 0;
 - Volatile.Write должен быть последней операцией записи,
 Volatile.Read первой операцией чтения

Пример

```
private int flag = 0;
private int value = 0;
public void Thread1() {
  value = 5:
  Volatile.Write(ref flag, 1);
public void Thread2() {
  if (Volatile.Read(ref flag) == 1)
    Console.WriteLine(value);
```

Interlocked

- Одновременные чтение и запись в одной "транзакции"
 - public static Int32 Increment(ref Int32 location);
 - public static Int32 Decrement(ref Int32 location);
 - public static Int32 Add(ref Int32 location, Int32 value);
 - public static Int32 Exchange(ref Int32 location, Int32 value);
 - public static Int32 CompareExchange(ref Int32 location, Int32 value, Int32 comparand);

Interlocked lock-free-операции

Compare-And-Swap loop

```
public static Int32 Maximum(ref Int32 target, Int32 value) {
    Int32 currentVal = target, startVal = 0, desiredVal = 0;
    do {
        startVal = currentVal;
        desiredVal = Math.Max(startVal, value);
        // Тут другой поток мог уже испортить target, так что если она изменилась,
        // надо начать всё сначала.
        currentVal = Interlocked.CompareExchange(ref target, desiredVal, startVal);
    } while (startVal!= currentVal);
    return desiredVal;
}
```

Крутящееся ожидание

```
internal struct SimpleSpinLock {
  private int resourceInUse;
  public void Enter() {
    while (true) {
      if (Interlocked.Exchange(ref resourceInUse, 1) == 0)
         return:
  public void Leave() {
    Volatile.Write(ref resourceInUse, 0);
```

Считается антипаттерном, но в некоторых ситуациях лучше lock-ов

Управление планировщиком

- ► Thread.Sleep(0) ничего не делает, если остальные готовые потоки меньше приоритетом
- ► Thread.Sleep(1) отдаёт управление потоку, даже если его приоритет меньше
- Thread.Yield() нечто среднее (не вызовет переключения потоков, если желающих нет, в отличие от Thread.Sleep(1), но отдаст ядро потоку с меньшим приоритетом)
- ▶ Thread.SpinWait просъба процессору с гипертредингом отдать ядро
- Очередной способ прострелить себе ногу инверсия приоритетов
 - ▶ Поток с низким приоритетом захватил ресурс, нужный потоку с высоким приоритетом
 - Поток с высоким приоритетом крутится в ожидании, никогда не отдавая управление потоку, который мог бы отдать ресурс (livelock)



Примитивы уровня ядра ОС

- ▶ WaitHandle всё, что можно ожидать
 - EventWaitHandle
 - ► AutoResetEvent по сути, булевый флаг, поддерживаемый ОС
 - ▶ ManualResetEvent тоже булевый флаг, но сбрасывается вручную
 - Semaphore целое число, поддерживаемое ОС
 - Mutex семафор, пропускающий только один поток

Пример (замок на Event-ax)

```
internal sealed class SimpleWaitLock : IDisposable {
  private readonly AutoResetEvent available:
  public SimpleWaitLock() {
    available = new AutoResetEvent(true);
  public void Enter() {
    available.WaitOne():
  public void Leave() {
    available.Set();
  public void Dispose() { available.Dispose(); }
```

Пример (замок на семафорах)

```
public sealed class SimpleWaitLock : IDisposable {
  private readonly Semaphore available:
  public SimpleWaitLock(Int32 maxConcurrent) {
    available = new Semaphore(maxConcurrent, maxConcurrent);
  public void Enter() {
    available.WaitOne():
  public void Leave() {
    available.Release(1);
  public void Dispose() { available.Close(); }
```

Пример (мьютекс, он сам замок)

```
internal class SomeClass: IDisposable {
  private readonly Mutex aLock = new Mutex();
  public void Method1() {
    aLock.WaitOne();
    Method2(); // Тут рекурсивный захват мьютекса
    aLock.ReleaseMutex();
  public void Method2() {
    aLock.WaitOne();
    aLock.ReleaseMutex():
  public void Dispose() { aLock.Dispose(); }
```

Гибридные конструкции

- ManualResetEventSlim
- SemaphoreSlim
- ReaderWriterLockSlim
- Monitor
 - Ключевое слово lock

Пример

```
internal sealed class Transaction {
  private readonly Object aLock = new Object();
  private DateTime timeOfLastTrans;
  public void PerformTransaction() {
    Monitor.Enter(aLock);
    timeOfLastTrans = DateTime.Now;
    Monitor.Exit(aLock);
  public DateTime LastTransaction {
    get {
      Monitor.Enter(aLock);
      DateTime temp = timeOfLastTrans;
      Monitor.Exit(aLock);
      return temp;
```

lock

```
private Object lockObject = new Object();
private void SomeMethod() {
    lock (lockObject) {
        ...
    }
}
```

Литература

Must read

Jeffrey Richter, CLR via C# (4th Edition), Microsoft Press, 2012. 894pp.

