## Примитивы синхронизации

Юрий Литвинов yurii.litvinov@gmail.com

13.09.2019г

## Примитивы синхронизации


- Лучше необходимости синхронизации вообще избегать
- Бывают:
  - User-mode атомарные операции, реализующиеся на процессоре и не требующие участия планировщика
  - Kernel-mode примитивы, управляющие тем, как поток обрабатывается планировщиком
    - Более тяжеловесные и медленные (до 1000 раз по сравнению с "без синхронизации вообще")
    - ▶ Позволяют синхронизировать даже разные процессы

## Атомарные операции

- ► Чтения и записи следующих типов всегда атомарны: Boolean, Char, (S)Byte, (U)Int16, (U)Int32, (U)IntPtr, Single, ссылочные типы
- Для других типов (например, Int64) операции чтения и записи могут быть прерваны посередине!
- Volatile
  - Volatile.Write
  - Volatile.Read
  - ▶ Связано с понятием Memory Fence, требует синхронизации ядер
  - ▶ Есть ключевое слово volatile: private volatile int flag = 0;
  - Volatile. Write должен быть последней операцией записи, Volatile. Read — первой операцией чтения

3/21

## Volatile и модель памяти



## Пример

```
private int flag = 0;
private int value = 0;
public void Thread1() {
  value = 5:
  Volatile.Write(ref flag, 1);
public void Thread2() {
  if (Volatile.Read(ref flag) == 1)
    Console.WriteLine(value);
```

5/21

# Ещё один способ прострелить себе ногу

```
bool stop = false;
var thread = new Thread(() => {
  while (!stop)
    Console.WriteLine("Goodbye, cruel world!");
    Thread.Sleep(500);
thread.Start();
Thread.Sleep(2000);
stop = true;
thread.Join():
Console.WriteLine("Done.");
```


## Interlocked

```
public int result;
public void ThreadA()
  for (int i = 1; i \le 1000; i++)
    result++;
public void ThreadB()
  for (int i = 1: i \le 1000: i++)
    result++;
```

```
public int result;
public void ThreadA()
  for (int i = 1; i \le 1000; i++)
    Interlocked.Increment(ref result);
public void ThreadB()
  for (int i = 1: i \le 1000: i++)
    Interlocked.Increment(ref result);
```

7/21

# Критические области



## Активное ожидание

```
private int turn = 0;
void Task1()
  while (true)
    while (turn != 0);
    CriticalSection();
    turn = 1;
    NonCriticalSection();
void Task2()
  while (true)
    while (turn != 1);
    CriticalSection();
    turn = 0;
    NonCriticalSection();
```

## Активное ожидание, обсуждение

- Не требует поддержки ОС
  - ▶ Поэтому переключение может быть очень быстрым
- Ждущий поток полностью занимает ядро
  - Греет процессор и очень быстро сажает аккумулятор
- Потоки работают строго по очереди
  - Это можно побороть, есть алгоритм Петерсона

## Проблема производителя и потребителя

Producer-consumer problem

```
private Queue<int> buffer = new Queue<int>();
private void Producer() {
                                             private void Consumer() {
  while (true) {
                                               while (true) {
    var item = ProduceItem();
                                                 if (buffer.Count == 0)
    if (buffer.Count == 100)
                                                    Sleep():
      Sleep();
                                                 var item = buffer.Dequeue();
    buffer.Enqueue(item);
                                                  if (buffer.Count == 100 - 1)
    if (buffer.Count == 1)
                                                    WakeUp(Producer):
      WakeUp(Consumer);
                                                 ConsumeItem(item);
```

11/21

# Семафоры

#### Дейкстры (того самого), 1965 год

- Целочисленный счётчик, который можно поднять и опустить (up() и down())
- down() уменьшает счётчик на 1, если он больше нуля или блокирует вызывающего, если он 0
- up() увеличивает счётчик на один и, если он был нулём, будит одного из ожидающих потоков (случайного!)
- down() обычно делается при входе в критическую секцию, up()
   при выходе
- Позволяет быть в критической секции не более чем заданному количеству потоков
  - ► Например, Google Drive не позволяет качать более чем с 10 подключениями одновременно, семафор решает проблему



# Производитель-потребитель на семафорах

```
private Queue<int> buffer = new Queue<int>();
 private Semaphore mutex = new Semaphore(0, 1);
 private Semaphore empty = new Semaphore(100, 100);
 private Semaphore full = new Semaphore(0, 100);
private void Producer()
                                           private void Consumer()
  while (true)
                                             while (true)
    var item = ProduceItem();
                                               full.WaitOne();
    empty.WaitOne();
                                               mutex.WaitOne();
    mutex.WaitOne():
                                               var item = buffer.Dequeue();
    buffer.Enqueue(item);
                                                mutex.Release();
    mutex.Release();
                                               empty.Release();
                                               ConsumeItem(item);
    full.Release();
```

## Мьютекс

- Мьютекс бинарный семафор
  - Пускает ровно один поток в критическую секцию
- Существенно проще в реализации и использовании, чем семафор
- Тоже требует поддержки операционной системы
  - ▶ Может использоваться для синхронизации даже процессов

# Производитель-потребитель на семафорах и мьютексе

```
private Queue<int> buffer = new Queue<int>();
 private Mutex mutex = new Mutex();
 private Semaphore empty = new Semaphore(100, 100);
 private Semaphore full = new Semaphore(0, 100);
private void Producer()
                                           private void Consumer()
  while (true)
                                             while (true)
    var item = ProduceItem();
                                               full.WaitOne();
    empty.WaitOne();
                                               mutex.WaitOne();
    mutex.WaitOne();
                                               var item = buffer.Dequeue();
    buffer.Engueue(item);
                                                mutex.ReleaseMutex();
    mutex.ReleaseMutex();
                                               empty.Release();
    full.Release();
                                               ConsumeItem(item);
```

# Монитор

#### Хоара, 1974 год

- Пользоваться семафорами очень сложно например, поменять empty.WaitOne(); и mutex.WaitOne(); в Producer() хороший способ устроить дедлок
  - ▶ Представим, что буфер полон. Producer() захватывает мьютекс и встаёт на семафоре empty, потому что он 0, управление передаётся Consumer(). Он тут же встаёт на mutex.WaitOne(), потому что он захвачен Producer()-ом. Теперь оба потока ждут друг друга.
- Поэтому придумали мониторы
- Монитор набор методов (или функций), внутри которых может находиться ровно один поток
- Реализуется через мьютексы, требует поддержки в языке программирования



# Производитель-потребитель на мониторе

```
private class SynchronizedQueue {
  private Queue<int> buffer =
    new Queue<int>():
  public void Enqueue(int item) {
    lock (buffer) {
      while (buffer.Count == 100)
         Monitor.Wait(buffer);
      buffer.Enqueue(item);
      Monitor.Pulse(buffer):
  public int Dequeue() {
    lock (buffer) {
      while (buffer.Count == 0)
         Monitor.Wait(buffer);
      var result = buffer.Dequeue();
      Monitor.Pulse(buffer);
      return result:
```

```
private SynchronizedQueue buffer =
  new SynchronizedQueue();
private void Producer() {
  while (true) {
    var item = ProduceItem();
    buffer.Enqueue(item);
private void Consumer() {
  while (true) {
    var item = buffer.Dequeue();
    ConsumeItem(item);
```

## lock в .NET

- У каждого объекта (сылочного типа) есть скрытое поле, указывающее на структуру синхронизации
- lock использует именно её
  - То есть lock в одной критической секции, но на разные объекты
     это разные мониторы
  - Но lock в разных секциях на один объект один монитор
  - lock умеет обрабатывать исключения и отпускать замок
    - Предыдущие примеры с семафорами и мьютексами были неправильными — не учитывались исключения
- Хорошая практика создавать объект специально для синхронизации, lock(this) писать нельзя!

```
private Object lockObject = new Object();
private void SomeMethod() {
    lock (lockObject) {
        ...
    }
```

## WaitHandle

- ▶ WaitHandle всё, что можно ожидать
  - EventWaitHandle
    - ► AutoResetEvent по сути, булевый флаг, поддерживаемый ОС
    - ▶ ManualResetEvent тоже булевый флаг, но сбрасывается вручную
- Остальные примитивы синхронизации наследники WaitHandle



## Пример (самодельный замок на Event-ax)

```
internal class SimpleWaitLock : IDisposable {
  private readonly AutoResetEvent available:
  public SimpleWaitLock() {
    available = new AutoResetEvent(true);
  public void Enter() {
    available.WaitOne():
  public void Leave() {
    available.Set();
  public void Dispose() { available.Dispose(); }
```

## Литература

Эндрю Таненбаум, Х. Бос, Современные операционные системы, Питер, 2017. 1120 С.

Jeffrey Richter, CLR via C# (4th Edition), Microsoft Press, 2012. 894pp.



