- ▶ İşletim sistemlerinde, gerçekleştirilen işlemlerin geçici olarak saklandığı merkeze **ana bellek** (RAM) denir.
- Ana bellek, giriş-çıkış aygıtlarının kolaylıkla ulaşabildiği bir bilgi deposudur.
- ▶ Merkezi işlem birimi (MİB), işlemleri ana bellekten alır ya da ana belleğe koyar.

Çok görevli sistemlerde, ana belleğin işletim sistemi kullanımı dışında olan kısım, farklı programların kullanımı için değişik parçalara (bitişken alanlara) bölünür. Çekirdek (İşletim Sistemi)

Program I

Program 2

.

Program n

Bellek Yönetimi

- Ana belleğin işlemler arasında paylaştırılmasına ana bellek yönetimi ya da **bellek yönetimi** (memory management) adı verilir.
- İşletim sisteminin bu amaçla oluşturulan kesimine de bellek yöneticisi (memory manager) adı verilir.

▶ Bellek yöneticisinin başlıca görevleri:

- Belleğin hangi parçalarının kullanımda olduğunu, hangi parçalarının (bitişken alanların) kullanılmadığını izlemek,
- Süreçlere (işlemlere) bellek tahsis etmek (allocate), tahsis edilen belleği geri almak (deallocate),
- Bellek ile disk arasındaki yer değiştirme (swap) işlemlerini gerçekleştirmektir.

Bellek Yönetimi


Yer Değiştirme (Swap)

- Çalışma zamanında süreçler bellek ile disk arasında sürekli yer değiştirir.
- Süreçlerin bu şekilde disk ile bellek arasında yer değiştirilmesinin nedeni, belleğin boyutunun **yetersiz** olmasıdır.
- Sisteme sunulan iş, o an sistemde işletimde olan işlerden daha öncelikli ise hemen işletime alınması gerekir.
- Bu durumda, eğer ana bellekte yeterli alan yoksa, daha az öncelikli görevlerin, işletimlerini sonradan tamamlanmak üzere geçici olarak diske taşınması ve boş bellek alanı oluşturulması gerekir.

Yer Değiştirme (Swap)

- Bu yolla açılan boş bellek alanları yeni görevlerin tanımlanabilmesine ve öncelikli işlerin çalışmasına olanak sağlar.
- ▶ Bellekte boş alan oluşturulunca işlemin buraya taşınmasına belleğe taşıma (swap in) denir.
- işletimi tamamlanmamış bir görevin, daha öncelikli görevlere ana bellekte yer açmak üzere geçici olarak diskteki özel alanlara (sanal bellek) taşınmasına diske taşıma (swap out) denir.

Bellek Yönetimi İsletim Sistemi İşlem Diske Taşıma



- Yer Değiştirme yöntemi kullanıldığında ve ana bellekte yer açmak gerektiğinde, hangi görevin diske taşınması gerektiğine karar verilmelidir.
- Bekleyen görevler arasında, bellek alanı elinden alınacak görevi seçmek için aşağıdaki kriterleri göz önünde bulunduran değişik algoritmalar kullanılır.
 - ▶ Görev önceliği
 - ▶ En uzun kaynak bekleme süresi kalan
 - Ana belleği o ana kadar en çok kullanan
- ▶ Bazı görevler, yerine getirdikleri hizmetlerin önemi nedeniyle sistemden uzaklaştırılamazlar.

Bellek Bölümleme (Memory Partitioning)

- Ana bellek, birden fazla program arasında paylaştırılmalı ve bölünmelidir.
- ▶ Bunu yapabilmek için kullanılan yöntemler:
 - Değişmez Bölümlü Belek Yönetimi
 - Devingen Bölümlü Bellek Yönetimi
 - Sayfalı Bellek Yönetimi
 - ▶ Kesimli Bellek Yönetimi

Değişmez Bölümlü Bellek Yönetimi

- ▶ Bu yöntemde ana bellek, işletim sistemi ile birden çok kullanıcı programı arasında paylaşılır.
- Ana bellek, bitişken, irili ufaklı, birden çok bölüm olarak düzenlenir.
- ▶ Bir iş, işletime alınmadan önce, ana bellekte kendisine, boyuyla uyumlu bir bölüm atanır.
- ▶ İş, kendisine atanan bu bölümü, işletimi tümüyle sonlanana kadar korur.
- ▶ Bölümler, bilgisayar sisteminin işletimi başlamadan önce belirlenen boylarını sistem işletime kapanana kadar korurlar.


Değişmez Bölümlü Bellek Yönetimi

- Değişmez bölümlü bellek yönetiminde bölümler sabit bir büyüklükte olabilir.
- Toplam büyüklüğü 64M, bölüm boyutları da 8M olan bir bellek yan tarafta görünmektedir.
- ▶ 10M bir işlem istek yolladığında 2 bölüm birleştirilecek ve bu istek kaydedilince 6M'lık bir **iç parçalanma** (internal fragmentation) oluşacaktır.



Değişmez Bölümlü Bellek Yönetimi

- Değişmez bölümlü bellek yönetiminde bölümler farklı büyüklükte olabilir.
- Toplam büyüklüğü 64M, bölüm boyutları da farklı olan bir ana bellek yan tarafta görünmektedir.
- ▶ 10M bir işlem istek yolladığında en az iç parçalanmanın oluşacağı bölüm bulunacak istek bu bölüme konulacaktır.



Devingen Bölümlü Bellek Yönetimi

- Bu yöntemin temel ilkesi, bölümlerin, işlerin görevlere dönüştürülüp sisteme sunuluşları aşamasında, devingen olarak yaratılmasıdır.
- ▶ Bu yöntemde, ana bellekte kullanıcı işlemleri boşluklara bloklar halinde yerleştirilmektedir.
- Bu yöntemle bir işlem ana belleğe yükleneceği zaman, işlem için gerekli miktarda yeni bir bölüm oluşturularak, işlem oluşturulan yeni bölüme yüklenir.

Devingen Bölümlü Bellek Yönetimi


- Yeni bir işlem geldiğinde bu belleğe işlemin yeteceği kadar bir alan ayrılarak konumlandırılmakta ve işletim sistemi boş alanlar ve dolu alanlar ile ilgili bilgileri kayıt altına almaktadır.
- ▶ Bölümlerle ilgili bölüm başlangıç adresi, boyu gibi bilgiler tutulmaktadır.
- ▶ Bu yöntemde görevlere atanan bölümlerin yanı sıra, bu bölümler arasında kalan boş alanların da izlenmesi gereklidir.


Devingen Bölümlü Bellek Yönetimi


Örnek:


▶ 64M ana belleğin aşağıdaki dört program için kullanılacağını varsayınız.











Devingen Bölümlü Bellek Yönetimi

Ana Belleğin Parçalanması Sorunu

- Ana belleğin parçalanması, bitişken alanların görevlere atanan bölümlerle, zaman içinde ufalanması olarak tanımlanır.
- ▶ Bu sorun, kullanılan bölümler arasına sıkışmış, işletim için bekleyen görevlerin gereksinimini karşılayamayan boş alanların varlığıyla ortaya çıkar.
- ▶ Belleğin parçalanması sonucu, bellekteki boş alanların toplamı, gerekli sığmaları karşılıyor olmasına karşın yeni görevlere yer sağlanamaz durumlarla karşılaşılır.

P2 14M 6M P4 8M 6M P3 18M

Devingen Bölümlü Bellek Yönetimi


- Görevlere sağlanan alanların konumlarının işletim sırasında değiştirilememesi parçalanma sorununun temel nedenleridir.
- ▶ Bölüm içi yararlanılamayan boş alanlar **iç parçalanma**, bölümler arasında kalan boş alanlar ise **dış parçalanma** olarak adlandırılır.
- Devingen bölümlü bellek yönetiminde bölümler arasında boş alanlar kalmakta, yani dış parçalanma oluşmaktadır.

Bitiştirme (Compaction)

- Tüm bellek alanına dağılmış durumdaki bölümleri, yerlerini değiştirerek yan yana yerleştirip tek bir bitişken boş alan yaratma işlemine bitiştirme işlemi (compaction) denir.
- Verilen örnekte, görevlere bellek ataması yapılması ve bir göreve atanan bellek konumunun işletim sırasında değiştirilememesi sonucu bitişkin alanların parçalandığı görülmektedir.
- Bu sakıncalı durumun yok edilebilmesi için bitiştirme işlemi kullanılabilir.

Bitiştirme (Compaction)

- Bitiştirme işlemiyle tüm kullanılmayan parçalar bir yerde toplanır.
- Bitiştirme işlemi, işlemciyi meşgul eden, zaman alan ve dolayısıyla bilgisayarı yavaşlatan bir işlemdir.
- Bitiştirme ihtiyacını azaltmak için farklı **yerleştirme algoritmaları** kullanılır.



Sayfalı Bellek Yönetimi


- Iç ve dış parçalanma sorununun üstesinden gelmek için sayfalı bellek yönetimi (paging) kullanılabilir.
- Fiziksel bellek üzerindeki aynı uzunluktaki bloklara **çerçeve** (frame), mantıksal bellek üzerindeki aynı uzunluktaki bloklara ise **sayfa** (page) denilmektedir.
- Bir sistemde çerçeve ve sayfa uzunlukları eşittir. Sayfaların uzunlukları donanım tarafından belirlenmektedir.

Sayfalı Bellek Yönetimi

- Sayfalı bellek yönetimi olan sistemlerde bellek adresi iki bölümden oluşmaktadır: sayfa numarası ve sayfa ofseti.
 - Sayfa numarası (p) fiziksel bellekteki her bir sayfanın taban adresini tutan sayfa tablosundaki göstergedir.
 - Sayfa ofseti (d) taban adresi ile birleştirilerek fiziksel bellekte sayfanın içerisindeki yerin belirlenmesinde kullanılır.

Sayfa Numarası (p) Sayfa Ofseti (d)






Sayfalı Bellek Yönetimi Mantıksal bellekteki bir adres, sayfa numarası ve sayfa ofsetinden oluşmaktadır. Bu adresin fiziksel bellekteki karşılığının bulunması için sayfa tablosu kullanılır. Mantıksal Address Address Fiziksel Address Sayfa Tablosu

Sayfalı Bellek Yönetimi

• İşletim sistemi bu yöntemi kullanırken boş çerçevelerin de listesini tutar.



Sayfalı Bellek Yönetimi

Örnek

▶ 4 bayt uzunluğunda sayfalardan oluşan 32 bayt'lık bir bellek olduğunu varsayınız. Sayfa tablosu yanda verilmiştir.



▶ Buna göre aşağıdaki mantıksal adresler için fiziksel adresleri bulunuz.


- a) 0
- b) 3
- c) 4
- d) 13


Fiziksel adresi hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılabilir: fiziksel adres (FA)=çerçeve numarası (ÇN)*çerçeve boyutu (ÇB)+ofset (O)


Sayfalı Bellek Yönetimi


Örnek


- İlk olarak mantıksal belleğin çizilmesi gerekir.
- Ardından sayfa boyutuna göre belleğin bölünmesi ve her bir mantıksal adresin sayfa numarası ve sayfa ofsetinin hesaplanması gerekir.
- Sayfa numarası, sayfa tablsundan çerçeve numarasını bulmak için kullanılacaktır.











- ▶ Kesimli bellek yönetiminde (segmentation) mantıksal adres alanı sayfalar yerine kesimlerden (bölümlerden) oluşmaktadır.
- ▶ Bir adres, hem **kesim (bölüm) numarası (s)** hem de kesim içerisindeki adresi belirten **ofset numarasından (d)** meydana gelmektedir.

Kesim numarası (s) Ofset boyutu (d)


- Mantıksal adreslerin fiziksel adreslere dönüştürülmesi için kesim tablosuna ihtiyaç vardır.
- ▶ Kesim tablosu, her kesimin **başlangıç (taban) adresi** ve **uzunluğu** bilgisini tutmaktadır. Böylece her kesimin başlama ve bitiş (tavan adresi) noktaları hesaplanabilir.

Kesimli Bellek Yönetimi

- ▶ Bir mantıksal adresin ofset değeri, taban ve tavan değerleri arasında olmalıdır.
- Eğer ofset değeri fazla olursa mantıksal adresin kesimi aşması bellek erişim hatası (segment fault) oluşur.
- Eğer ofset değeri belirtilen sınırlar arasında ise kesim taban değeri ile ofset adresi toplanarak, fiziksel adres oluşturulmaktadır.

Fiziksel Adres (FA) = Kesim Taban Adresi (TA) + Ofset (d)

- Mantıksal adres alanının yanda göründüğü gibi olduğunu varsayınız.
- Kesim tablosu bu bilgiler kullanılarak elde edilebilir.
- Fiziksel bellek de kesim tablosu kullanılarak oluşturulabilir.



Kesimli Bellek Yönetimi

Örnek

- Kesim tablosunun yandaki gibi olduğunu varsayınız.
- Aşağıdaki mantıksal adreslerin (kesim no, ofset) fiziksel adres karşılıklarını bulunuz.

Kesim No	Taban Adresi	Uzunluk
0	660	248
1	1752	422
2	222	198
3	996	604

- a) (0, 198)
- b) (2, 156)
- c) (1,530)
- d) (3, 455)
- e) (0, 252)

Fiziksel adresi hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılabilir: Fiziksel Adres (FA) = Kesim Taban Adresi (TA) + Ofset (d)

Kesim No	Taban Adresi	Uzunluk
0	660	248
1	1752	422
2	222	198
3	996	604

- Ilk olarak her mantıksal adresin hangi kesimde olduğu kesim tablosu kullanılarak bulunmalı ve ofset değeri bu kesimin uzunluğu ile karşılaştırılmalıdır.
- ▶ Eğer ofset küçükse fiziksel adres hesaplanmalı, değilse bellek erişim hatası oluşturulmalıdır.

	Mantiksal adres	Fiziksel adres	
a)	(0, 198)	198 < 248	660 + 198 = 858
b)	(2, 156)	156 < 198	222 + 156 = 378
c)	(1, 530)	530 ≮ 422	bellek erişim hatası
d)	(3, 455)	455 < 604	996 + 455 = 1451
e)	(0, 252)	252 ≮ 248	bellek erişim hatası

Sayfalı ve Kesimli Bellek Yönetimleri Arasındaki Farklar

- Kesimli bellek yönetiminin amacı adres alanının mantıksal olarak dilimlenmesidir. Sayfalı bellek yönetiminde ise bellek fiziksel olarak dilimlenip oluşturulur.
- Sayfalar makine donanımına bağlı olarak sabit boyuttadır. Bölümler ise değişken boyuttadır.
- Program adresinin sayfa ve ofset numaralarına ayrılması donanımın bir işlevidir. Ofset numarasının sınırı aşması otomatik olarak sayfanın çevrilmesine sebep olur. Oysa kesim ve ofset numarasında bir sınır aşması söz konusu değildir. Bu durumda bellek erişim hatası oluşur.