Sistem modeli

- Multiprogramming ortamlarda çok sayıda process sınırlı kaynağı kullanmak için yarışır.
- Bir process bir kaynağa istek yaptığında, kaynak dolu ise bekleme durumuna geçer.
- Bekleme durumundaki process, bazı durumlarda hiçbir zaman durumunu değiştiremez. Buna deadlock (kilitlenme) denir.
- İşletim sistemleri genellikle deadlock önleme mekanizmalarını sağlamazlar.
- Program geliştiricinin deadlock oluşmayacak şekilde program geliştirmesi gereklidir.

Sistem modeli

- Bir sistemdeki kaynaklar, CPU cycle, dosyalar, I/O cihazları (yazıcı, DVD sürücü) gibi farklı türdedir.
- Bir kaynaktan birden fazla varsa (2 CPU, farklı noktalardaki 2 yazıcı), bu kaynakların da birbirinden ayrılması gereklidir.
- Bir process, bir kaynağı kullanmadan önce istek yapar (request), kullandıktan sonra da serbest birakir (release).
- Bir process bir kaynağı aşağıdaki sırayla kullanır:
 - Request: Process kaynağa istek yapar. Kaynak kullanılabilir değilse bekler.
 - Use: Process kaynak üzerindeki işlemini gerçekleştirir.
 - Release: Process kaynağı serbest bırakır.
- Cihaz için request() ve release(), dosya için open() ve close(), hafıza için allocate() ve free() şeklindedir.

Sistem modeli

- Request ve release işlemleri, semaforlar için wait() ve signal(), mutex kilitlemesi için acquire() ve release() şeklinde tanımlanabilir.
- İşletim sistemleri kaynakların boş veya atanmış olduğunu bir tablo ile tutarlar.
- Kaynaklar, fiziksel (yazıcı, hafıza alanı, ...) veya mantıksal (semafor, mutex lock) olabilir.
- Bir sistemde, 3 tane CD WR sürücüsü olsun. 3 process bu kaynakları kullanırken, her process diğer CD WR sürücülerden birisine istek yaparsa deadlock oluşur.
- Bir sistemde, 1 yazıcı ve 1 DVD sürücü olsun. P0 process'i yazıcıyı, P1 process'i DVD sürücüyü tutarken, P1 yazıcıya ve P0 DVD sürücüye istek yaparsa deadlock oluşur.
- Multithread uygulama geliştiriciler deadlock olasılığına dikkat etmelidir.

Konular

- Sistem modeli
- Deadlock tanımı ve özellikleri
- Deadlock yönetimi için metotlar
- Deadlock önleme
- Deadlock'tan kaçınma
- Deadlock algılama
- Deadlock'tan kurtulma

Gerekli şartlar

- Bir deadlock durumunda, process'ler hiçbir zaman sonlanamaz, sistem kaynakları atanmış durumdadır ve başka işler başlatılamaz.
- Aşağıdaki 4 şart aynı anda oluştuğunda deadlock ortaya çıkabilir:
 - Mutual exclusion: Paylaşımsız kaynak bir process tarafından tutulurken başka bir process bu kaynağa istek yaparsa, ikinci process kaynak boşalıncaya kadar bekler.
 - Hold and wait: Bir process bir kaynağı tutarken, başka bir kaynağı da bekler durumundadır. Bu kaynak ise başka bir process tarafından kullanılır durumdadır.
 - No preemption: Kaynaklar önceden boşaltılamaz. Bir kaynağın boşaltılması için kullanan process'in serbest bırakması gereklidir.
 - Circular wait: {P0, P1, ..., Pn} processleri birbirini beklemektedir. P0 process'i P1'i, P1 process'i P2'yi, ..., Pn process'i de P0'ı beklemektedir.
- Her durum birbirinden tamamen bağımsız değildir. Circular wait oluştuğunda, hold and wait durumu vardır.

Deadlock tanımı ve özellikleri

Resource-allocation graph

- Deadlock'lar bir yönlü graf (directed graph) kullanılarak (system resource-allocation graph) tanımlanabilir.
- Graf üzerinde düğümler V (vertices) ile kenarlar E (edge) ile gösterilir.
- V kümesi iki kısma ayrılır:
 - P = {P1, P2, ..., Pn} aktif process'ler, gösterir.
 - R = {R1, R2, ..., Rm} sistemdeki tüm kaynakları gösterir.
- Bir Pi process'inden Rj kaynağına çizilen kenar Pi -> Rj şeklinde gösterilir.
- Pi -> Rj kenarı ile Pi process'inin Rj kaynağına istek yaptığı ve beklediği ifade edilir.
- Rj -> Pi kenarı ile de Rj kaynağının Pi process'ine atandığı ifade edilir.
- Pi -> Rj request edge, Rj -> Pi assignment edge olarak adlandırılır.



Resource-allocation graph

- Graf üzerinde her bir process daire ile, her bir kaynak dikdörtgenle gösterilir.
- Bir kaynaktan birden fazla örnek varsa (birden fazla CD WR) dikdörtgen içerisinde her örnek ayrı nokta ile gösterilir.
- Bir process, bir kaynaktan bir örneğe istek yaparsa request edge çizilir.
- Bir process'in yaptığı istek karşılanırsa assignment edge'e dönüştürülür.
- Kaynak serbest bırakıldığında ise assignment edge silinerek kaynak serbest bırakılır.




Deadlock tanımı ve özellikleri

Resource-allocation graph

$$\circ \ P = \{P_1, \, P_2, \, P_3\}$$

$$\circ R = \{R_1, R_2, R_3, R_4\}$$


$$\circ~E = \{ P_1 \rightarrow ~R_1, \, P_2 \rightarrow ~R_3, \, R_1 \rightarrow ~P_2, \, R_2 \rightarrow ~P_2, \, R_2 \rightarrow ~P_1, \, R_3 \rightarrow ~P_3 \}$$






Resource-allocation graph

- Eğer graf üzerinde döngü yoksa deadlock yoktur, döngü varsa deadlock olabilir.
- Her kaynaktan sadece 1 örnek varken graf üzerinde döngü varsa, deadlock oluşur.
- Döngü içerisinde yer alan tüm process'ler deadlock durumundadır.
- Kaynaklardan birden fazla olması durumunda, deadlock için döngü oluşması gereklidir ancak yeterli değildir.






Deadlock tanımı ve özellikleri


Resource-allocation graph

• Şekilde P1, P2 ve P3 deadlock durumundadır.



Resource-allocation graph

- Şekilde döngü vardır, ancak deadlock yoktur.
- P4, R2'nin kopyasını serbest bırakırsa P3 kullanabilir.



$$P_1 \rightarrow R_1 \rightarrow P_3 \rightarrow R_2 \rightarrow P_1$$



Konular

- Sistem modeli
- Deadlock tanımı ve özellikleri
- Deadlock yönetimi için metotlar
- Deadlock önleme
- Deadlock'tan kaçınma
- Deadlock algılama
- Deadlock'tan kurtulma

📘 Deadlock yönetimi için metotlar

- Deadlock problemi için 3 farklı yol izlenebilir:
 - Deadlock'lardan kaçınmak için protokol kullanılabilir. Sistem hiçbir zaman deadlock durumuna düşmez.
 - Sistemin deadlock durumuna düşmesine izin verilir, deadlock algılanır ve çözülür.
 - Deadlock problemi tamamen gözardı edilir ve sistemde deadlock hiçbir zaman olmayacak gibi davranılır.
- Üçüncü durum işletim sistemleri tarafından yaygın kullanılır (Linux, Windows).
- Linux ve Windows işletim sistemleri, deadlock yönetimini uygulama geliştiricilere bırakır.

Deadlock yönetimi için metotlar

- Bir sistemde hiçbir zaman deadlock olmamasını garanti etmek için, deadlock-prevention veya deadlock-avoidance yöntemleri kullanılabilir.
- Deadlock prevention, kaynak isteklerini sınırlandırarak deadlock oluşmasını önler.
- Deadlock avoidance, bir kaynağa istek yapan process'in yanı sıra, hangi zaman aralığında kullanacağını da bilmek ister.
- Deadlock avoidance, kaynak isteği yapan process'in beklemesine veya kaynağın atanmasına karar verebilir.
- Bir sistem, deadlock prevention veya deadlock avoidance yöntemlerini kullanmazsa deadlock oluşabilir.
- Bu sistemler, deadlock olup olmadığını kontrol eden bir algoritma ve deadlock oluştuğunda çözümünü sağlayan bir algoritma sağlamalıdır.



- Bir sistemde deadlock algılama ve çözme algoritması yoksa, aynı kaynağa istek yapan ve kilitlenen process sayısı artmaya başlar, bir süre sonra sistem çalışamaz hale gelir ve en sonunda manuel olarak sistemin restart yapılması gerekir.
- Deadlock algılama ve çözümleme yöntemleri çoğu işletim sisteminde kullanılmaz.
- Bazı sistemler, başka durumlar için kullandığı yöntemleri deadlock yönetiminde de kullanırlar.
- Bazı sistemlerde, deadlock durumu yoktur. Bunun yerine process'in donmuş durumu (frozen state) vardır.
- Bu durumda process işletim sistemine geri dönemez.



Konular

- Sistem modeli
- Deadlock tanımı ve özellikleri
- Deadlock yönetimi için metotlar
- Deadlock önleme
- Deadlock'tan kaçınma
- Deadlock algılama
- Deadlock'tan kurtulma

__ Deadlock önleme

Mutual exclusion

- Deadlock oluşması için 4 durumun da (mutual exclusion, hold and wait, nopreemption, circular wait) gerçekleşmesi gereklidir.
- Bu şartların birisi engellenirse deadlock önlenmiş olur.
- Mutual exclusion'da en azından bir kaynak paylaşılamaz (eş zamanlı erişilemez) durumdadır.
- Paylaşılabilir kaynaklar deadlock oluşturmaz.
- Read-only dosyalar paylaşılabilir kaynaklardır ve deadlock oluşturmaz.
- Paylaşılamaz kaynaklara birden fazla process tarafından eş zamanlı erişim yapılamaz (Semafor veya mutex lock ile engellenir).

Dea

Deadlock önleme

Hold and wait

- Bir sistemde hold and wait durumunun oluşmaması için, bir process bir kaynağa istek yaptığında başka bir kaynağı tutmaması gerekir.
- Bir protokol kullanılarak, bir process çalışmaya başlamadan önce ihtiyaç duyacağı tüm kaynaklar kendisine atanabilir.
- Başka bir protokolde ise, eğer bir process kaynak kullanmıyorsa yeni kaynak için istek yapabilir.
- Bir process, DVD sürücüdeki dosyayı diske kaydetsin, dosyayı sıralasın, ardından yazıcıdan çıktı alsın.
- Birinci protokolde, tüm çalışma süresince DVD sürücü, dosya ve yazıcı process'e atanır (verimsiz kullanım).
- İkinci protokolde, kaynaklar ihtiyaç duyduğunda sırayla process'e atanır (Bir process sık istek yapılan bir kaynağı süresiz bekleyebilir.).

Deadlock önleme

No preemption

- Bir kaynak bir process tarafından tutuluyorsa, kaynak process tarafından serbest bırakılmadan önce boşaltılamaz.
- Bir protokol kullanılarak, bir process bir kaynak isteğinde bulunursa ve bekleme durumuna geçerse, tutmakta olduğu tüm kaynakları serbest bırakır.
- Başka bir protokol kullanılarak,
 - Bir process bir kaynağa istek yaptığında kullanılabilir olduğu kontrol edilir.
 Uygunsa tahsis edilir.
 - İstek yapılan kaynak başka process tarafından tutuluyorsa, tutan process'in başka bir kaynağı bekleyip beklemediği kontrol edilir. Başka bir kaynağı bekliyorsa, istek yapılan kaynak boşaltılıp (preempt) yeni istek yapan process'e atanır.
 - İstek yapılan kaynak uygun değilse ve kullanan process başka bir kaynağı beklemiyorsa, istek yapan process bekletilir.

Deadlock önleme

Circular wait

 Circular wait durumunun önlenmesi için tüm kaynaklar sıralanır ve bir process kaynak isteğini artan sırada yapabilir.

$$F$$
 (tape drive) = 1
 F (disk drive) = 5
 F (printer) = 12

- Bir process, başlangıçta bir kaynağı isteyebilir. Ardından yapacağı istekler artan sırada olmak zorundadır.
- Bir process, Ri kaynağından sonra Rj kaynağını isteyebilir (F(Ri) < F(Rj)).
- Eğer bir process tape drive ile yazıcıyı aynı anda kullanmak isterse,
 önce tape drive atanır ardından yazıcı atanır.



Konular

- Sistem modeli
- Deadlock tanımı ve özellikleri
- Deadlock yönetimi için metotlar
- Deadlock önleme
- Deadlock'tan kaçınma
- Deadlock algılama
- Deadlock'tan kurtulma



Deadlock'tan kaçınma

- Deadlock önleme algoritmaları ile kaynak erişimi sınırlanır.
- Deadlock oluşmasını sağlayan durumlardan en az bir tanesi engellenir.
- Bu durumda, verimsiz kullanım ve düşük throughput ortaya çıkar.
- Deadlock'tan kaçınma yöntemlerinde, deadlock oluşumunu engellemek için kaynakların nasıl istendiğinin bilinmesi gerekir:
 - **P process'i önce tape sürücü ardından yazıcı** istemektedir ve ikisini birlikte serbest bırakmaktadır.
 - Q process'i ise önce yazıcı ardından tape sürücü istemektedir.
- Sistem, ileride deadlock oluşmayacak şekilde kaynakları planlayarak tahsis eder.
- Basit bir yöntemde, tüm process'ler ihtiyaç duydukları kaynakları başlangıçta bildirirler, sistem circular wait oluşmayacak şekilde kaynakları tahsis eder.


Safe state

- Eğer bir sistem, kaynakları process'lere belirli bir sırada (safe sequence) maksimum ihtiyaçları kadar atayabiliyorsa ve deadlock oluşmuyorsa bu durum safe state olarak adlandırılır.
- Eğer bir sistemde safe sequence varsa sistem safe state durumundadır.
- <P1, P2, ..., Pn> sırası mevcut atama durumu için safe suquence'dir, eğer aşağıdaki durumlar sağlanırsa:
 - Pj process'inin tüm kaynak istekleri mevcut boş kaynaklarla ve tüm Pi'ler (i < j) tarafından tutulan dolu kaynaklarla karşılanır (tüm Pi'lerin sonlanması gerekir.).
 - Eğer Pj'nin istediği kaynaklar kullanılabilir değilse, tüm Pi'ler sonlanıp kaynakları boşaltıncaya kadar bekler.
 - Pj kaynak kullanımını sonlandırdığında, Pj+1 process'i kaynağı alıp kullanabilir.

___ Deadlock'tan kaçınma

Safe state

- Bir safe sequence yoksa sistem unsafe durumundadır (deadlock oluşabilir).
- Safe, unsafe ve deadlock state şekilde görülmektedir.



Safe state - örnek

- Bir sistemde 12 tape sürücü ve 3 process (P0, P1 ve P2) olsun.
- P0 process'i maksimum 10 tane, P1 process'i 4 tane ve P2 process'i 9 tane tape sürücüye ihtiyaç duymaktadır.
- t0 anında, P0 process'i 5 tane, P1 process'i 2 tane ve P2 process'i 2 tane tape sürücü kullanıyor.
- t0 anında, 3 tane tape sürücü boştadır.

	Maximum Needs	Current Needs
P_0	10	5
P_1	4	2
P_2	9	2

t0 anında <P1, P0, P2> safe sequence'inde sistem safe durumundadır.

Deadlock'tan kaçınma

Safe state - örnek

<P1, P0, P2> safe sequence için, t1 anında P2 process'i 1 tane kaynak daha alsın (Safe sequence bozuldu!!!). Boş kaynak sayısı 2'ye düşer.

	Maximum Needs	Current Needs		
P_0	10	5	3 0	
P_1	4	2	3.0	nur.
P_2	9	2		

- Bu durumda sadece P1 process'i tüm kaynaklarını alabilir (2 tane daha).
- P1 tüm kaynaklarını boşaltsa toplam 4 kaynak boşta olur.
- P0 ve P2 aynı anda tüm kaynakları kullanmak isterse deadlock oluşur.
- P0 process'i 5 kaynak ister, P2 process'i ise 6 kaynak ister (4 kaynak boş).
- P2'ye yeni kaynak ataması yapılmadan önce, kendisinden önceki processlerin tüm kaynaklarını serbest bırakması beklenmelidir.

Resource-allocation-graph algorithm


- Her kaynaktan bir örnek olan sistemlerde resource-allocation graf değiştirilerek kullanılabilir.
- Resource-allocation grafina yeni bir kenar eklenir (claim edge).
- Pi -> Rj claim edge, Pi process'inin Rj kaynağını ileriki zamanda isteyebileceğini gösterir.
- Claim edge graf üzerinde noktalı çizgiyle gösterilir.
- Pi process'i Rj kaynağını istediğinde ise request edge yapılır.
- **Rj kaynağı** Pi process'i tarafından **serbest bırakıldığında**, assignment edge **claim edge'e dönüştürülür.**
- Pi process'i çalışmaya başlamadan önce tüm claim edge'leri graf üzerinde görüntülenir.




Deadlock'tan kaçınma

Resource-allocation-graph algorithm

- Pi process'i Rj kaynağını istediğinde claim edge request edge'e dönüşür.
- Assignment edge yapılabilmesi için resource-allocation graf üzerinde döngü oluşmaması gereklidir.
- Şekilde P2 process'i, R2'yi istediğinde boş olmasına rağmen atanmaz
 (Döngü oluştuğundan sistem unsafe durumuna geçer).
- Daha sonra P1 process'i R2'yi istediğinde deadlock oluşur.





Banker algoritması

- Resource-allocation algoritması aynı kaynaktan birden fazla olan sistemlerde uygulanamaz.
- Aynı kaynaktan birden fazla olan sistemlerde banker algoritması (banker's algorithm) kullanılabilir.
- Banka sisteminde, bir banka parasını tüm müşterilerinin ihtiyacını karşılayamayacak seviyeye hiçbir zaman düşürmez.
- Bir process sisteme geldiğinde tüm kaynaklar için maksimum ihtiyaçlarını bildirir.
- Bu kaynak miktarı sistemin tüm kaynaklarından fazla olamaz !!!
- Bir process bir grup kaynak istediğinde, sistem bu atamanın yapılması halinde safe state'in korunup korunmadığına bakar.



Deadlock'tan kaçınma

Banker algoritması

- Banker algoritması aşağıdaki veri yapılarını kullanır:
 - Available: Bir vektördür. Sistemde boştaki tüm kaynakların sayısını tutar.
 Available(j) = k ise, sistemdeki Rj kaynağından k adet boştadır.
 - Max: n * m matristir. Her process'in maksimum kaynak talebini tutar.
 Max[i][j] = k ise Pi process'i Rj kaynağından en fazla k tane isteyebilir.
 - Allocation: n * m matristir. Her process'in kullanmakta olduğu kaynak miktarını tutar. Allocation[i][j] = k ise, Pi process'i Rj kaynağından k adet kullanmaktadır.
 - Need: n * m matristir. Her process'in kalan ihtiyaç miktarını tutar.
 Need[i][j] = k ise Pi process'i Rj kaynağından k adet daha kullanabilir.
 Need[i][j] = Max[i][j] Allocation[i][j] olur.
- Veri yapısındaki veri boyutu (satır) ve değerleri dinamik olarak değişebilir (çalışan process sayısı değişebilir).



Banker algoritması - örnek

Sistemde 5 process vardır. A kaynağından 10, B kaynağından 5 ve C kaynağından 7 tane var (10, 5, 7). TO anında sistem görüntüsü aşağıdadır.

Need A B C

7 4 3 1 2 2

600

011

431

 P_0

 P_2

 P_3

 P_4

	Allocation	Max	Available
	ABC	ABC	ABC
P_0	010	753	332
P_1	200	3 2 2	
P_2	302	902	
P_3	2 1 1	222	
P_4	002	433	

- Yukarıdaki durumda <P1, P3, P4, P2, P0> safe sequence'dir.
- P1 ihtiyacının tamamını alırsa, boşta (2, 1, 0) kalır. Tümünü bırakırsa (5, 3, 2) boştadır. Ardından P3 tümünü alabilir!!!



Deadlock'tan kaçınma

Banker algoritması - örnek

- P1 = (1, 0, 2) isteğinde bulunursa, öncelikle boşta olanların sağlayıp sağlamadığına bakılır $((1, 0, 2) \le (3, 3, 2))$. Boşta kalan (2, 3, 0).
- Kaynak ataması yapıldıktan sonraki durum aşağıdadır.

		\	1
	Allocation	Need	Available
	ABC	ABC	ABC
P_0	0 1 0	743	230
P_1	302	020	
P_2	302	600	
P_3	2 1 1	011	
P_4	002	431	
	P_1 P_2 P_3	A B C P ₀ 0 1 0 P ₁ 3 0 2 P ₂ 3 0 2 P ₃ 2 1 1	ABC ABC P ₀ 010 743 P ₁ 302 020 P ₂ 302 600 P ₃ 211 011

- Yeni durum için <P1, P3, P4, P0, P2> safe sequence'dir.
- Eğer, P4 = (3, 3, 0) isterse yeterli kaynak olmadığından atanamaz.
- P0 = (0, 2, 0) atanırsa (P0 need (7, 2, 3) kalır), boş (2, 1, 0) ve **sistem** unsafe durumuna geçer.