



Intitulé de la procédure : WAPT - Déploiement de poste

Champ d'application : SINUM pôle assistance – pôle n°4

Mode d'emploi

I. Préparer le poste :

A. Mettre à jour le BIOS depuis une clé usb. (Hors re mastérisations)

B. Appliquer les paramétrages du BIOS

1. Poste HP : Voir Fiches tirées du site NOEMI

2. Lenovo : Voir Fiches tirées du site NOEMI

IMPORTANT : Désactiver SECUREBOOT pour charger l'image.

II. Lancement de WinPE :

A. Accéder au menu de démarrage du BIOS

1. Poste HP : Appuyer sur F9 au démarrage

2. Poste Lenovo : Appuyer sur F12 au démarrage (ou Fn+F12)

3. Poste DELL : Appuyer sur F12 au démarrage

• SOIT par PXE : IPV4 pour un déploiement IPXE

• OU par clé usb bootable contenant l'image WADS

Résultat : L'ordinateur cible va se connecter au serveur de déploiement :

```
X:\Windows\System32\cmd.exe - wads.cmd

X:\Windows\System32>ping 127.0.0.1 -n 2 -w 1000

Pinging 127.0.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128


Ping statistics for 127.0.0.1:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

X:\Windows\System32>ping srv-ewap-01.interieur.rie.gouv.fr -n 5 -w 1000

Pinging srv-ewap-01.interieur.rie.gouv.fr [100.69.252.38] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
```

III. Nommage du Poste : Une fois l'image chargée l'interface de masterisation est

fonctionnelle.




1. Entrer le nom de votre pc suivant la nomenclature mise en place : **X-Entité-AA****SSS**
 - a. **X** = N pour un Noemi, W pour un PC fixe
 - b. **Entité** = PREF50 / DDTM50 / DDPP50 / DDETS50
 - c. **AA** = Deux derniers chiffres de l'année présente sur l'étiquette d'inventaire.
 - d. **SSS** = Trois derniers chiffres de l'étiquette du numéro d'inventaire.

Exemple d'un NOEMI en préfecture ayant une étiquette 2025.NOEMIEPC05.0025 :


N-PREF50-25**025**
2. Valider.

IV. Configuration du déploiement : Se rendre sur la console WAPT

- A. Ouvrir l'onglet déploiement d'OS et Actualiser la liste



B. Clic droit sur la ligne de votre poste cible.




1. Sélectionner la configuration parmi les suivantes :

zo-W11-23h2-base : Pour les pc adsl*
zo-noemi : Pour les NOEMI
zo-workstation : Pour les TINY

2. Choisir manuellement le paquet de pilotes.

3. Préparer le Djoin

- Actualiser puis choisir un contrôleur de domaine dans le menu déroulant.
- Se connecter avec son compte admin (si le compte proposé n'est pas admin)
- Si le poste est déjà dans l'AD régler ce paramètre sur Overwrite
- Chercher l'OU de réception.
- Enfin, Enregistrer pour ajouter le poste à l'AD.




4. **Cas particulier** : Si le PC existe déjà dans l'onglet **Inventaire**, il faut le supprimer ou utiliser la fonction « **Exporter les machines sélectionnées vers WADS** ».


5. Démarrer le déploiement :

a. Clic droit sur Démarrer le déploiement

b. Sur le poste cible, cliquer sur **Retry Deployment**



L'installation se lance :




6. Optionnel : Préparer le paquet de la machine :

Par défaut un paquet d'application est affecté à l'OU dans WAPT, il est possible d'ajouter un paquet à la machine au besoin. Exemple : Paquet d'une version spécifique du logiciel QGIS.

V. Finalisation de l'installation:

A. Une fois l'installation de l'OS terminée :

1. **Redémarrer et réactivé SECUREBOOT**
2. Dans l'onglet Inventaire, actualiser la liste puis clic droit sur la machine pour lancer les installations



3. Dans le résumé de la machine, à droite de la fenêtre, ouvrir l'onglet Tâches pour suivre les installations.

4. Actualiser la liste des machines afin de vérifier le status.

VI. Ajouter les groupes de sécurité au poste sur Active Directory : Avec PowerShell sur machine admin.

1. Pour un NOEMI : Ajout de la description, ajout aux groupes NOEMI et Ring

Set-PREF50ADNoemi -Nom *Nom du NOEMI* -Entite *Choix de l'entité*

2. Pour un PC fixe : Ajout du poste dans un Ring

Set-PREF50ADPC -Nom *Nom du PC* -Site *Choix du site destinataire*

VII. Redémarrer le pc autant de fois que nécessaire pour finaliser l'installation. Entre l'application des GPO et le cryptage du disque plusieurs reboot seront demandés.

VIII. Supprimer l'ordinateur de l'onglet Déploiement d'OS

*Pour les PC ADSL, supprimer le compte AD, le PC dans WAPT et le sortir du domaine. (Attention au mot de passe admin-local)

Support d'enregistrement

S:\SIDSIC-Technique\Procédures - Formulaire\SINUM Pôle n°4 - Assistance\FP-SI-P4-03 - WAPT - Déploiement de poste.odt

Rédaction par : Julien TAILHADES Direction/service : Service Informatique Numérique Date : 07/08/2025	Vérification par le RSSI : Pascal PRUVOST Date : xx/xx/2025	Validation par : Chef SINUM et son adjoint Pascal PRUVOST Franck BARRE Date : xx/xx/2025
---	---	--