

Serveur de Messagerie (Postfix / Dovecot / Rainloop)

A. Prérequis

- Un serveur Debian 13 avec un enregistrement DNS MX valide (ex: mail.entreprise.local).
- Le serveur web Apache + PHP configuré lors de l'étape 1.
- Ports ouverts : 25/TCP (SMTP), 143/TCP (IMAP), 587/TCP (Submission).

B. Installation des paquets

Bash

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install postfix dovecot-imapd dovecot-core -y
```

Lors de l'installation de Postfix, sélectionnez Site Internet et entrez entreprise.local comme nom de courrier.

C. Configuration

1. Configuration de Postfix (/etc/postfix/main.cf)

Modifiez le fichier pour forcer le stockage au format Maildir et activer la sécurité :

Ini, TOML

```
home_mailbox = Maildir/
```

```
smtpd_sasl_type = dovecot
```

```
smtpd_sasl_path = private/auth
```

```
smtpd_sasl_auth_enable = yes
```

```
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated,
```

```
reject_unauth_destination
```

```
smtpd_tls_security_level = may
```

Bash

```
sudo systemctl restart postfix
```

2. Configuration de Dovecot

Dans /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf, configurez l'emplacement des boîtes :

Ini, TOML

```
mail_location = maildir:~/Maildir
```

Dans /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf, permettez à Postfix d'utiliser l'authentification

Dovecot :

Plaintext

```
service auth {
```

```
    unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
```

```
        mode = 0660
```

```
user = postfix
group = postfix
}
}
```

Bash

```
sudo systemctl restart dovecot
```

3. Installation et Configuration de Rainloop

Bash

```
sudo mkdir -p /var/www/html/rainloop
cd /var/www/html/rainloop
curl -sL https://repository.rainloop.net/installer.php | php
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/rainloop
```

D. Résultats attendus

1. Accédez à http://<IP_SERVEUR>/rainloop/?admin (User: admin, Pass: 1254).
2. Dans l'onglet Domains, ajoutez entreprise.local avec l'adresse IP locale pour IMAP (port 143) et SMTP (port 25).
3. Créez un utilisateur Linux de test (`sudo adduser user1`).
4. Connectez-vous sur http://<IP_SERVEUR>/rainloop avec user1 et envoyez un e-mail à vous-même pour valider la chaîne d'envoi et de réception.