## PHẦN 2: ĐIỆN HỌC Chương I: ĐIỆN TRƯỜNG TĨNH

## Mở đầu


- 1.1. Định luật Coulomb
- 1.2. <u>Điện trường</u>
- 1.3. <u>Định lý Ostrogratxki Gauss</u>
- 1.4. Điện thế Hiệu điện thế
- 1.5. Hệ thức liên hệ giữa cường độ điện trường và điện thế

- 1. Véc tơ cảm ứng điện (véc tơ điện cảm)
  - \* <u>Định nghĩa</u>: Véc tơ cảm ứng điện (điện cảm)

$$\vec{D} = \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E} \longrightarrow \frac{C}{m^2}$$


❖ Véc tơ cảm ứng điện gây ra bởi một điện tích điểm

$$D = \frac{1}{4\pi} \frac{q}{r^2} \quad \notin \mathcal{E}$$



# 1. Véc tơ cảm ứng điện (véc tơ điện cảm)

→ Đường cảm ứng điện (đường sức của véc tơ cảm ứng điện) là đường cong mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó trùng với phương của véc tơ cảm ứng điện tại điểm đó. Chiều đường cảm ứng điện là chiều véc tơ cảm ứng điện.



#### → Nhận xét:

- + Số đường cảm ứng điện qua một đơn vị diện tích  $\perp$  đường cảm ứng điện tỉ lệ với  $|\overrightarrow{\mathbf{D}}|$  tại đó.
- + Phổ đường sức của véc tơ cảm ứng điện liên tục khi qua mặt phân cách của hai môi trường (Phổ đường sức điện trường gián đoạn khi qua mặt phân cách).

#### 2. Điện thông

a. Khái niệm: Thông lượng véc tơ cảm ứng điện (điện thông) gửi qua một tiết diện nào đó có trị số tỉ lệ với số đường cảm ứng điện xuyên qua tiết diện đó.


#### b. Biểu thức:

\* Điện trường đều, tiết diện S phẳng, vuông góc với đường cảm ứng điện ( $S \equiv S_0$ )

$$\Phi_{\rm e} = DS_0$$

\* Điện trường đều, tiết diện S phẳng tạo với mặt phẳng vuông góc với đường cảm ứng điện góc  $\alpha$  ( $S_0 = S.\cos\alpha$ )





#### 2. Điện thông


❖ Điện trường bất kỳ, tiết diện S bất kỳ Chia mặt S thành các mặt dS vô cùng nhỏ → Điện thông gửi qua mặt dS:

$$d\Phi e = D.dS.\cos\alpha$$

$$\Rightarrow d\Phi_e = \vec{D}.d\vec{S}$$

→ <u>Tổng quát</u>: Điện thông toàn phần gửi qua mặt S

$$\Phi_e = \int_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_S D \, dS \cos \alpha$$



+ Chú ý: Véc tơ pháp tuyến  $\vec{n}$  của mặt kín hướng ra ngoài

#### 3. Định lý O - G

Phát biểu: Thông lượng cảm ứng điện gửi qua một mặt kín bất kỳ bằng tổng đại số các điện tích nằm trong mặt kín đó.

$$\Phi_e = \iint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_k q_k$$

(Dạng tích phân)

$$\Rightarrow div\vec{D} = \rho$$

(Dạng vi phân)


## 4. Ứng dụng định lý O-G

a. Quả cầu rỗng tích điện đều trên bề mặt

Điện tích phân bố đều trên mặt cầu


 $\rightarrow$  Điện trường sinh ra có tính đối xứng cầu.

 $\rightarrow \overrightarrow{D}$  tại một điểm nào đó có phương qua tâm quả cầu,  $|\overrightarrow{D}|$  chỉ  $\in$  r.



#### Diểm P bên ngoài, cách O khoảng r

- Dựng mặt Gauss là mặt cầu tâm 0, bán kính r > R.
- Véc tơ cảm ứng điện tại mọi điểm trên mặt Gauss
  - + Có độ lớn như nhau,
  - + Có phương pháp tuyến.



 Thông lượng cảm ứng điện qua mặt Gauss

$$\Phi_{e} = \oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \oint D \cdot dS = D \oint dS = D4\pi r^{2}$$

• Định lý O-G:  $\Phi_e = Q$ 


$$\rightarrow$$
 D4 $\pi$ r<sup>2</sup> = Q  $\Rightarrow$  D =  $\frac{1}{4\pi} \frac{Q}{r^2}$ 

a. Quả cầu rỗng tích điện

đều trên bề mặt

- Diểm P bên ngoài,
   cách O khoảng r.
  - + Cảm ứng điện:


$$\mathbf{D} = \frac{1}{4\pi} \frac{\mathbf{Q}}{\mathbf{r}^2}$$




⇒ Cường độ điện trường:

$$E = \frac{D}{\varepsilon \varepsilon_0} = \frac{1}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0} \frac{Q}{r^2}$$

- a. Quả cầu rỗng tích điện đều trên bề mặt
- \* Điểm P' bên trong, cách O khoảng r'






- Do bên trong quả cầu không có điện tích nên  $Q_{Gauss} = 0$
- Tương tự áp dụng định lý O –G ta có:

$$D4\pi r'^2 = 0$$

$$\Rightarrow D = 0$$

$$E = 0$$



• Trên bề mặt (r = R):

$$E = \frac{D}{\varepsilon \varepsilon_0} = \frac{1}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0} \frac{Q}{R^2}$$

b. Quả cầu đặc, tích điện đều trong toàn bộ thể tích.

Mật độ điện tích khối của quả cầu:

$$\rho = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{(4/3)\pi R^3}$$



- Dựng mặt cầu Gauss  $(S_G)$ : (O,r) r < R
- Điện tích bên trong mặt  $S_G$ :  $Q_{Gauss} = \rho V_{Gauss} = \rho \frac{4}{3} \pi r^3 = Q \frac{r^3}{R^3}$
- Thông lượng cảm ứng điện qua  $S_G$

$$\Phi_{e} = \oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \oint D \cdot dS = D \oint dS = D4\pi r^{2}$$


• Định lý O-G:  $\Phi_e = Q_{Gauss}$ 

$$\Rightarrow D4\pi r^2 = Q_{Gauss} \Rightarrow D = \frac{1}{4\pi} \frac{Q_{Gauss}}{r^2} = \frac{1}{4\pi} \frac{Qr}{R^3}$$

Mặt Gauss

- b. Quả cầu đặc, tích điện đều trong toàn bộ thể tích.
  - \* Điểm P bên trong, cách O khoảng r.
    - + Cảm ứng điện:

$$\mathbf{D} = \frac{1}{4\pi} \frac{\mathbf{Qr}}{\mathbf{R}^3}$$




+ Cường độ điện trường:

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{D}}{\varepsilon \varepsilon_0} = \frac{1}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0} \frac{\mathbf{Qr}}{\mathbf{R}^3}$$

- b. Quả cầu đặc, tích điện đều trong toàn bộ thể tích.
  - \* Điểm P' bên ngoài, cách O khoảng r'
    - lacktriangle Dựng mặt Gauss là mặt cầu tâm 0, bán kính r' > R, bao quanh quả cầu
    - ♦ Tương tự có:

$$D4\pi r'^2 = Q$$

$$\rightarrow D = \frac{1}{4\pi} \frac{Q}{r'^2}$$




- b. Qủa cầu đặc, tích điện đều trong toàn bộ thể tích.
  - \* Điểm P' bên ngoài, cách O khoảng r'.
  - + Cảm ứng điện:

$$\mathbf{D} = \frac{1}{4\pi} \frac{\mathbf{Q}}{\mathbf{r'}^2}$$

+ Cường độ điện trường:

$$E = \frac{D}{\varepsilon \varepsilon_0} = \frac{1}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0} \frac{Q}{r'^2}$$

Trên bề mặt(
$$r = R$$
):  $E = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{Q}{R^2}$ 




#### c. Mặt phẳng vô hạn tích điện đều có mật độ điện tích mặt $\sigma$

- \* Do tính đối xứng nên véc tơ  $\overrightarrow{D}$  tại M:
- + Phương vuông góc với mặt phẳng
- $+ |\overrightarrow{\mathbf{D}}|$  chỉ có thể phụ thuộc h
  - \* Vẽ mặt trụ kín  $S_G$  (mặt Gauss hình vẽ)
- $\rightarrow$  Thông lượng cảm ứng điện qua  $S_G$

$$\Phi_{\rm e} = \oint_{S_G} \vec{D} d\vec{S} = \int_{2\vec{d}\acute{a}\emph{y}} \vec{D} d\vec{S} + \int_{xquanh} \vec{D} d\vec{S}$$

Mà trên 2 đáy  $\overrightarrow{D} \uparrow \uparrow \overrightarrow{dS}$ , xung quanh mặt Gauss  $\overrightarrow{D} \perp \overrightarrow{dS}$ 




#### c. Mặt phẳng vô hạn tích điện đều có mật độ điện tích mặt $\sigma$

\* Áp dụng định lý O-G:

$$\Phi_e = Q = \sigma \Delta S$$

$$\Rightarrow D = \frac{1}{2} \frac{Q}{\Delta S} = \frac{1}{2} \frac{\sigma \Delta S}{\Delta S} = \frac{\sigma}{2}$$

$$\Rightarrow E = \frac{D}{\varepsilon \varepsilon_0} = \frac{\sigma}{2\varepsilon \varepsilon_0}$$



(σ: mật độ điện tích mặt)

- Hai mặt phẳng vô hạn song song tích điện bằng nhau, trái dấu  $(+\sigma v \dot{a} \sigma)$   $+\sigma > 0$   $-\sigma < 0$ 
  - ✓ Không gian giữa 2 mặt phẳng:
  - + Áp dụng nguyên lý chồng chất điện trường

$$\vec{D} = \vec{D}_{\!\scriptscriptstyle 1} + \vec{D}_{\!\scriptscriptstyle 2}; \vec{D}_{\!\scriptscriptstyle 1} \uparrow \uparrow \vec{D}_{\!\scriptscriptstyle 2}$$


Độ lớn:

$$D = \frac{\sigma}{2} + \frac{\sigma}{2} = \sigma$$

$$E = \frac{D}{\varepsilon \varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon \varepsilon_0}$$

✓ Không gian bên ngoài 2 mặt phẳng:

$$E = 0$$




#### d. Mặt trụ (bán kính R) vô hạn tích điện đều, mật độ $\lambda(\sigma)$

- \* Điểm M bên ngoài, cách trục của trụ khoảng r.
  - \* Do tính đối xứng nên véc tơ  $\overrightarrow{D}$  tại M:
  - + Phương vuông góc với trục của trụ, giá đi qua trục của trụ
  - $+ |\overrightarrow{\mathbf{D}}| \operatorname{chi} \in \mathbf{r}$
  - \* Vẽ mặt trụ kín  $S_G$  (mặt Gauss hình vẽ)
  - ightarrow Thông lượng cảm ứng điện qua  $S_G$

$$\Phi_{\rm e} = \oint_{S_G} \vec{D} d\vec{S} = \int_{2\text{dáy}} \vec{D} d\vec{S} + \int_{xquanh} \vec{D} d\vec{S}$$

Mà trên 2 đáy  $\overrightarrow{D} \perp \overrightarrow{dS}$ , xung quanh mặt Gauss  $\overrightarrow{D} \uparrow \uparrow \overrightarrow{dS}$ 



d. Mặt trụ (bán kính R) vô hạn tích điện đều, mật độ  $\lambda(\sigma)$ 


\* Điểm M bên ngoài, cách trục của trụ khoảng r.

$$\Rightarrow \Phi_{e} = \int DdS = D \int dS = D2\pi rl$$
xquanh
xquanh

\* Áp dụng định lý O-G:

$$\Phi_e = Q = \lambda l = \sigma 2\pi R l$$

$$\Rightarrow D = \frac{Q}{2\pi rl} = \frac{\lambda}{2\pi r} = \frac{\sigma R}{r}$$



- d. Mặt trụ (bán kính R) vô hạn tích điện đều, mật độ  $\lambda(\sigma)$
- \* Điểm M bên ngoài, cách trục của trụ khoảng r.
- + Cảm ứng điện:


$$D = \frac{Q}{2\pi rl} = \frac{\lambda}{2\pi r} = \frac{\sigma R}{r}$$


+ Cường độ điện trường:

$$E = \frac{D}{\varepsilon \varepsilon_0} = \frac{Q}{2\pi \varepsilon \varepsilon_0 r} = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon \varepsilon_0 r} = \frac{\sigma R}{\varepsilon \varepsilon_0 r}$$

(σ: mật độ điện tích mặt,λ: mật độ điện tích dài)

♦ Khi R rất nhỏ:






d. Mặt trụ (bán kính R) vô hạn tích điện đều, mật độ  $\lambda(\sigma)$ 

❖ Điểm N bên trong mặt trụ

- + Cảm ứng điện: D = 0
- + Cường độ điện trường: E = 0




1. Công của lực tĩnh điện. Tính chất thế của trường tĩnh điện 

→ /α

#### a. Công của lực tĩnh điện

- + Xét điện tích thử  $q_0$  dịch chuyển từ M đến N trong điện trường gây ra bởi q (đứng yên tại O)
- + Lực điện do  ${
  m q}$  tác dụng lên  $q_0$

$$\overrightarrow{F}=q_0\overrightarrow{E}$$
  
Với  $E=rac{q}{4\piarepsilonarepsilon_0 r^2}$ 




#### a. Công của lực tĩnh điện


+ Công vi phân trong chuyển dời ds:

$$\delta A = \overrightarrow{F} \overrightarrow{ds} = q_0 \overrightarrow{E} \overrightarrow{ds} = q_0 E ds cos \alpha$$

Mà  $ds cos \alpha = \overline{AH} = r + dr - r = dr$ 



 $\rightarrow$  Công của lực tĩnh điện do q tác dụng lên  $q_0$  từ M đến N:



$$A_{MN} = \int_{M}^{N} \delta A = \int_{r_{M}}^{r_{N}} \frac{qq_{0}}{4\pi\varepsilon\varepsilon_{0}r^{2}} dr = \frac{qq_{0}}{4\pi\varepsilon\varepsilon_{0}} \left(\frac{1}{r_{M}} - \frac{1}{r_{N}}\right)$$

$$A_{MN} = \frac{qq_{0}}{4\pi\varepsilon\varepsilon_{0}r_{M}} - \frac{qq_{0}}{4\pi\varepsilon\varepsilon_{0}r_{N}}$$

#### a. Công của lực tĩnh điện

✓ Tổng quát:  $q_0$  dịch chuyển từ M đến N trong điện trường gây ra bởi hệ n điện tích điểm  $q_i$  ( $i = \overline{1, n}$ )

$$A_{MN} = \sum_{i=1}^{n} \frac{q_i q_0}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r_{iM}} - \frac{q_i q_0}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r_{iN}}$$

#### a. Công của lực tĩnh điện

#### → Nhân xét:

Công của lực tĩnh điện trong sự dịch chuyến điện tích  $q_0$  trong điện trường bất kỳ:

- + Không phụ thuộc vào dạng đường cong dịch chuyển;
- + Chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối của chuyển dời.
  - $\rightarrow$  Lực tĩnh điện là lực thế
  - → Trường tĩnh điện là trường lực thế

- 1. Công của lực tĩnh điện. Tính chất thế của trường tĩnh điện
- b) Tính chất thế của trường tĩnh điện
  - + Công của lực tĩnh điện khi  $q_0$  dịch chuyển trong điện trường từ M đến N

$$A_{MN} = \int_{M}^{N} \vec{F} d\vec{s} = \int_{M}^{N} q_{0} \vec{E} d\vec{s}$$

 $\rightarrow q_0$  dịch chuyển theo đường cong kín:

$$A = \oint_{(C)} q_0 \vec{E} d\vec{s} = 0 \longrightarrow \oint_{(C)} \vec{E} d\vec{s} = 0$$

Lưu số của véc tơ cường độ điện trường dọc theo đường cong kín

- 1. Công của lực tĩnh điện. Tính chất thế của trường tĩnh điện
- b) Tính chất thế của trường tĩnh điện
  - Kết luận: "Lưu số của véc tơ cường độ điện trường tĩnh dọc theo một đường cong kín thì bằng không"
  - <u>Ý nghĩa của lưu số của véc tơ cường độ điện trường:</u> Đặc trưng cho tính chất thế của trường tĩnh điện
    - → Điện trường tĩnh là một trường thế.

- 2. Thế năng của một điện tích trong điện trường
- $\Leftrightarrow$   $q_0$  dịch chuyển trong điện trường tĩnh (trường lực thế)
  - . Trong chuyển dời  $d\vec{s}$ :  $\delta A = -dW = q_0 \vec{E} d\vec{s}$
  - . Trong chuyển dời  $M \rightarrow N$ :

$$A_{MN} = \int_{M}^{N} \delta A = \int_{M}^{N} -d\mathbf{W} = W_{M} - W_{N}$$

+ Mà khi  $q_0$  dịch chuyển trong điện trường gây ra bởi điện tích điểm q ta có:

$$A_{MN} = W_M - W_N = \frac{qq_0}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon r_M} - \frac{qq_0}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon r_N} (*)$$


- 2. Thế năng của một điện tích trong điện trường
- Thế năng tương tác của điện tích điểm q và q<sub>0</sub>:

$$W = \frac{qq_0}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon r} + C$$

(C là hằng số phụ thuộc vào việc chọn mốc thế năng)

- $\diamondsuit$  Quy wớc: W = 0 khi  $r \to \infty \Rightarrow C = 0$
- Thế năng tương tác của điện tích điểm q và  $q_0$ :

$$W=rac{qq_0}{4\piarepsilon_0arepsilon r}$$



#### 2. Thế năng của một điện tích trong điện trường

ightarrow Thế năng tương tác của điện tích điểm  $q_{
m o}$  và n điện tích điểm  $q_i$ 

$$W = \sum_{i=1}^{n} W_i = \sum_{i=1}^{n} \frac{q_{o}q_{i}}{4\pi\varepsilon\varepsilon_{o}r_{i}}$$

 $\rightarrow$  Thế năng của điện tích điểm  $q_0$  trong điện trường bất kỳ

$$W_{\rm M} = \int_{M}^{\infty} q_{\rm o} \vec{E} \, \mathrm{d}\vec{s}$$

#### • Kết luận:

Thế năng của điện tích điểm  $q_o$  tại một điểm trong điện trường là một đại lượng có giá trị bằng công của lực tĩnh điện trong sự dịch chuyển điện tích đó từ điểm đang xét ra xa vô cùng.

- 3. Điện thế và hiệu điện thế

  a) Điện thế
- \* Định nghĩa: Điện thế tại điểm M trong điện trường

$$V_{M} = \frac{W_{M}}{q_{0}}$$

 $(W_M thế năng của q_0 trong điện trường tại M)$ 

- 3. Điện thế và hiệu điện thế
- Điện thế
- \* Biểu thức xác định điện thể:

Ta có
$$A_{MN} = \int_{M}^{N} q_0 \vec{E} \, d\vec{s} = W_{M} - W_{N}$$

$$\Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{W_{\rm M} - W_{\rm N}}{q_0} = \int_{\rm M}^{\rm N} \vec{E} \, d\vec{s}$$

$$\Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_M = V_N + \int_M^N \vec{E} d\vec{s}$$

 $\rightarrow$  Điện thế tại M phụ thuộc vào mốc điện thế tại N

- 3. Điện thế và hiệu điện thế
- a) <u>Điện thế</u>
- \* Biểu thức xác định điện thế (mốc  $V_N = 0$  khi  $N \rightarrow \infty$ ):
- Điện thế gây ra tại M bởi điện tích điểm q

$$V = \frac{q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r}$$


• Điện thế gây ra tại M bởi hệ điện tích điểm


$$V = \sum_{i=1}^{n} V_i = \sum_{i=1}^{n} \frac{q_i}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r_i}$$

- 3. Điện thế và hiệu điện thế
- a) <u>Điện thế</u>
- Điện thế gây bởi vật có điện tích (q) phân bố liên tục
  - + Chia vật thành các phần tử điện tích dq.
  - + Điện thế do dq gây ra tại M:

$$dV = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{dq}{r}$$

+ Điện thế do vật gây ra tại M:





- 3. Điện thế và hiệu điện thế
- a) Điện thế
- Điện thế gây ra tại M bởi một điện trường bất kỳ

$$V_{\rm M} = \int_{M}^{\infty} \vec{E} \, \mathrm{d}\vec{s}$$

#### b) Hiệu điện thế

Định nghĩa: Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N trong điện trường

$$U_{MN} = V_{M} - V_{N} = \frac{A_{MN}}{q_{0}} = \frac{W_{M} - W_{N}}{q_{0}}$$

36

#### <u>b) Hiệu điện thế</u>

Suy ra:

$$A_{MN} = \int_{M}^{N} q_{0} \vec{E} d\vec{s} = q_{0} (V_{M} - V_{N})$$

→ Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N trong điện trường

$$V_M - V_N = \int_M^N \vec{E} d\vec{s}$$

- c) Đơn vị điện thế, hiệu điện thế Vôn (V)
- d) Ý nghĩa của điện thế, hiệu điện thế
  Đặc trưng cho điện trường về mặt dự trữ năng lượng


## 4. Mặt đẳng thế

#### a) Định nghĩa:

• Mặt đẳng thế là quỹ tích của những điểm có cùng điện thế


$$V = \mathbf{C} = \mathbf{const}$$

• Ví dụ: Mặt đẳng thế gây ra bởi 1 điện tích điểm là mặt cầu



#### 4. Mặt đẳng thế

- \* Tính chất mặt đẳng thế
- Các mặt đẳng thế không cắt nhau.
- Công của lực tĩnh điện trong sự dịch chuyển một điện tích  $q_0$  trên một mặt đẳng thế bằng không.
- Véc tơ cường độ điện trường tại một điểm trên mặt đẳng thế vuông góc với mặt đẳng thế tại điểm đó.



#### 1. Hệ thức liên hệ giữa $\vec{E}$ và V

- Xét hai mặt đẳng thế (I) và (II) rất gần nhau trong điện trường, điện thế: V và V+dV (dV>0)
- Công của lực điện trường khi dịch chuyển một điện tích dương  $q_{\theta}$  từ M đến N:

$$\delta A_{\rm MN} = q_0 \vec{E} \, d\vec{l} \quad (1)$$


mà

$$\delta A_{\rm MN} = q_0 (V_{\rm M} - V_{\rm N})$$

$$\Leftrightarrow \delta A_{\rm MN} = -q_0 dV (2)$$

• Từ (1) và (2), ta có:

$$-\overrightarrow{E} d\overrightarrow{l} = dV$$



#### 1. Hệ thức liên hệ giữa $\vec{E}$ và V

#### → Nhận xét:

\* 
$$dV = -\cos\alpha E dl \text{ mà } dV > 0$$
  
nên  $\cos\alpha < 0$ 

$$\Rightarrow \alpha > 90^{\circ}$$

⇒ Véc tơ cường độ điện trường É luôn hướng từ nơi có điện thế cao đến nơi có điện thế thấp.

\* 
$$dV = -\cos \alpha E dl = -E_l dl$$

 $\frac{\vec{l} \cdot \vec{v}_{I}}{\vec{v}_{I}} = -\frac{dV}{dl}$   $\frac{\vec{l} \cdot \vec{v}_{II}}{\vec{v}_{II}} = \frac{\vec{n}}{\vec{n}} \times \vec{v}_{II} \times \vec{v}$ 

<u>Kết luận</u>: Hình chiếu của véc tơ cường độ điện trường  $\vec{E}$  trên một phương nào đó về trị số bằng độ giảm điện thế trên một đơn vị dài của phương đó.

#### 1. Hệ thức liên hệ giữa $\vec{E}$ và V


Trong hệ trục tọa độ Descarter:

- Theo phương Ox:  $E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}$
- Theo phurong Oy:  $E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}$
- Theo phương Oz:  $E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$

$$\Rightarrow \vec{E} = E_{x}\vec{i} + E_{y}\vec{j} + E_{z}\vec{k}$$

$$= -(\frac{\partial V}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial V}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial V}{\partial z}\vec{k})$$

$$\Rightarrow \qquad \overrightarrow{E} = -\overrightarrow{grad}V$$



 $\Rightarrow$  Véc tơ cường độ điện trường  $\vec{E}$  tại một điểm bất kỳ trong điện trường bằng và ngược chiều với gradient của điện thế tại điểm đó.

#### 2. Úng dụng:

Ta có: 
$$dV = -\vec{E} d\vec{l} \Rightarrow V_1 - V_2 = -\int_{V_1}^{V_2} dV = \int_{(1)}^{(2)} \vec{E} d\vec{l}$$


a. Hiệu điện thế giữa hai mặt phẳng song song, vô hạn, tích điện đều.

$$\vec{E} = \overline{const}, E = \frac{\sigma}{\varepsilon \varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow V_1 - V_2 = \int_{(1)}^{(2)} \vec{E} \, d\vec{l} = \int_{(1)}^{(2)} E \, dl$$

$$\Rightarrow V_1 - V_2 = E \int_{(1)}^{(2)} dl$$

$$\Rightarrow V_1 - V_2 = Ed = \frac{\sigma d}{\varepsilon \varepsilon_0}$$



#### 2. Úng dụng:

- b. Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường của một mặt cầu mang điện đều
- Cường độ điện trường do mặt cầu (q) gây ra

$$E = \frac{q}{4\pi \varepsilon \varepsilon_{0} r^{2}}$$

$$\Rightarrow V_{1} - V_{2} = \int_{(1)}^{(2)} \vec{E} \, d\vec{l} = \int_{(1)}^{(2)} E \, dl \cos \alpha$$

$$\Rightarrow V_{1} - V_{2} = \int_{(1)}^{(2)} E \, dr = \int_{R_{1}}^{R_{2}} \frac{q}{4\pi \varepsilon \varepsilon_{0} r^{2}} \, dr$$

$$\Rightarrow V_{1} - V_{2} = \frac{q}{4\pi \varepsilon \varepsilon_{0}} \left( \frac{1}{R_{1}} - \frac{1}{R_{2}} \right)$$

$$\Rightarrow V_{1} - V_{2} = \frac{q}{4\pi \varepsilon \varepsilon_{0}} \left( \frac{1}{R_{1}} - \frac{1}{R_{2}} \right)$$

$$R_{2}$$

\*Nếu 
$$R_1 = R$$
,  $R_2 = \infty$   
 $\rightarrow V = V_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 R}$ : Điện thế tại một điểm trên mặt cầu

#### 2. Úng dụng:

- c. Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường của một mặt trụ dài vô hạn, mang điện đều  $(\lambda, \sigma)$
- · Cường độ điện trường do mặt trụ gây ra

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon\varepsilon_{0}r} = \frac{\sigma R}{\varepsilon\varepsilon_{0}r}$$

$$\Rightarrow V_{1} - V_{2} = \int_{(1)}^{(2)} \vec{E} \, d\vec{l} = \int_{(1)}^{(2)} E \, dl \cos\alpha$$

$$\Rightarrow V_{1} - V_{2} = \int_{(1)}^{(2)} E \, dr = \int_{R_{1}}^{R_{2}} \frac{\sigma R}{\varepsilon\varepsilon_{0}r} \, dr$$

$$\Rightarrow V_{1} - V_{2} = \frac{\sigma R}{\varepsilon\varepsilon_{0}} \ln \frac{R_{2}}{R_{1}} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon\varepsilon_{0}} \ln \frac{R_{2}}{R_{1}}$$

$$\stackrel{R_{2}}{=} \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon\varepsilon_{0}} \ln \frac{R_{2}}{R_{1}}$$