
# Chương 4: TÙ TRƯỜNG

- 4.1. Những đại lượng đặc trưng của dòng điện.
- 4.2. Tương tác từ của dòng điện. Định luật Ampere
- 4.3. Từ trường
- **4.4.** <u>Từ thông</u>
- 4.5. Định lý Ampere về lưu số của cường độ từ trường. Ứng dụng
- 4.6. Lực từ trường
- 4.7. Lực Lorentz. Chuyển động của hạt tích điện trong từ trường đều.
- 4.8. Công của lực từ


- 1. Lực tác dụng của từ trường lên dòng điện
- a. Luc tù (Luc Ampe)

$$d\vec{F} = Id\vec{l} \wedge \vec{B}$$

- $\mathbf{G}\mathbf{\acute{o}c}$ : tại  $Id\vec{l}$
- Phương:  $\perp$  với mặt phẳng chứa  $(Id\vec{l}, \vec{B})$
- Chiều: Sao cho ba véc tơ  $Id\vec{l}, \vec{B}, d\vec{F}$  theo thứ tự tạo thành tam diện thuận (quy tắc bàn tay trái)
- Độ lớn:  $dF = I. dl. B. sin\theta$



- 1. Lực tác dụng của từ trường lên dòng điện
  - a. Luc từ (Luc Ampe)
- Dòng điện thẳng đặt trong từ trường đều  $\overrightarrow{B}$  $\overrightarrow{F} = I \cdot \overrightarrow{I} \wedge \overrightarrow{B}$
- Phương:  $\perp$  với mặt phẳng chứa  $(I, \overrightarrow{B})$
- Chiều: Theo quy tắc bàn tay trái
- Độ lớn:  $F = I.l.B.sin\theta$



## b. Tác dụng tương hỗ giữa hai dòng điện thẳng, song song, dài vô hạn

- \* Hai dòng điện cùng chiều  $I_1, I_2$ :
- Theo đ/l Biot-Savart-Laplace: Dòng  $I_1$  gây ra từ trường  $\overrightarrow{B_1}$  tại vị trí dòng  $I_2$


$$B_1 = \frac{\mu\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I_1}{d}$$

• Lực tác dụng lên đoạn có độ dài l của dòng điện  $I_2$  đặt trong từ trường  $\overline{B_1}$ 


$$\overrightarrow{F_2} = I_2 \cdot \overrightarrow{l} \wedge \overrightarrow{B_1}$$

• Độ lớn:

$$F_2 = \frac{\mu\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I_1I_2l}{d}$$



- b. Tác dụng tương hỗ giữa hai dòng điện thẳng, song song, dài vô hạn
  - Tương tự, từ trường do  $I_2$  gây ra cũng tác dụng một lực  $\overline{F_1}$  có cùng độ lớn với  $\overline{F_2}$  hướng về  $I_1$ 
    - ⇒ Hai dòng điện song song cùng chiều hút nhau
    - ⇒ Hai dòng điện song song ngược chiều đẩy nhau



$$F_1 = F_2 = \frac{\mu\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I_1I_2l}{d}$$


### 2. Khung dây điện đặt trong từ trường đều

#### Xét:


- Dòng điện *I* chạy trong khung dây hình chữ nhật ABCD cạnh a, b.
- $\overrightarrow{B} = \overrightarrow{const}$ ,  $\overrightarrow{B}$  vuông góc với AB và CD

• 
$$\alpha = (\overrightarrow{P_m}, \overrightarrow{B})$$

$$\overrightarrow{P_m} = \overrightarrow{IS}$$



- 2. Khung dây điện đặt trong từ trường đều
  - \* Lực từ tác dụng lên khung dây:
- Hai lực  $\overrightarrow{F_{BC}}$ ,  $\overrightarrow{F_{AD}}$  ( $\overrightarrow{F_{BC}}=-\overrightarrow{F_{AD}}$ ) triệt tiêu bởi phản lực của khung
- Hai lực  $\overrightarrow{F_{AB}}$  hướng về phía trước,  $\overline{F_{CD}}$  hướng về phía sau:
  - Vuông góc với dòng  $\overline{AB}$ ,  $\overline{CD}$  và  $\overline{B}$
  - $-F_{AB}=F_{CD}=I.a.B$
  - $\Rightarrow \overrightarrow{F_{AB}}, \overrightarrow{F_{CD}}$  tạo thành ngẫu lực làm quay khung quanh trục  $\Delta$  từ  $\overrightarrow{P_m} \rightarrow \overrightarrow{B}$



- 2. Khung dây điện đặt trong từ trường đều
- Mô men ngẫu lực:

$$M = F.d$$


$$d = bsin\alpha$$


$$\rightarrow M = F.bsin\alpha = IaBbsin\alpha = ISBsin\alpha$$

$$m\grave{a} IS = P_m$$

$$\rightarrow M = P_m.Bsin\alpha$$

$$\rightarrow \overrightarrow{M} = \overrightarrow{P_m} \wedge \overrightarrow{B}$$






2. Khung dây điện đặt trong từ trường đều

\* Khi khung quay một góc  $d\alpha$ , công của ngẫu lực:

$$dA = -M. d\alpha = -P_m. Bsin\alpha d\alpha$$

Dấu (-) vì khi ngẫu lực sinh công dA > 0 (công phát động) thì góc  $\alpha$  giảm ( $d\alpha < 0$ ) ngược lại khi ta quay khung để  $\alpha$  tăng ( $d\alpha > 0$ ) thì ngẫu lực sinh công cản (dA < 0)




### 2. Khung dây điện đặt trong từ trường đều

 $\rightarrow$  Công của ngẫu lực thực hiện khi khung quay từ  $\alpha_1$  đến  $\alpha_2$ 

$$A_{12} = \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} -P_m \cdot B \sin \alpha d\alpha$$

$$= P_m \cdot B(\cos \alpha_2 - \cos \alpha_1)$$



$$= (-P_m.Bcos\alpha_1) - (-P_m.Bcos\alpha_2) = W_m(\alpha_1) - W_m(\alpha_2)$$

→ Thế năng của khung dây:

$$W_m(\alpha) = -P_m \cdot B\cos\alpha \text{ hay } W_m(\alpha) = -\overline{P_m} \cdot \overline{B}$$

## Chuyển động của hạt tích điện trong từ trường đều

#### 1. Luc Lorentz

- \*Xét điện tích  $\mathbf{q}$  ( $\mathbf{q} > 0$ ) chuyển động với vận tốc  $\overrightarrow{v}$  trong từ trường  $\overrightarrow{B}$ .
- q chuyển động với vận tốc  $\vec{v} \Leftrightarrow 1$  phần tử dòng điện  $Id\vec{l}$

Vì 
$$I = j.S = n_0.q.v.S \implies Idl = n_0.q.v.S.dl = dn.q.v$$
  
 $(dn = n_0.dV \text{ là số điện tích có trong một đơn vị thể tích } dV = S.dl \text{ của}$   
phần tử dòng  $Idl$ )

• Phần tử dòng điện  $Id\vec{l}$  (có dn điện tích q) chịu tác dụng của lực Ampe:

$$d\vec{F} = Id\vec{l} \wedge \vec{B}$$

## Chuyển động của hạt tích điện trong từ trường đều

#### 1. Luc Lorentz

- $\rightarrow dF = I.dl.B.sin\alpha = dn.q.v.B.sin\alpha$
- $\rightarrow$  Lực từ tác dụng điện tích q:

$$\frac{dF}{dn} = F_L = q. v. B. sin \alpha \qquad \text{(Lyc Lorentz)}$$

• <u>Tổng quát</u>: Lực từ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động trong từ trường (Lực Lorentz)


$$\overrightarrow{F_L} = q\overrightarrow{v} \wedge \overrightarrow{B}$$


## Chuyển động của hạt tích điện trong từ trường đều

#### 1. Luc Lorentz

$$\overrightarrow{F_L} = q\overrightarrow{v} \wedge \overrightarrow{B}$$

- Phương:  $\perp \vec{v}, \vec{B}$
- Chiều: Sao cho  $q\vec{v}, \vec{B}, \vec{F}_L$ theo thứ tự tạo thành tam diện thuận (quy tắc bàn tay trái)
- Độ lớn:  $F_L = |q| . v. B. sin \alpha$






## Chuyển động của hạt tích điện trong từ trường đều

#### 1. Luc Lorentz

- \* Nhận xét:
- $\overrightarrow{F_L} \perp \overrightarrow{v}$
- $ightarrow \overrightarrow{F_L}$  không sinh công, không làm thay đổi độ lớn của vận tốc, chỉ làm thay đổi hướng của vận tốc
- $\rightarrow \overrightarrow{F_L}$  đóng vai trò lực hướng tâm



## Chuyển động của hạt tích điện trong từ trường đều

## 2. Chuyển động của hạt tích điện trong từ trường đều

a. 
$$\vec{v} \perp \vec{B}$$

$$F_L = |q|.v.B.sin90^0 = |q|.v.B$$


 $\overrightarrow{F_L}$  đóng vai trò lực hướng tâm

$$F_L = F_{ht}$$

$$\Rightarrow |q|. v. B = \frac{mv^2}{R}$$

 $\rightarrow$  q chuyển động theo quỹ đạo tròn có bán kính R

$$R = \frac{mv}{|q|.B}$$



## Chuyển động của hạt tích điện trong từ trường đều

## 2. Chuyển động của hạt tích điện trong từ trường đều

$$\mathbf{a}. \overrightarrow{\boldsymbol{v}} \perp \overrightarrow{\boldsymbol{B}}$$

+ Chu kỳ: 
$$T = \frac{2\pi R}{\nu} = \frac{2\pi m}{|q|B}$$


+ Tần số: 
$$\omega = \frac{|q|B}{m}$$

+ Phương trình chuyển động

$$x = R\cos(\omega t + \varphi)$$
$$y = R\sin(\omega t + \varphi)$$

+ Phương trình quỹ đạo

$$x^2 + y^2 = R^2$$



## Chuyển động của hạt tích điện trong từ trường đều

b. 
$$G\acute{o}c(\overrightarrow{v},\overrightarrow{B})=\alpha$$

$$\overrightarrow{v}=\overrightarrow{v_{\perp}}+\overrightarrow{v_{\parallel}}$$

$$(v_{\perp}=vsin\alpha;\ v_{\parallel}=vcos\alpha)$$
+ Lực từ tác dụng lên q
$$\overrightarrow{F_L}=q\overrightarrow{v}\wedge\overrightarrow{B}=q(\overrightarrow{v_{\perp}}+\overrightarrow{v_{\parallel}})\wedge\overrightarrow{B}$$

$$=q\overrightarrow{v_{\perp}}\wedge\overrightarrow{B}+q\overrightarrow{v_{\parallel}}\wedge\overrightarrow{B}=q\overrightarrow{v_{\perp}}\wedge\overrightarrow{B}$$


$$\rightarrow F_L=|q|.v_{\perp}.B=|q|.v.Bsin\alpha$$

## Chuyển động của hạt tích điện trong từ trường đều

- **b.**  $\mathbf{g} \circ \mathbf{c}(\overrightarrow{v}, \overrightarrow{B}) = \alpha$
- → Chuyển động của hạt có thể phân tích thành 2 thành phần:
- Chuyển động tròn đều trong mặt phẳng vuông góc với  $\overrightarrow{B}$  với vận tốc  $\overrightarrow{v_{\perp}}$ . Ta có:  $F_L = F_{ht} \rightarrow |q| . v_{\perp} . B = \frac{mv_{\perp}^2}{R}$

$$F_L = F_{ht} \rightarrow |q|. v_{\perp}. B = \frac{mv_{\perp}}{R}$$

$$\rightarrow \text{Bán kính } R = \frac{mv_{\perp}}{|q|B}$$




## Chuyển động của hạt tích điện trong từ trường đều

**b.** 
$$\mathbf{g} \circ \mathbf{c}(\overrightarrow{v}, \overrightarrow{B}) = \alpha$$

- Chuyển động tịnh tiến theo phương  $\overrightarrow{B}$  với vận tốc  $\overrightarrow{v}_{\parallel}$
- → Quỹ đạo là đường xoắn ốc:

+ Bán kính 
$$R = \frac{mv_{\perp}}{|q|B}$$
  
+ Chu kỳ:  $T = \frac{2\pi R}{v_{\perp}} = \frac{2\pi m}{|q|B}$   
+ Tần số:  $\omega = \frac{|q|B}{m}$ 

+ Bước của đường xoắn ốc (bước ốc)  $h = v_{\parallel}T = \frac{2\pi m v_{\parallel}}{|a|R}$ 



## 4.8. Công của lực từ


Thanh kim loại AB độ dài l trượt trên hai dây dẫn song song có dòng điện I đặt trong từ trường  $\overrightarrow{B}$ 

• Thanh chịu tác dụng của lực từ

$$F = I.B.l$$

- Thanh AB dịch chuyển đoạn dx
- $\rightarrow \vec{F}$  thực hiện công:

$$dA = F. dx = I. B. l. dx$$



Mà l. dx = dS diện tích quét bởi AB khi di chuyển;


 $B.dS = d\Phi_m$ : từ thông gửi qua diện tích dS quét bởi AB

$$\rightarrow dA = I.d\Phi_m$$

### 4.8. Công của lực từ

- ❖ Thanh AB di chuyển từ (1) đến (2)
- → Công của lực từ:

$$A = \int_{1}^{2} dA = \int_{1}^{2} I. d\Phi_{m} = I \int_{1}^{2} d\Phi_{m}$$
$$= I\Delta\Phi_{m}$$



 $(\Delta \Phi_m$ : Từ thông gửi qua diện tích quét bởi AB)

Gọi  $\Phi_{m2}$ : Từ thông gửi qua diện tích ban đầu của mạch điện  $\Phi_{m1}$ : Từ thông gửi qua diện tích lúc sau của mạch điện

 $\rightarrow \Delta \Phi_m = \Phi_{m2} - \Phi_{m1}$ : Độ biến thiên từ thông gửi qua diện tích của mạch điện

(2

- ❖ Thanh AB di chuyển từ (1) đến (2)
- → Công của lực từ:

$$A = I\Delta\Phi_{m}$$

$$= I(\Phi_{m2} - \Phi_{m1})$$

 $\frac{1}{A}$   $\frac{1}{A}$   $\frac{1}{A}$   $\frac{1}{A}$ 

 $(\Delta \Phi_m = \Phi_{m2} - \Phi_{m1} : \text{ } \text{$D$\^{o}$ biến thiên từ thông} \\ \text{gửi qua diện tích của mạch)}$ 

Công của lực từ trong sự dịch chuyển một mạch điện bất kỳ trong từ trường bằng tích giữa cường độ dòng điện và độ biến thiên của từ thông qua diện tích giới hạn bởi mạch đó.