# BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

Tác giả: PGS. TS Đỗ Ngọc Uấn

Viện Vật lý kỹ thuật

Trường ĐH Bách khoa Hà nội

- Tài liệu tham khaỏ:
- 1. Physics Classical and modern
- Frederick J. Keller, W. Edward Gettys,
- Malcolm J. Skove
- McGraw-Hill, Inc. International Edition 1993.
- 2. R. P. Feymann
- Lectures on introductory Physics
- 3. I. V. Savelyev
- Physics. A general course, Mir Publishers 1981
- 4. Vật lý đại cương các nguyên lý và ứng dụng, tập I, II, III. Do Trần ngọc Hợi chủ biên

Các trang Web có liên quan: http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Physics/ http://nsdl.exploratorium.edu/

Bài giảng có trong trang: http://iep.hut.edu.vn Vào Đào tạo ->Bài giảng VLĐCII load bài giảng về in thành tài liệu cầm tay, khi nghe giảng ghi thêm vào!

- Tài liệu học: Vật lý đại cương: Dùng cho khối các trường ĐH kỹ thuật công nghiệp (LT&BT) *Tập II*: Điện, Từ, Dao động & sóng.
- Cách học: Lên lớp LT; mang theo tài liệu cầm tay, nghe giảng, ghi thêm vào tài liệu.
- Về nhà: Xem lại bài ghi, hiệu chỉnh lại cùng tài liệu -> Làm bài tập.
- Lên lớp BT bắt đầu từ tuần 2: SV lên bảng, thầy kiểm tra vở làm bài ở nhà.
- Điểm QT hệ số 0,3 gồm điểm kiểm tra giữa kỳ
- + Điểm chuyên cần; Nếu nghỉ 2,3 buổi trừ 1 điểm, nghỉ 4,5 buổi trừ 2 điểm.

- Thí nghiệm: Đọc tài liệu TN trước, kiểm tra xong mới được vào phòng TN, Sau khi đo được số liệu phải trình thầy và được thầy chấp nhận.
- Đợt 1: từ tuần 3 (22/2/10)
- Tài liệu: Liên hệ BM VLDC tầng 2 nhà D3.
- Hoàn chỉnh bài này mới được làm tiếp bài sau Cuối cùng phải bảo vê TN
- ' Nếu SV không qua được TN, không được dự thi.
- Thi: 15 câu trắc nghiệm (máy tính chấm) + 2
  câu tự luận, rọc phách (thầy ngẫu nhiên chấm)
  Mỗi người 1 đề . Điểm thi hs 0,7
- Điểm quá trình hệ số 0,3.

# Chương 1 TRƯỜNG TĨNH ĐIỆN

#### 1. Những khái niệm mở đầu:

- Hiện tượng nhiễm điện do cọ xát
- Điện tích nguyên tố: điện tử -e=-1,6.10<sup>-19</sup>C,  $m_e$ =9,1.10<sup>-31</sup>kg; Proton: +e,  $m_p$ =1,67.10<sup>-27</sup>kg
- Mất điện tử nhiễm điện dương: thuỷ tinh
- Nhân điện tử nhiễm điện âm: lua
- Định luật bảo toàn điện tích: Tổng đại số điện tích của hệ cô lập là không đổi.
- Phân loại vật: Dẫn điện, điện môi, Bán dẫn -> các thuyết:
- Khí điện tử tự do áp dụng cho kim loại Lý thuyết vùng năng lượng áp dụng cho TThể



$$F_{1} = F_{2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}\varepsilon} \frac{|q_{1}q_{2}|}{r^{2}}$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}\varepsilon} \frac{|q_{1}q_{2}|}{r^{2}}$$

 $\vec{p}_{e} = q\vec{1}$   $\vec{E}_{M}$ 

Đặc điểm: Đường sức của trường tĩnh điện là các

 $\vec{E} = \sum \vec{E}_i$ 

 $4\pi\epsilon_0 r^2 r$ 

2. Đinh luật Culông

3. Khái niệm về điện trường,

điện trường

đường hở

•Luống cực điện  $\vec{E}_{N} = \frac{2\vec{p}_{e}}{4\pi\epsilon_{0}\epsilon r^{3}}$ 

4.1. Đường sức điện trường

Véc tơ cường độ điện trường Nguyên lý chồng chất

#### 2. Định luật Culông

2.1. Định luật Culông

$$\vec{F}_{10}$$
  $\vec{q}_1$   $\vec{q}_2 > 0$   $\vec{q}_1$ 

trong chân không
$$\vec{F}_{20} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \frac{\vec{r}_{12}}{r}$$

$$\vec{F}_{10}$$
  $\vec{q}_1$   $\vec{q}_2$ 

$$\vec{q}_2$$
  $\vec{F}_{20}$   $\vec{F}_{10} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \frac{\vec{r}_{21}}{r}$ 

$$q_1 q_2 < 0$$
 r  $q_1 \vec{F}_{10} \vec{F}_{20} q_2$ 

$$F_{10} = F_{20} = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

$$\epsilon_0 = 8,86.10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9.10^9 \frac{Nm^2}{C^2}$$

$$F_{10} = F_{20} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|q_1q_2|}{r^2}$$

Hằng số điện môi

- ĐL Culông: Lực tương tác giữa hai điện tích có phương nằm trên đường nối hai điện tích, là lực hút nhau nếu hai điện tích trái dấu và đẩy nhau nếu cùng dấu, có độ lớn tỷ lệ với độ lớn tích giữa hai điện tích đó và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích đó

2.2. Định luật Culông trong môi trường

$$F_1 = F_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 \epsilon} \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

ε- Độ điện thẩm hay hằng số điện môi tỷ đối

- Độ điện thẩm hay hằng số điện môi tỷ đối ε của một số chất:

Chân không 1
Không khí 1,0006
Thuỷ tinh  $5 \div 10$ H<sub>2</sub>O 81
Dầu cách điện 1000

- Lực Culông do hệ điện tích điểm  $q_1, q_2, ..., q_n$  tác dụng lên điện tích điểm  $q_0$ :

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + ... + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i$$

- 3. Khái niệm về điện trường, Véc tơ cường độ điện trường
- 3.1. Khái niệm về điện trường:
- Tương tác giữa hai điện tích điểm xảy ra như thế nào?
- Thuyết tác dụng xa: Tức thời, không thông qua môi trường nào cả -> Sai
- Thuyết tác dụng gần: Quanh điện tích có môi trường đặc biệt->điện trường lan truyền với c-> vận tốc tương tác giới hạn
- ->điện trường của điện tích này tác dụng lực lên điên tích kia

#### 3.2. Véc tơ cường độ điện trường

Định nghĩa: Véc tơ cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng có giá trị bằng lực tác dụng của điện trường lên một đơn vị điện tích dương đặt tại điểm đó

Thứ nguyên: (—)

Véc tơ cường độ điện trường gây ra bởi điện tích điểm

$$\vec{F} = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$

$$E = \frac{|q|}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

Véc tơ cường độ điện trường gây ra bởi hệ điên tích điểm

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + ... + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$$

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + ... + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$$

$$\vec{F}_i = \vec{F}_i + \vec{F}_i + \vec{F}_i + ... + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$$

$$\vec{F}_i = \vec{F}_i + \vec{F}_i + ... + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$$

$$\vec{F}_i = \vec{F}_i + \vec{F}_i + ... + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$$

$$\vec{F}_i = \vec{F}_i + \vec{F}_i + ... + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$$

$$\vec{F}_i = \vec{F}_i + \vec{F}_i + ... + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$$

$$\vec{F}_i = \vec{F}_i + \vec{F}_i + ... + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$$

$$\vec{F}_i = \vec{F}_i + \vec{F}_i + ... + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$$

$$\vec{F}_i = \vec{F}_i + \vec{F}_i + ... + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$$

$$\vec{F}_i = \vec{F}_i + \vec{F}_i + ... + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i + ... + \vec{$$

...tại M bằng tổng các véc tơ cường độ điện trường gây ra bởi các điện tích điểm tại điểm đó

-> nguyên lý chồng chất điện trường

Véc tơ cường độ điện trường gây ra bởi vật mang điện tích

$$\vec{E} = \int d\vec{E} = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$
Toàn bộ vật thy  $\frac{d\vec{E}}{d\vec{E}}$ 

Trong trường hợp cụ thể phải xác định phương và chiều bằng hình vẽ, tích phân chỉ xác định giá trị của E

Dây:
$$\lambda(C/m)$$
 dq=  $\lambda$ dl

$$\vec{E} = \int_{\text{tbv}} \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$

Mat:
$$\sigma(C/m^2)$$
  
 $dq = \sigma dS$   
 $= \int \frac{\sigma dS}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$ 

#### 3.3. Thí du

•Lưỡng cực điện  $\vec{p}_e = q\vec{1}$ 


$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$
  $E=2E_1\cos\alpha$ 

$$E=2\frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon r_1^2}\frac{1}{2r_1}=\frac{ql}{4\pi\epsilon_0\epsilon r_1^3}$$

$$r >> 1 \Rightarrow r_1 = \sqrt{r^2 + \frac{1^2}{4}} \approx r$$

$$E = \frac{p_e}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r^3} \qquad \vec{E}_M = -\frac{\vec{p}_e}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r}$$

E ~ mômen lưỡng cực điện p<sub>e</sub>



•Tác dụng điện trường đều lên lưỡng cực điện

$$\vec{F}' \xrightarrow{\theta} \vec{F} \vec{\mu} = \vec{l} \times \vec{F} = \vec{l} \times q \vec{E}_0 = q \vec{l} \times \vec{E}_0$$
 
$$\vec{F}' \xrightarrow{-q} \vec{\mu} = \vec{p}_e \times \vec{E}_0 \quad \mu = q l E_0 sin\theta$$
 •Véc tơ cường độ điện trường gây ra bởi dây dẫn


 Véc tơ cường độ điện trường gây ra bởi dây dẫn vô hạn tích điện đều

$$E = \int_{tbd} dE_n = \int_{tbd} \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 \epsilon(x^2 + r^2)} \cos \alpha$$

$$+ \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 \epsilon(x^2 + r^2)} \cos \alpha$$

Véc tơ cường độ điện trường gây ra bởi đĩa


tròn phẳng tích điện đều



$$E = \int_{\text{tbd}} dE = \int_{\text{tbd}} \frac{\sigma h}{2\pi\epsilon_0 \epsilon} \frac{x dx d\phi}{(h^2 + x^2)^{3/2}} \frac{dq = \sigma dS = \sigma x dx d\phi}{d\tilde{a} = \sigma dS = \sigma x dx d\phi}$$

$$E = \frac{\sigma h}{2\pi\epsilon_0 \epsilon} \int_0^R \frac{x dx}{(h^2 + x^2)^{3/2}} \int_0^{\pi} d\phi$$

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0 \varepsilon} (1 - \frac{1}{(1 + R^2 / h^2)^{1/2}})$$




$$dq = \sigma dS = \sigma x dx d\phi$$


$$R \to \infty$$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0 \epsilon}$$

#### 4. Điện thông

4.1. Đường sức điện trường là đường cong mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó trùng với phương của véc tơ cường độ điện trường tại điểm đó chiều của đường sức điện trường là chiều của véc tơ cường độ điện trường





Đặc điểm: Đường sức của trường tĩnh điện là các đường hở

# 4.2. Sự gián đoạn đường sức của điện trường

Nếu  $2\varepsilon_1 = \varepsilon_2$  gián đoạn tại biên giới hai môi trường =>Véc tơ cảm ứng điện


$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon \vec{E}$$

$$D = \varepsilon_0 \varepsilon E$$

Điên tích điểm

$$\vec{D} = \frac{q}{4\pi r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$


$$D = \frac{|q|}{4\pi r^2}$$



Thứ nguyên C/m<sup>2</sup>

# 4.3. Thông lượng cảm ứng điện /điện thông


là đại lượng có độ lớn bằng số đường sức vẽ vuông góc qua diên tích



$$d\Phi_e = \vec{D}d\vec{S} = DdS\cos\alpha = D_n dS = DdS_n$$


#### qua diện tích S

$$\Phi_{e} = \int_{S} d\Phi_{e} = \int_{S} \vec{D} d\vec{S}$$



# 5. Định lý Ôxtrôgratxki-Gauox (Ô-G)

5.1. Góc khối: góc nhìn một diện tích từ một điểm




$$d\vec{S} = dS.\vec{n}$$

$$d\Omega = \frac{dS\cos\alpha}{r^2}$$

$$dS\cos\alpha = dS_n$$

Góc nhìn mặt cầu (pháp tuyến ra):



$$\Omega = \int_{S} \frac{dS \cos \alpha}{r^2} = \int_{S} \frac{dS_n}{r^2} = 4\pi$$

Góc nhìn mặt cầu (pháp tuyến vào):

$$\Omega'=-4\pi$$

## 5.2. Điện thông xuất phát từ điện tích điểm q


Điện thông qua dS  $d\Phi_e = \vec{D}d\vec{S} = DdS\cos\alpha$ 

$$D = \frac{|q|}{4\pi r^2} d\Phi_e = \frac{q}{4\pi r^2} dS \cos \alpha = \frac{q}{4\pi} d\Omega$$
 Điện tích điểm q trong mặt kín S

$$\Phi_{e} = \oint_{S} d\Phi_{e} = \frac{q}{4\pi} \oint_{S} d\Omega = q$$

Điện tích điểm q ngoài mặt kín S

$$\Phi_{e} = \frac{q}{4\pi} \left( \int_{S_{1}} d\Omega + \int_{S_{2}} d\Omega \right)$$
$$= \frac{q}{4\pi} \left( \Delta \Sigma - \Delta \Sigma \right) = 0$$



## 5.3.Định lý Ôxtrôgratxki-Gauox (Ô-G)

Điện thông qua mặt kín bất kỳ bằng tổng đại số các điện tích chứa trong mặt kín ấy:

$$\Phi_e = \iint_S \vec{D} d\vec{S} = \sum_i q_i$$
 
$$\Sigma q_i \text{ Tổng đại số (dấu của điện tích)}$$

5.4. Dạng vi phân định lý Ôxtrôgratxki-Gauox

$$\iint_{S} \vec{D} d\vec{S} = \iiint_{V} div \vec{D} dV \quad div \vec{D} = \frac{\partial D_{x}}{\partial x} + \frac{\partial D_{y}}{\partial y} + \frac{\partial D_{z}}{\partial z}$$

$$\sum_{i} q_{i} = \iiint_{V} \rho dV$$

$$\rho = \overrightarrow{divD}$$

Phương trình Poisson (Poát Xông)

# 5.5. Úng dụng: Tính D & E

5.5.1 Cầu bán kính R tích điện mặt q

Xác định điện trường tại điểm:

• Ngoài cầu(r>R): 
$$\Phi_e = \oiint \vec{D} d\vec{S} = \sum q_i = \vec{q}$$

D4
$$\pi$$
r<sup>2</sup>=q D =  $\frac{q}{4\pi r^2}$   $E = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon} = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon r^2}$ 

• Trên mặt cầu (R):


$$= \frac{q}{4\pi R^2} \qquad E = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon R^2}$$

• Trong câu (r'<R):

$$\Phi_e = \iint_{\vec{S}} \vec{D} d\vec{S} = \sum_i q_i = 0$$
 D=0, E=0

5.5.2 Mặt phẳng vô hạn tích điện đều 
$$\Phi_e = \iint_{\text{mặt trụ}} \vec{D} d\vec{S} = \iint_{\text{mặt bên}} \vec{D} d\vec{S} + \iint_{\text{2dáy}} \vec{D} d\vec{S}$$
 
$$\iint_{\text{mặt bên}} \vec{D} d\vec{S} = 0$$
 
$$\iint_{\text{2day}} \vec{D} d\vec{S} = D2\Delta S$$
 
$$\Phi_e = \iint_{\text{2day}} \vec{D} d\vec{S} = \Delta S \sigma$$
 
$$D = \frac{\sigma}{2} \quad E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0 \epsilon}$$

5.5.3 Giữa 2 mặt phẳng vô hạn tích điện đều



### 5.5.4 Mặt trụ vô hạn tích điện đều

Vẽ mặt trụ: qua M, bán kính r, cao l

$$\begin{split} & \Phi_e = \iint \vec{D} d\vec{S} = \iint \vec{D} d\vec{S} + \iint \vec{D} d\vec{S} \\ & \iiint \vec{D} d\vec{S} = 0 \qquad \iiint \vec{D} d\vec{S} = D2\pi rl \end{split}$$

Dus = 0 If Dus = D 2.611


$$\Phi_{e} = \iint \vec{D} d\vec{S} = Q = 2\pi R l \sigma = \lambda l$$

$$\dot{z} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 \epsilon rl} = \frac{\sigma R}{\epsilon_0 \epsilon r} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 \epsilon r} \quad \frac{\sigma - Mật độ điện mặt}{\lambda - Mật độ điện dài}$$

# 6. Điện thế

6.1 Công của lực tĩnh điện. Tính

 $dA = FdS = q_0 EdS$ 



 $dA = q_0 \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r^3} \vec{r} d\vec{s}$ 

$$= \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r^2} ds \cos \alpha = \frac{q_0 q dr}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r^2} ds \cdot \cos \alpha = dr$$

$$= \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r^2} \int_{-r_0}^{r_N} \frac{dr}{r^2} = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r^2} (-\frac{1}{r_0}) \Big|_{r_M}^{r_N} trường của q$$

$$\begin{split} A_{MN} &= \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 \epsilon} \int\limits_{r_M}^{r_N} \frac{dr}{r^2} = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 \epsilon} (-\frac{1}{r}) \left| \begin{matrix} r_N \\ r_M \end{matrix} \right| \quad \text{trường của q} \\ \text{Công của lực tĩnh điện } A_{MN} &= \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r_M} - \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r_N} \end{split}$$

#### Trong điện trường bất kì

 $q_0$  ch động trong điện trường của hệ  $q_1,q_2,...,q_n$ 

$$\vec{F} = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i = q_0 \sum_{i=1}^{n} \vec{E}_i \\ A_{MN} = \sum_{i=1}^{n} \frac{q_0 q_i}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r_{iM}} - \sum_{i=1}^{n} \frac{q_0 q_i}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r_{iN}}$$

- Công của lực tĩnh điện trong sự dịch chuyển điện tích q<sub>0</sub> trong điện trường bất kì:
- Không phụ thuộc vào dạng của đường cong dịch chuyển
- •Chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và cuối của chuyển dời
- •=> Tính chất thế:  $A = \oint \vec{F} d\vec{s} = q_0 \oint \vec{E} d\vec{s} = 0$

Lưu số véc tơ cường độ đtrường dọc theo một đường cong kín bằng không:

$$\oint \vec{E} d\vec{s} = 0$$

6.2 Thế năng của một điện tích trong điện trường

Công bằng độ giảm thế năng dA=-dW


$$A_{MN} = \int\limits_{M}^{N} dA = \int\limits_{M}^{N} - dW = W_{M} - W_{N} \qquad W_{M} = \frac{q_{0}q}{4\pi\epsilon_{0}\epsilon r_{M}}$$

$$A_{MN} = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r_M} - \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r_N} \qquad W_N = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r_N}$$

$$W = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r} + C \qquad W_M = \int_{M}^{\infty} q_0 \vec{E} d\vec{s}$$

- Thế năng q<sub>0</sub> tại M trong điện trường là đại lượng về trị số bằng công của lực tĩnh điện trong sự dịch chuyển q<sub>0</sub> từ M ra xa vô cùng

6.3. Điên thế



6.3.1 Định nghĩa:  $W/q_0$  không phụ thuộc vào điện tích  $q_0$  mà chỉ phụ thuộc vào vị trí trong điện trường và điện tích gây ra điện trường

Điện thế tại điểm đang xét của đt

$$V = \frac{W}{Q_0}$$

Điện thế q gây ra tại r

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r}$$

Điện thế hệ q<sub>i</sub> gây ra tại r

$$V = \sum_{i} V_{i} = \sum_{i} \frac{q_{i}}{4\pi\epsilon_{0}\epsilon r_{i}}$$

Điện thế tại M trong điện trường là đại lượng về trị số bằng Công của lực tĩnh điện trong sự dịch chuyển đơn vị điện tích dương từ

M ra ∞

$$V_{M} = \int_{M}^{\infty} \vec{E} d\vec{s}$$

Công dịch chuyển  $q_0$  từ M ->N:


$$A_{MN} = W_{M} - W_{N} = q_{0}(V_{M} - V_{N})$$

$$\begin{array}{ccc}
6.3.2 & \text{Ý nghĩa} \\
q_0 = +1 = & \text{V}_{\text{M}} - \text{V}_{\text{N}} = A_{\text{MN}} \\
\text{Hiệu điện thế giữa 2 điểm M N - Công qua$$

- Hiệu điện thế giữa  $\frac{q_0}{2}$  điểm  $\frac{q_0}{N}$  = Công của lực điện trường dịch chuyển đơn vị điện tích dương từ  $\frac{N}{N}$  =  $\frac{N}{N}$ .

$$V_M - V_\infty = A_{M\infty} -> V_M = A_{M\infty}$$
 . Điện thế tại điểm  $M =$  Công dịch chuyển đơn


- . Điện thế tại điểm M = Công dịch chuyển đơn vị điện tích dương từ  $M -> \infty$ .
- Điện thế tại 1 điểm trong điện trường của hệ



- 7. Mặt đẳng thế
- 7.1. Định nghĩa: Quỹ tích của những điểm có
- cùng điện thế. V = C = const
- Điện tích điểm: r = const



- Công của lực điện trường dịch chuyển  $q_0$ :
  - $A_{MN}=q_0(V_M-V_N)=0$  (M,N trên mặt đt)
- Véc tơ cường độ điện trường tại một điểm trên
- mặt đt luôn vuông góc với mặt đt tại điểm đó



8. Liên hệ giữa véc tơ cường độ điện trường và điện thế  $dA=q_0[V-(V+dV)]=-q_0dV$ 

$$dA = q_0[V-(V+dV)] = -q_0dV$$

$$dA = q_0\vec{E}d\vec{s} \longrightarrow \vec{E}d\vec{s} = -dV$$

$$dV > 0 \rightarrow Edscos\alpha < 0$$

$$\cos \alpha < 0 \rightarrow \alpha > \frac{\pi}{2}$$
 Véc tơ cường độ điện trường theo chiều giảm điện thế  $Edscos\alpha = E_s ds = -dV \qquad \rightarrow E_s = -\frac{dV}{ds}$ 

. Hình chiếu véc tơ cường độ điện trường trên một phương nào đó có trị số bằng độ giảm điện thế trên đơn vị dài của phương đó

$$\vec{E} = \vec{i}E_x + \vec{j}E_y + \vec{k}E_z$$

$$\vec{E} = -(\vec{i}\frac{\partial V}{\partial x} + \vec{j}\frac{\partial V}{\partial y} + \vec{k}\frac{\partial V}{\partial z})$$
- Véc tơ cường độ điện trường tại một điểm bằng về giá trị nhưng ngược chiều với gradien của điện thế tại điểm đó
$$E_n \text{ là hình chiếu của } \vec{E}\text{ trên pháp tuyến}$$

Hệ thức  $E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}$ ;  $E_v =$ 

đối với mặt  $E_n = -\frac{dV}{dn} = E$   $E_s = -\frac{dV}{ds} = E.\cos\alpha$  7 Điện thế biến thiên nhiều nhất  $\frac{dV}{ds} \le \frac{dV}{dn}$  theo pháp tuyến với mặt đẳng thế

$$E = \frac{V_1 - V_2}{d} \quad E = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon} \quad V_1 - V_2 = \frac{\sigma d}{\epsilon_0 \epsilon}$$

$$d = 1m, V_1 - V_2 = 1v \hat{o}n - E = 1V/m$$

$$V/m \ la \ cường độ điện trường trong ĐT đồng tính$$

mà hiệu điện thế trên mỗi m là 1 vôn

b,Hiệu điện thế giữa hai mặt cầu mang điện đều 
$$-dV = Edr = \frac{qdr}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r^2}$$

$$V_{1} - V_{2} = \int_{R_{1}}^{R_{2}} \frac{qdr}{4\pi\epsilon_{0}\epsilon r^{2}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_{0}\epsilon} \left(\frac{1}{R_{1}} - \frac{1}{R_{2}}\right)$$


c, Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường của mặt trụ tích điện đều


$$E = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 \epsilon lr} = \frac{\sigma R}{\epsilon_0 \epsilon r} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 \epsilon r}$$

$$V_{1} - V_{2} = \int_{R_{1}}^{R_{2}} E dr = \frac{Q}{2\pi\epsilon_{0}\epsilon l} \ln \frac{R_{2}}{R_{1}}$$
$$= \frac{\sigma R}{\epsilon_{0}\epsilon} \ln \frac{R_{2}}{R_{1}} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_{0}\epsilon} \ln \frac{R_{2}}{R_{1}}$$

d, Véc tơ cường độ điện trường gây bởi lưỡng cực điện

Lấy -q làm gốc Toạ độ cực





$$4\pi\epsilon_0 \epsilon r_1$$
  $4\pi\epsilon_0 \epsilon r_2$   $4\pi\epsilon_0 \epsilon$   $r_1 r_2$   
 $r_1 - r_2 = l\cos\alpha \text{ và } r_1 r_2 \approx r^2$ 

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \epsilon} \frac{1\cos\alpha}{r^2} = \frac{p_e \cos\alpha}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r^2}$$

$$E_{r} = -\frac{\partial V}{\partial r} = \frac{2p_{e} \cos \alpha}{4\pi\epsilon_{0} \epsilon r^{3}}$$

$$E_{\alpha} = -\frac{\partial V}{r\partial\alpha} = \frac{p_e \sin\alpha}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r^3}$$

$$E = \sqrt{E_r^2 + E_\alpha^2} = \frac{p_e}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r^3} \sqrt{3\cos^2\alpha + 1}$$

# BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

Tác giả: PGS. TS Đỗ Ngọc Uấn

Viện Vật lý kỹ thuật

Trường ĐH Bách khoa Hà nội

#### Chương II

# VẬT DẪN

Kim loại: hạt dẫn là các điện tử tự do

- Điều kiện cân bằng tĩnh điện, Tính chất của vật dẫn mang điện
   Điều kiện cân bằng tĩnh điện:
- Véc tơ cường độ điện trường trong vật dẫn bằng không:  $\vec{E}_{tr} = 0$ 
  - . Thành phần tiếp tuyến của véc tơ cường độ điện trường trên bề mặt vật dẫn bằng không:

$$\vec{E}_t = 0 \qquad \vec{E} = \vec{E}_n \ ,$$
 1.2. Tính chất của vật dẫn mang điện

Vật dẫn là vật đẳng thế  $V_{\vec{A}} = 0 \quad \vec{A} \quad \vec{B}_{tr} = 0 \quad \vec{A}_{tr} = 0 \quad$ 

$$V_{M} - V_{N} = \int_{M}^{N} \vec{E} d\vec{s} = \int_{M}^{N} \vec{E}_{t} d\vec{s} = 0$$

Điện tích chỉ phân bố trên bề mặt của vật dẫn bên trong vật dẫn điện tích bằng Q

$$\sum q_i = \oint \vec{D} d\vec{S} = 0 \quad \text{vi} \quad \vec{D} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E} = 0$$


^ Véc tổ cường độ điện trường luôn vuông góc với bề mặt vật dẫn.

1.3 **Úng dụng** Lồng Faraday

Máy phát tĩnh điện WandeGraf

Hiệu ứng mũi nhọn, gió điện:


Giải phóng điện tích trên máy bay, phóng điện bảo vệ máy điện, cột thu lôi



2. Hiện tượng điện hưởng

A lúc đầu không tích điện

B tích điện âm được đưa gần A ...là hiện tượng các điện tích



tích điện) khi đặt trong điện trường ngoài  $\vec{E}_{tr} = \vec{E}_{ng} + \vec{E}_0 = 0$ 

$$\Phi_{e} = \oint \vec{D}d\vec{S} = \Delta q + \Delta q' = 0$$

$$\Delta q' = -\Delta q$$


$$|\Delta q| = |\Delta q'|$$

$$|\Delta q| = |\Delta q'|$$

ĐL về các phtử tương ứng: điện tích cảm ứng trên các phtử tương ứng có giá trị bằng nhau

Điện hưởng một phần và điện hưởng toàn phần

Amang điện tích, B chịu điện hưởng



3. Điện dung của vật dẫn cô lập

$$Q \sim V => Q=CV$$

C - Hệ số tỷ lệ gọi là điện dung

$$1Fara = \frac{1Culong}{1Von}$$
 Cầu KL bán kính R, Q=1, V=1, C=1F

Hệ ba vật dẫn 1, 2, 3:

Điện tích  $q_1$ ,  $q_2$ ,  $q_3$ 

hưởng

$$\Rightarrow R = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon} = \frac{1}{4\pi.8,86.10^{-12}} = 9.10^9 \text{ (m)}^{V} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon R}$$

$$\cdot \text{Gấp 1500 lần bán kính trái đất!}$$
4. Hệ vật dẫn tích điện cân bằng, tụ điện
4.1. Điện dung và hệ số điện
$$+ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon R}$$

Điện thế tương ứng: V<sub>1</sub>, V<sub>2</sub>, V<sub>3</sub>


$$\begin{array}{lll} q_1 = & C_{11}V_1 + C_{12}V_2 + C_{13}V_3 \\ q_2 = & C_{21}V_1 + C_{22}V_2 + C_{23}V_3 \\ q_3 = & C_{31}V_1 + C_{32}V_2 + C_{33}V_3 \end{array} \qquad \begin{array}{ll} C_{ik} & \text{dol xuing} \\ C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{array}$$

 $C_{i=k}$  Điện dung;  $C_{i\neq k}$  hệ số điện hưởng có tính tương hỗ nên  $C_{ik} = C_{ki}$ . Nếu có n vật dẫn thì i,k=1,2,...,n.

4.2. Tụ điện: Gồm hai vật dẫn có tương tác điện hưởng toàn phần

a. Tính chất I: 
$$q_1+q_2=0$$

$$\oint \vec{D} d\vec{S} = q_1 + q_2 = 0$$



$$q_1 = C(V_1 - V_2)$$
  
 $q_2 = -C(V_1 - V_2)$ 

b.Tính chất II:

$${f C}$$
 là điện dung của tụ điện; ${\bf q}_1{>}0$  , ${\bf C}{>}0{=}{>}{\bf V}_1{>}{\bf V}_2$ 

Chứng minh: Nối vỏ ngoài B với đất q<sub>2</sub>'=0:

$$q_1 = C_{11}V_1 + C_{12}V_2$$
  $q_1 = C_{11}V_1 + C_{12}V_2$   $q_2 = C_{21}V_1 + C_{22}V_2$   $-q_1 = C_{21}V_1 + C_{22}V_2$ 

$$(C_{11}+C_{21})V_1+(C_{12}+C_{22})V_2=0$$
  
 $C_{11}=-C_{21}$  và  $C_{22}=-C_{12}$ 

$$C_{11}=C_{22}=C$$
 và  $C_{21}=C_{12}=-C$  U hiệu điện c. Tính chất III:  $q=q_1=-q_2$  thế giữa 2  $q=C(V_1-V_2)=CU$  bản cực tụ

a. Tụ diện phang
$$U = V_1 - V_2 = E.d = \frac{\sigma.d}{\epsilon_0 \epsilon S}$$

$$U = \frac{\sigma.d}{\epsilon_0 \epsilon S} = \frac{Q.d}{\epsilon_0 \epsilon S} \implies C = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d}$$
Tu điện câu

$$\frac{S}{S} = \frac{Q.u}{\varepsilon_0 \varepsilon S}$$
1 câu


$$J_{\bullet} - V_{\bullet} =$$


$$U = V_1 - V_2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \epsilon} (\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2})$$

$$\Rightarrow C = \frac{Q}{U} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon 4\pi R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

$$U = V_1 - V_2 = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 \epsilon l} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$= \frac{\epsilon_0 \epsilon 2\pi l}{\ln \frac{R_2}{R}}$$





$$\ln \frac{R_2}{R_1} = \ln(1 + \frac{R_2 - R_1}{R_1}) \approx \frac{R_2 - R_1}{R_1} = \frac{d}{R}$$

$$\Rightarrow C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon 2\pi l.R}{d} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon S}{d}$$

- . Điện dung C của tụ điện bất kỳ ~ thuận ε & S và ~ nghịch d.
  - d. Một số loại tụ điện đang sử dụng
- Tụ điện không khí thay đổi
  được điện dung
  Tụ điện giấy,
  kim loại
- tụ dầu

Giấy cách điện

Kim loai

Kkim doai Giấy cách điện •Tụ điện hoá (điện phân)

 $C \sim 100 \mu F$ ,  $U \sim 40 V$ , Phân cực

Dung dịch loãng bicabônat phốt phat



5.1. Năng lượng tương tác của một hệ

điện tích điểm

Hệ 2 điện tích điểm q<sub>1</sub> và q<sub>2</sub>

$$W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 \epsilon} \frac{q_1 q_2}{r}$$

$$r_{12} = r_{21} = r \Rightarrow W = \frac{1}{2} q_1 \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r_{21}} + \frac{1}{2} q_2 \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r_{12}}$$

$$W = \frac{1}{2} (q_1 V_1 + q_2 V_2)$$

Hệ n điện tích điểm  $q_1, q_2...,q_n$ 

$$W = \frac{1}{2}(q_1V_1 + q_2V_2 + ... + q_nV_n) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^n q_iV_i$$

5. 2. Năng lượng điện của một vật dẫn cô lập tích điện

Chia vật dẫn thành các điểm điện tích dq

$$W = \frac{1}{2} \int dqV = \frac{1}{2} V \int dq = \frac{1}{2} qV$$

$$W = \frac{1}{2} qV = \frac{1}{2} CV^{2} = \frac{1}{2} \frac{q^{2}}{C}$$

5. 3. Năng lượng của tụ điện

Hệ n vật dẫn có  $q_1, q_2..., q_n$ và điện thế tương ứng  $V_1, V_2..., V_n$   $W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i V_i$ 

$$W = \frac{1}{2}(q_1V_1 + q_2V_2)$$

$$q_1 = -q_2$$
  $W = \frac{1}{2}q(V_1 - V_2) = \frac{1}{2}qU$ 

$$W = \frac{1}{2}qU = \frac{1}{2}\frac{q^2}{C} = \frac{1}{2}CU^2$$

5.4. Năng lượng điện trường

Tụ điện có thể tích khoảng giữa 2bản  $\Delta V=S.d$ 

$$W = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 \varepsilon S}{d} U^2 \frac{d}{d} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon E^2 \Delta V \qquad C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon S}{d}$$

Mật độ năng lượng điện trường:

$$\sigma_{\rm e} = \frac{W}{\Delta V} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon E^2$$

- Điện trường mang năng lượng: năng lượng này định xứ trong không gian điện trường.

Mật độ năng lượng điện trường tại một điểm:

$$\varpi_{e} = \frac{1}{2} \varepsilon_{0} \varepsilon E^{2} = \frac{1}{2} \frac{D^{2}}{\varepsilon_{0} \varepsilon} = \frac{1}{2} DE$$

Năng lượng điện trường trong không gian V

$$W = \int_{V} \varpi_{e} dV = \frac{1}{2} \int_{V} DEdV$$

# BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

Tác giả: PGS. TS Đỗ Ngọc Uấn

Viện Vật lý kỹ thuật

Trường ĐH Bách khoa Hà nội

# Chương III ĐIỆN MÔI

0 Trong điện môi không có điện tích tự do, các điện tích hầu như cố định tại chỗ, chúng chỉ có thể dịch chuyển khoảng cách rất nhỏ quanh vị trí cố định.

#### 1. Sự phân cực của chất điện môi

- 1.1. Hiện tượng phân cực điện môi: Trên thanh điện môi B xuất hiện các điện tích trong điên trường
- Trên thanh điện môi điện tích xuất hiện ở đâu định xứ tại đó -> gọi là điện tích liên kết



Điện trường trong điện môi: 
$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

- 1.2.Phân tử không phân cực và phân tử phân cực
  - a. Phân tử không phân cực: Tâm điện tích âm và tâm điện tích dương trùng nhau

Phân tử không phân cực:  $H_2$ ,  $N_2$ ,  $CCl_4$ Phân cực trong điện trường ngoài:  $\vec{p}_e = \epsilon_0 \alpha \vec{E}$   $\alpha$  độ phân cực  $\vec{p}_{ei}$ 


b. Phân tử phân cực: Khi chưa có điện trường ngoài tâm của hai loại điện tích đã không trùng nhau ->  $\vec{p}_e$   $H_2O$ ,  $NH_3$ ,  $CH_3Cl$ , NaCl v.v..

/ Điện trường ngoài không ảnh hưởng đến độ lớn của  $\vec{p}_e$  mà chỉ có thể làm định hướng nó theo tác dụng của điện trường


#### 1.3. Giải thích hiện tượng phân cực

Điện môi gồm các phân tử phân cực

 $\dot{P}_{e} \neq 0$ 



Phân cực trong điện trường ngoài



Điện môi gồm các phân tử không phân cực:


Dưới tác dụng của điện trường ngoài các phân

tử bị phân cực thành các lưỡng cực điện


Véc tơ phân cực = tổng hợp của các véc tơ phân cực của các phân tử.

Trên mặt giới hạn xuất hiện điện tích liên kết

Điện môi là tinh thể ion: hai mạng ion +,- dịch đi với nhau dưới tác dụng của điện trường



tích:



# 2. Véc tơ phân cực điện môi Định nghĩa: Đại lượng đo bằng tổng các mômen lưỡng cực điện của một đơn vị thể

$$\vec{P}_e = \frac{\sum_{i=1}^{n} \vec{p}_{ei}}{\Delta V}$$

Hệ số phân cực điện môi 
$$\chi_e$$
 không thứ nguyên, không phụ thuộc vào E. Đối với điện môi có phân tử phân cực với điện trường 
$$\chi_e = n_0 \alpha = \frac{n_0 p_e^2}{3\epsilon_0 kT}$$
 ngoài yếu: 
$$P_e$$
 Khi E lớn  $P_e$  tiến tới bão hoà vì các véc tơ phân cực

 $\vec{\vec{P}}_{e} = \epsilon_{0} \chi_{\text{A}} \vec{E}$ 

 $\vec{p}_e$  như nhau  $\Rightarrow$ 

 $\vec{P}_{e} = n_0 \vec{p}_{e} = n_0 \epsilon_0 \alpha \vec{E}$ 

đều song theo điện trường.

2.2. Liên hệ giữa véc tơ phân cực điện môi với mật độ điện mặt của các điện tích liên kết

$$P_{e} = |\vec{P}_{e}| = \frac{|\vec{P}_{e}|}{\Delta V}$$

$$\sum_{i=1}^{n} \vec{p}_{ei} = \sigma' \Delta SL$$

$$\Delta V = \Delta S.L \cos \alpha$$

$$P_{e} = \frac{\sigma'}{\cos \alpha}$$

$$\nabla' = P_{e}.\cos \alpha = P_{en}$$

Mật độ điện tích σ'của các điện tích liên kết trên mặt giới hạn của khối ĐM có trị số bằng hình chiếu của véc tơ phân cực điện môi lên pháp tuyến mặt đó

### 3. Điện trường tổng hợp trong điện môi

#### 3.1. Điện môi trong điện trường $E_0$

σ'xuất hiện trên bề mặt

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}' \qquad E = E_0 - E'$$

$$\sigma' = P_{en} = \varepsilon_0 \chi_e E_n = \varepsilon_0 \chi_e E$$

$$E' = \sigma' / \varepsilon_0 = \chi_e E \qquad E = E_0 - \chi_e E$$

$$E = E_0 / (1 + \chi_e) = E_0 / \varepsilon$$


$$1+\chi_e=\varepsilon$$

Cường độ điện trường trong điện môi giảm đi  $\varepsilon$  so với trong chân không


3.2. Liên hệ giữa véc tơ cảm ứng điện và véc tơ phân cực điện môi

$$\begin{split} \vec{D} &= \epsilon_0 \epsilon \vec{E} & \epsilon = 1 + \chi_e \\ \vec{D} &= \epsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E} \\ \vec{D} &= \epsilon_0 \vec{E} + \epsilon_0 \chi_e \vec{E} \\ \vec{D} &= \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}_e \\ \vec{D} &= \epsilon_0 \epsilon \vec{E} & \text{Chỉ dùng trong môi trường} \\ \vec{P}_e &= \epsilon_0 \chi_e \vec{E} & \text{đồng chất đẳng hướng} \end{split}$$

- 4. Điện môi đặc biệt
- 4.1. Xéc nhét điện: phát hiện năm 1930-34
- Có tính chất đặc biệt: miền phân cực tự nhiên, mỗi miền này có véc tơ phân cực tự phát khi E=0
- Nhiệt độ Qui-ri  $T_C$ :  $T < T_C$  xéc nhét,  $T > T_C$  thuận điện (như các điện môi bình thường)
- ε lớn khi T thấp, ε<sub>max</sub> đạt tới 10000,
- ε phụ thuộc vào E





• P<sub>e</sub> phụ thuộc vào E: P tăng tới bão hoà



Đường cong điện trễ: chỉ có ở Xéc nhét điện không có ở điện môi


thường







Hình 10.12. Đường cong điện trễ (a) và sơ đồ vẽ đường cong trễ (b):  $C_x$  - mẫu mắc nối tiếp với  $C_0$  (trống), điện áp tác dụng lên mẫu đưa ra trục E, điện áp trên  $C_0$  tỷ lệ với p của mẫu và được đưa ra trục p.

# • Miền phân cực tự nhiên










# 5. Hiệu ứng áp điện

5.1. Hiệu ứng áp điện thuận: Khi nén hoặc kéo giãn xéc nhét điện -> phân cực điện môi: xuất hiện điện tích trái dấu trên mặt





5.2. Hiệu ứng áp điện nghịch: Chịu tác dụng điện trường => biến dạng ứng dụng: Đầu dò thu phát siêu âm



$$f = \frac{c}{2d} = \frac{5.10^6 (mm/s)}{2d(mm)} \sim 2,5.\frac{10^6}{d}Hz$$

# BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

Tác giả: PGS. TS Đỗ Ngọc Uấn


Viện Vật lý kỹ thuật

Trường ĐH Bách khoa Hà nội

# Chương IV TỪ TRƯỜNG KHÔNG ĐỔI


#### I. Dòng điện không đổi

1. *Bản chất dòng điện*: dòng các hạt điện chuyển động có hướng, chiều của hạt dương



Trong kim loai

Trong dung dịch điện phân



Trong chất khí

- 2. Những đại lượng đặc trưng:
- Cường độ dòng điện= điện lượng qua S/s

$$I = \frac{dq}{dt} \qquad q = \int_{0}^{t} dq = \int_{0}^{t} Idt = It \qquad 1C=1A.1s$$


• Véc tơ mật độ dòng điện tai điểm M có gốc tại M, chiều chuyển động hạt

dương, giá trị 
$$dI = JdS_n = \vec{J}d\vec{S}$$

$$J = \frac{dI}{dS_n} A/m^2$$

$$I = \int_{S} dI = \int_{S} \vec{J} d\vec{S}$$

ống dòng điện:  $n_0$ , lel,  $\overline{V}$ ,  $dS_n$ 



Số hạt điện đi qua  $dS_n$  trong  $\vec{J}$  một đơn vị thời gian:

$$dn = n_0(\overline{v}dS_n)$$

$$dI = |e| dn = |e| n_0(\overline{v}dS_n)$$

$$J = dI/dS_n = n_0 |e| \overline{v}$$

$$\vec{J} = n_0 e \vec{v}$$


Dòng nhiều loại hạt:  $\vec{J} = \sum_{i} n_{0i} e_{i} \vec{v}_{i}$ 

## 3. Định luật Ohm đối với một đoạn mạch điện trở thuần

A 
$$\stackrel{\overrightarrow{E}}{\longrightarrow} \stackrel{\overrightarrow{E}}{\longrightarrow} \stackrel{B}{\longrightarrow} \stackrel{I=(V_1-V_2)/R}{\Longrightarrow} \stackrel{D\hat{o} \ d\tilde{a}n \ của \ doạn mạch:}{V_1 > V_2} = 1/R$$

- Điện trở và điện trở suất:  $R=(V_1-V_2)/I$   $R=\rho I/S_n$   $\Omega=V/A$
- Dang vi phân định

 $\begin{array}{c} \text{luật Ohm} \\ dI = [V - (V + dV)]/R = -dV/R \\ R = \rho dl/dS_n \end{array}$ 




V+dV

$$J = \frac{dI}{dS} = \frac{1}{6}(-\frac{dV}{dI}) \quad J = \sigma E \quad \vec{J} = \sigma \vec{E}$$

Tại một điểm bất kì có dòng điện chạy qua:

Suất điện động
 Nguồn điện: Duy
 trì cực dương, âm



=>Lực lạ đẩy điện tích trong nguồn: Tương tác phân tử, cảm ứng điện từ, lực điện từ => Trường la

Suất điện động của nguồn điện:

là đại lượng có giá trị bằng công của lực điện trường dịch chuyển điện tích +1 một vòng quanh mạch kín của nguồn đó.


$$\zeta = A/q \qquad A = \oint q(\vec{E} + \vec{E}^*) d\vec{s}$$

E Véc tơ cường độ trường tĩnh điện
 E\* Véc tơ cường độ điện trường lạ


$$\zeta = A/q = \oint_C \vec{E} d\vec{s} + \oint_C \vec{E}^* d\vec{s} \qquad \oint_C \vec{E} d\vec{s} = 0$$

Suất điện động của nguồn điện: là đại lượng có giá trị bằng công của lực điện trường lạ dịch chuyển điện tích +1 một vòng quanh mạch kín của nguồn đó.

Suất điện động của nguồn điện =Lưu số của trường lạ Trong pin tại bề mặt điện cực có hiệu thế nhảy vọt: SĐĐ trong pin=tổng các hiệu điện thế nhảy vọt ΔV



- 1. Tương tác từ của dòng điện, định luật Ampe
  - 1.1. Thí nghiệm về tương tác từ



d1, r và n theo thứ tự này hợp thành tam diện thuận

DLAmpe trong chân không: p Idl Market Market

Idl tác dụng lên  $I_0 d\vec{l}_0$  lực  $d\vec{F}_0$  có:

- Phương vuông góc với mặt phẳng chứa  $\vec{n}$ , d $l_0$
- Có chiều sao cho d $\hat{l}_0$ ,  $\vec{n}$  và d $\hat{F}_0$  theo thứ tự này tạo thành tam diện thuận
- ^ Có độ lớn bằng  $dF_0 = k \cdot \frac{I_0 dl_0 \sin \theta_0 Idl \sin \theta}{r^2}$

$$\kappa = \frac{\mu_0}{4\pi}$$
  $\mu_0 = 4\pi.10^{-7} \text{ H/m} - \text{Hằng số từ}$ 

Biểu thức:

Biểu thức: 
$$d\vec{F}_0 = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I_0 d\vec{l}_0 \times (Id\vec{l} \times \vec{r})}{I_0 d\vec{l}_0 \times \vec{n} \models I_0 dl_0 \cdot \sin \theta_0 }$$
 
$$|Id\vec{l} \times \vec{r}| = Idl.r \sin \theta \quad |I_0 d\vec{l}_0 \times \vec{n}| = I_0 dl_0 \cdot \sin \theta_0$$

 $d\vec{F} = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \cdot \frac{I_0 d\vec{l}_0 \times (Id\vec{l} \times \vec{r})}{r^3}$ Trong môi trường:

μ - Hằng số từ môi hay độ từ thẩm tỷ đối của môi trường nói lên khả năng dẫn từ  $\mu_{KK}$ ≈1;  $\mu_{Fe}$ rất lớn

Định luật Ampe là định luật cơ bản trong tương tác từ (tương ứng Đ/L Culông trong tương tác điện)

Đúng với tương tác giữa các dòng điện hữu hạn

### 2. Véc tơ cảm ứng từ và véc tơ cường độ từ trường

- 2.1. Khái niệm về từ trường:
- Tương tác giữa các dòng thực hiện như thế nào?
- Có 2 thuyết: Thuyết tương tác xa, và Thuyết tương tác gần
- Thuyết tương tác xa: Không thông qua môi trường nào, tức thời  $v_{tt} = \infty$ , Dòng điện không gây biến đổi môi trường => Trái với tiền đề Anhxtanh
- Thuyết tương tác gần: Dòng điện làm môi trường xung quanh biến đổi, gây ra một từ trường lan truyền với v=c, Từ trường gây từ lực lên dòng điện khác  $v_{tt}=c$ ; Đúng

#### 2.2. Véc tơ cảm ứng từ

Trường tĩnh điện, lực tương tác tĩnh điện


$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 \epsilon} \cdot \frac{q \cdot q_0 \vec{r}}{r^3} \qquad \Rightarrow \vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 \epsilon} \cdot \frac{q \cdot \vec{r}}{r^3}$$

Lực tương tác từ của 2 dòng điện

$$d\vec{F} = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \cdot \frac{I_0 d\vec{l}_0 \times (Id\vec{l} \times \vec{r})}{r^3}$$

Id gây ra từ trường với véc tơ cảm ứng từ

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \cdot \frac{Id\vec{1} \times \vec{r}}{r^3}$$



#### Định lý Biô-xava-Laplatz:

 $d\vec{B}$  do  $Id\vec{l}$  gây ra tại M cách  $\vec{r}$  là một véc tơ có:

- Gốc tại M
- ' Phương d $\vec{B} \perp P$  chứa  $\vec{I}$  và  $\vec{r}$
- ^ Chiều sao cho 3 véc tơ  $d\vec{l}$ ,  $\vec{r}$  và  $d\vec{B}$  theo thứ tự đó hợp thành tam diện thuận

dB

Qui tắc vặn ren phải: Chiều vặn của từ trường, Chiều tiến của dòng điện

~ Giá trị dB = 
$$\frac{\mu_0 \mu}{4\pi}$$
.  $\frac{\text{Idl sin }\theta}{r^2}$   $\Rightarrow$  d $\vec{F} = I_0 d\vec{l}_0 \times d\vec{B}$ 

#### 2.3. Nguyên lý chồng chất từ trường

Véc tơ cảm ứng từ  $\vec{B}$  do một dòng điện bất kỳ gây ra tại M bằng tổng các véc tơ cảm ứng từ d $\vec{B}$  do tất cả các phần tử nhỏ của dòng điện gây ra:

$$\vec{B} = \int d\vec{B}$$

Trong các bài toán cụ thể:

- æ Xác định phương, chiều bằng hình vẽ.
- 1 Tính tích phân xác định giá trị của B.

Véc tơ cảm ứng từ do nhiều dòng điện gây ra

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \dots + \vec{B}_n = \sum_{i=1}^{n} \vec{B}_i$$

#### 2.4. Véc tơ cường độ từ trường

Véc tơ cảm ứng từ chứa  $\mu$  nên mật độ đường sức thay đổi => Véc tơ cường độ từ trường không phụ thuộc vào môi trường:  $\vec{B}$ 

a, Cảm ứng từ của một dòng điện thẳng

$$B = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi} \cdot \int_{AB} \frac{dl \sin \theta}{r^2}$$

$$\frac{1}{R} = \cot g\theta \Rightarrow dl = \frac{Rd\theta}{\sin^2 \theta} \qquad r = \frac{R}{\sin \theta}$$

$$B = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi} \cdot \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{d\theta \sin \theta}{R} = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi R} (-\cos \theta) \Big|_{\theta_1}^{\theta_2}$$

$$B = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi R} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

Dòng điện thẳng dài vô hạn: $\theta_1$ =0,  $\theta_2$ = $\pi$ 

$$B = \frac{\mu_0 \mu I}{2\pi R}$$
,  $H = \frac{I}{2\pi R}$ ,  $I=1A$ ,  $2\pi R=1m$   $H = \frac{1A}{1m}$ 

A/m là cường độ từ trường sinh ra trong chân không bởi một dòng điện chạy qua một dây dẫn thẳng dài vô hạn, thiết diện tròn tại các điểm trên vòng tròn đồng trục với dây có chu vi là 1m

#### b, Dòng điện tròn

$$dB = 2dB_1 \cos \beta$$

$$\cos \beta = \frac{R}{r}$$
  $dB_1 = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \cdot \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$ 

$$r = (R^2 + h^2)^{\frac{1}{2}}$$
  $\sin \theta = \sin \frac{\pi}{2} = 1$ 

$$dB = \frac{\mu_0 \mu}{2\pi} \cdot \frac{Idl.R}{(R^2 + h^2)^{3/2}} \quad \vec{B} = \frac{\mu_0 \mu \vec{P}_m}{2\pi (R^2 + h^2)^{3/2}}$$

$$B = \frac{\mu_0 \mu IR}{2\pi (R^2 + h^2)^{3/2}} \int_0^{\pi R} dl = \frac{\mu_0 \mu I \pi R^2}{2\pi (R^2 + h^2)^{3/2}}$$

$$\vec{S} = S.\vec{n}$$

$$\vec{P}_{m} = I\vec{S}$$

#### c, Hạt điện chuyển động

do phần tử dòng điện

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \cdot \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3} \qquad dn = n_0 dV = n_0 S_n dl$$

$$dn = n_0 dV = n_0 S_n d$$


$$\vec{B}_{q} = \frac{d\vec{B}}{dn} =$$

$$\vec{B}_{q} = \frac{d\vec{B}}{dn} = \frac{\mu_{0}\mu}{4\pi} \cdot \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{n_{0}S_{n}dl.r^{3}} \qquad vd\vec{l} = \vec{v}$$

$$I = jS_n = n_0 |q| \hat{vS}_n$$

$$\vec{B}_{q} = \frac{\mu_{0}\mu}{4\pi} \cdot \frac{q\vec{v} \times \vec{r}}{r^{3}}$$

$$q>0 \quad \vec{B}_{q} \quad q\vec{v} \quad \vec{r}$$




theo thứ tư đó hợp thành tam diên thuân


#### 3. Từ thông, ĐL Ôxtrôgratxki-Gauox

3.1. Đường cảm ứng từ / đường sức của từ trường

là đường cong vạch ra trong từ trường mà tiếp tuyến tại mọi điểm của nó trùng với phương của véc tơ cường độ từ trường tại điểm đó, chiều của đường cảm ứng từ là chiều của véc tơ cường độ từ trường  $dn_m=B.dS_n$ 

Số đường sức đi vuông góc qua một đơn vị diện tích = độ lớncủa véc tơ cảm ứng từ Tập hợp đường sức của từ trường= từ phổ





Đặc điểm: đường cảm ứng từ là các đường kín

3.2. Từ thông

gửi qua diện tích dS là đại lượng

$$\frac{dS}{dS}$$

 $d\Phi_{\rm m} = \vec{B}d\vec{S}$   $\vec{B} \quad V\acute{e}c \ t\sigma \ c\mathring{a}m \ \acute{m}$ 

 $\vec{B}$  Véc tơ cảm ứng từ,  $d\vec{S} = dS.\vec{n}$  $d\Phi_m = BdS\cos\alpha = B_n dS = BdS_n$ 

Từ thông gửi qua diện tích S  $\Phi_{\rm m} = \int \vec{B} d\vec{S}$ 

Từ trường đều gửi vuông góc qua diện tích S

$$\Phi_{\rm m} = \int B dS = B \int dS = BS$$

$$B = \frac{\Phi_{m}^{S}}{S} = \frac{1Wb}{1m^{2}} = \frac{1Wb}{1m^{2}} = 1T(Tesla)$$


Tesla là cảm ứng từ của một từ thông đều 1 vebe xuyên vuông góc qua diện tích phẳng 1 m<sup>2</sup>

### 3.3. Tính chất xoáy của từ trường: Các đường sức của từ trường là các đường cong khép kín

 $\oint \vec{B} d\vec{S} = 0$ 

bằng không

#### 3.3. ĐL Ôxtrôgratxki-Gauox




Dang tích phân

$$\oint_{S} \vec{B} d\vec{S} = \int_{V} div \vec{B} dV = 0$$

$$div\vec{B} = 0$$
Dạng vi phân

4. Lưu số của véc tơ cường độ từ trường, Định luật Ampe về dòng điện toàn phần:



Pịnh luật Ampe về dòng điện toàn phần:  $H = \frac{I}{I}$ 

$$dl\cos(\vec{H}\hat{d}\vec{l}) = rd\alpha$$

"Lưu số của véc tơ cường độ từ trường dọc theo đường cong kín (C) là đại lượng về trị số bằng tích phân Hdl dọc theo đường cong đó:

$$\oint_{C} \vec{H} d\vec{l} = \oint_{C} H dl \cos(\vec{H} d\vec{l})$$

$$\oint_{C} \vec{H} d\vec{l} = \oint_{C} \frac{I}{2\pi r} r d\alpha = \frac{I}{2\pi} \oint_{C} d\alpha$$

C bao quanh dòng điện:


$$\oint_C d\alpha = 2\pi \qquad \oint_C \vec{H} d\vec{l} = I$$

C không bao quanh dòng điện:

$$\oint_{C} \vec{H} d\vec{l} = \sum_{i} I_{i}$$


Lưu số của véc tơ cường độ từ trường dọc theo đường cong kín bất kỳ (1 vòng) bằng tổng đại số các dòng điện xuyên qua diện tích giới hạn bởi đường cong đó.

Chiều dương của dòng điện theo qui tắc vặn ren phải: Chiều vặn - chiều lấy tích phân, chiều tiến-chiều dòng điên.




#### 4.3. Úng dụng Tính cường độ từ trường

4.3.1. Tính cường độ từ trường tai một điểm bên trong cuộn dây hình xuyến: n vòng dây



4.3.2. Tính cường độ từ trường trong ống dây




$$H = \frac{NI}{2\pi R} = \frac{nI}{L} = n_0 I$$


N số vòng dây trên  $2\pi R$ 

$$B = \mu_0 \mu n_0 I$$
 L>20d

### Úng dụng: tạo từ trường



#### Phá thuỷ lôi, mìn, bom từ trường





#### 4.4. Mạch từ

$$B = \frac{\mu_0 \mu n I}{\ell}$$

$$\Phi_{m} = BS = \frac{\mu_{0}\mu nI}{\ell}S = \frac{nI}{\frac{\ell}{\mu_{0}\mu S}}$$

$$R_{m} = \frac{\ell}{\mu_{0}\mu S} \quad \text{tù trở}$$

$$\Phi_{\rm m} = \frac{\varepsilon_{\rm m}}{R_{\rm m}}$$

 $\varepsilon_{\rm m}$ =nI suất từ động

Từ trở mắc nối tiếp và song song cũng được tính tương tự như đối với điện trở

#### 5. Tác dụng của từ trường lên dòng điện


5.1. Tác dụng của từ trường lên phần tử dòng

Idl

$$d\vec{F} = I_0 d\vec{l}_0 \times d\vec{B}$$

$$d\vec{F} = Id\vec{1} \times \vec{B}$$

Qui tắc bàn tạy trái



dl, B, dF theo thứ tự đó hợp thành tam diện thuận.

Giá trị lực bằng:

 $dF = Idl.B. \sin \alpha$ 

α - góc giữa véc tơdl và véc tơ cảm ứngtừ B

5.2. Tác dụng tương hỗ giữa hai dòng điện thẳng song song dài vô hạn

$$B_1 = \frac{\mu_0 \mu I_1}{2\pi d} \qquad \text{Lực tác dụng lên} \\ \text{đoạn dây dài l}$$

$$\vec{F}_2 = \vec{I}_2 \vec{1} \times \vec{B}_1$$
  $F_2 = \frac{\mu_0 \mu \vec{I}_1 \vec{I}_2 \vec{I}}{2\pi d}$ 

d=1m,  $I_1=I_2=1A => F=2.10^{-7}N/m$ 


Định nghĩa Ampe: Ampe là cường độ dòng không đổi chạy qua 2 dây thẳng song song dài vô hạn trong chân không cách nhau 1m gây ra lực tác dụng trên mỗi m dây là 2.10<sup>-7</sup>N

### 5.3. Tác dụng của từ trường đều lên một mạch điện kín

- Từ lực tác dụng lên AD và BC ssong  $\Delta$  và ngược chiều nhau
  - Từ lực tác dụng lên AB
     và CD vuông góc với dây
     và tạo thành ngẫu lực

$$F_{\parallel} = I.a.B$$

 $\vec{P}_m$  cùng phương và chiều với véc tơ pháp tuyến của ABCD và từ trường do khung gây ra Mômen của ngẫu lực  $\mu$ =  $F_{\perp}$ .d



• Năng lượng tương tác giữa mạch điện và từ trường:

Khi khung quay đi góc d $\alpha$ , ngẫu lực thực hiện công: dA= - $\mu$ d $\alpha$ = - $P_m$ .B. $\sin \alpha$  d $\alpha$ 

Dấu - do góc giảm -> giảm năng lượng

Ngẫu lực từ<sub>0</sub> sinh công đưa góc α về 0:

$$A = \int (-P_m B \sin \alpha) d\alpha = P_m B (1 - \cos \alpha)$$

Công này bằng <sup>a</sup>độ giảm năng lượng của khung trong từ trường:

$$W_m(\alpha)-W_m(0) = P_m.B.(1-\cos\alpha)$$

Có thể viết thành:

$$W_{m}(\alpha)-W_{m}(0) = -P_{m}.B \cos\alpha - (-P_{m}.B \cos0)$$
$$W_{m}(\alpha) = -P_{m}.B \cos\alpha$$

$$W_{\rm m}(\alpha) = -\vec{P}_{\rm m}.\vec{B}$$

5.4. Công của từ lực

F=I.1.B $dA=F.ds=IIBds=Id\Phi_{m}$ Công của từ lực làm mạch từ 1->2

Từ lực tác dụng lên AB:
$$F=I.l.B$$

$$dA=F.ds=IlBds=IBdS=Id\Phi_{m}$$

$$Công của từ lực làm mạch từ 1->2 dA=Id\Phi_{m}$$

$$A = \int_{1}^{2} Id\Phi_{m} = I(\Phi_{m2} - \Phi_{m1})$$
 bằng tích I với độ biến thiên từ thông qua mạch

6. Chuyển động của hạt điện trong từ trường

6.1. Luc Lorentz


$$d\vec{F} = Id\vec{1} \times \vec{B}$$
  $Id\vec{1} \equiv q\vec{v}$ 


Lực Lorentz:  $\vec{F}_L = q\vec{v} \times \vec{B}$ 

Độ lớn lực:

$$F = qv.B.\sin\alpha$$

α - góc giữa véc tơ vận tốc v và véc tơ cảm ứng từ B





### 6.2. Chuyển động của hạt điện trong từ trường

$$\vec{B}(0,0,B)$$

$$\vec{v}(v_x, v_y, v_z)$$

$$\vec{r} = \vec{r}(x, y, z)$$

$$\vec{r} = \vec{r}(x, y, z)$$

$$F_{Ly} = m \frac{y}{dt} = -qBv$$

$$\vec{v} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ v_x & v_y & v_z \\ 0 & 0 & B \end{vmatrix}$$

$$F_{Lz} = m \frac{dv_z}{dt} = 0$$

$$V \acute{o} \vec{i} \vec{v} \perp \vec{B}$$

### Luc Lorentz: $\vec{F}_L = q\vec{v} \times \vec{B}$

$$F_{Lx} = m \frac{dv_x}{dt} = qBv_y$$

$$F_{Ly} = m \frac{dv_y}{dt} = -qBv_x$$

$$F_{Lz} = m \frac{dv_z}{dt} = 0$$

Đặt: 
$$\omega = \frac{dv_x}{dt} = \omega v_y$$

$$\frac{dv_y}{dt} = -\omega v_x$$

$$v_x = v_0 \sin(\omega t + \phi)$$

$$v_{0x} = v_0 \sin\phi, x_0 = -v_0 \cos\phi/\omega$$

$$\begin{aligned} v_x &= v_0 \sin(\omega t + \phi) & v_{0x} &= v_0 \sin\phi, \ x_0 &= -v_0 \cos\phi/\omega \\ v_y &= v_0 \cos(\omega t + \phi) & v_{0y} &= v_0 \cos\phi, \ y_0 &= v_0 \sin\phi/\omega \\ x &= -\frac{v_0}{\omega} \cos(\omega t + \phi) & x^2 + y^2 &= (\frac{v_0}{\omega})^2 &= R^2 \\ y &= \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t + \phi) & \omega &= \frac{v_0}{R} & T &= \frac{2\pi}{\omega} \\ Qui \ \text{dao tròn vuông góc với} \ \vec{B} \end{aligned}$$

## BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

Tác giả: PGS. TS Đỗ Ngọc Uấn

Viện Vật lý kỹ thuật

Trường ĐH Bách khoa Hà nội

# Chương 5 HIỆN TƯỢNG CẢM ÚNG ĐIỆN TỪ

# 1831 Faraday: Từ thông qua mạch thay đổi -> xuất hiện dòng cảm ứng trong mạch


- 1. Các định luật về hiện tượng cảm ứng điện 1.1. Thí nghiệm Faraday:
- từ • Đưa nam châm lại
  - gần hơn hoặc xa hơn đều xuất hiên dòng cảm ứng. • Chiều của dòng 2
  - lần ngược nhau. • Nam châm dừng lại dòng cảm ứng =0.

#### 1.2 Định luật Lenx

Dòng điện cảm ứng phải có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó Quán tính của mạch điện

1.3 Định luật cơ bản của hiện tượng cảm

ứng điện từ: 
$$dt \rightarrow d\Phi_m \rightarrow I_C$$
  
Công của từ lực tác  
dụng lên dòng cảm ứng:  
 $dA=I_C d\Phi_m$  là Công cản



Công để dịch chuyển vòng dây:

$$dA'=-dA=-I_Cd\Phi_m$$

Năng lượng của dòng cảm ứng:  $dW=\epsilon_C I_C.dt$ 

$$-> \epsilon_{C}I_{C}.dt = -I_{C}d\Phi_{m}$$
 
$$\epsilon_{C} = -\frac{d\Phi_{m}}{dt}$$
 
$$\epsilon_{C} = -\frac{d\Phi_{m}}{dt}$$

SĐĐ cảm ứng luôn bằng về gía trị nhưng ngược dấu với tốc độ biến thiên của từ thông gửi qua mạch

Dấu - là mặt toán học của ĐL Lenx

 $\Phi_{\rm m}$ ->0 trong  $\Delta t$  ->  $\Phi_{\rm m}$ =  $\epsilon_{\rm C} \Delta t$ 

Vêbe là từ thông gây ra trong vòng dây dẫn bao quanh nó một SĐĐCƯ 1V khi từ thông đó giảm đều ->0 trong 1 giây

1.3. Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều


$$\Phi_{m} = NBS\cos(\omega t + \alpha)$$

$$\epsilon_{C} = -\frac{d\Phi_{m}}{dt} = NBS\omega\sin(\omega t + \alpha)$$

 $\epsilon_{max} = NBS\omega$   $\epsilon_{C} = \epsilon_{max} \sin(\omega t + \alpha)$  N là số vòng của khung dây

#### 1.4. Dòng Fucô


- Dòng xoáy do từ thông của điện trường xoay chiều
- Tác hại: nóng máy, tiêu tốn năng lượng  $I_F=\epsilon_C/R$  ->Tăng R (lá mỏng)->giảm I
- •Lợi: Nấu KL, Hãm điện kế, lò vi sóng..



#### 2. Hiện tượng tự cảm

2.1. Thí nghiệm

N chỉ phát sáng ở U≥70V



Mạch I: Đèn Đ sáng, tối bình thường khi bật, tắt K

Mạch II: Đóng K đèn Đ sáng từ từ, ngắt K -> N vụt sáng

Giải thích: Bật K, IÎ.

- $\Rightarrow \Phi_{m} \operatorname{qua} L \uparrow$ ,
- => dòng tự cảm trong mạch chống lại việc I↑
- => cuộn L tích năng lượng từ.

Ngắt K,  $I\downarrow$ , =>  $\Phi_{m}$  qua L  $\downarrow$ 

- => Suất điện động tự cảm  $\epsilon_{tc}$  > 70 V xuất hiện trong cuộn dây làm đèn N vụt sáng.
- => dòng tự cảm trong mạch chống lại việc I↓
- => cuộn L giải phóng năng lượng từ.

2.2. Suất điện động tự cảm

Từ thông  $\Phi_m$  do chính cuộn L gây ra gửi qua cuộn dây của L

$$\epsilon_{tC} = -\frac{\dot{d}\Phi_{m}}{dt}$$
 $\Phi_{m} \sim I$ 
 $\Phi_{m} = LI$ 
L hệ số tự cảm

$$\varepsilon_{tC} = -L \frac{dI}{dt}$$

Trong mạch điện đứng yên & không thay đổi hình dạng SĐĐ tự cảm tỷ lệ nhưng trái dấu với tốc độ biến thiên dòng điện trong mạch

Hệ số tự cảm 
$$L = \frac{\Phi_m}{I}$$
  $I=1->L=\Phi_m$ 


Hệ số tự cảm của một mạch là đại lượng VL có giá trị bằng từ thông do chính nó gửi qua diện tích của nó khi cường độ dòng trong mạch bằng

 $\epsilon_{tc}$ -L -> L là số đo mức độ quán tính của mạch điện

$$1H = \frac{1Wb}{1A}$$

Henry là hệ số tự cảm của một mạch điện kín khi có dòng 1A chạy qua thì sinh ra trong chân không một từ thông 1Wb gửi qua diện tích của mạch đó

Hê số tự cảm của một ống dây: n, ℓ,S




$$B = \mu_0 \mu n_0 I = \mu_0 \mu \frac{n}{\ell} I$$

$$\Phi_{\rm m} = {\rm BnS} = \mu_0 \mu \frac{n^2}{\ell} {\rm SI}$$
  $1{\rm H=}10^3 {\rm mH=}10^6 \mu {\rm H}$ 

$$B = \mu_0 \mu n_0 I = \mu_0 \mu \frac{n}{\ell} I \qquad \qquad L = \frac{\Phi_m}{I} = \mu_0 \mu \frac{n^2}{\ell} S$$

$$1H=10^3mH=10^6\mu H$$

3. Hiệu ứng bề mặt: Dòng cao tần chỉ chạy trên bề mặt của dây dẫn




Trong 1/4 chu kì đầu dòng I tăng, từ thông qua dây dẫn tăng -> sinh dòng i<sub>tc</sub> có chiều sao cho từ trường của nó chống lại -> Bề Phật dòng tăng, trong Lõi dòng giảm Trong 1/4 chu kì tiếp I giảm, từ thông qua dây giảm -> sinh dòng it có chiều sao cho từ trường của nó chống lại sự giảm của từ thông dòng mặt giảm mạnh, I lõi giảm yếu hơn


-> Bề mặt dòng giảm mạnh hơn, Lõi giảm chậm hơn

Dòng bề mặt được tăng cường, dòng lõi suy giảm: tần số  $10^5$ Hz chỉ còn dòng mặt (lớp sâu 2mm).

ưng dụng: Tôi bề mặt, ống dẫn sóng, dây nhiều sợi



4. Năng lượng từ trường



$$W_{m} = \int_{0}^{1} Lidi = \frac{1}{2}LI^{2}$$

Mật độ năng lượng từ trường: Xét năng

lượng của ống dây
$$\varpi_{m} = \frac{W_{m}}{V} = \frac{\frac{1}{2}LI^{2}}{V} = \frac{\frac{1}{2}(\mu\mu_{0}\frac{n^{2}S}{\ell})I^{2}}{\ell S} = \frac{1}{2}\mu\mu_{0}\frac{n^{2}}{\ell^{2}}I^{2}$$

$$B = \mu \mu_0 \, \frac{n}{\ell} \, I \qquad \varpi_m = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0 \mu} = \frac{1}{2} \, BH = \frac{1}{2} \mu_0 \mu H^2$$

$$W_{m} = \int_{V} \varpi_{m} dV = \frac{1}{2} \int_{V} BHdV$$

## BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

Tác giả: PGS. TS Đỗ Ngọc Uấn

Viện Vật lý kỹ thuật

Trường ĐH Bách khoa Hà nội


# Chương 6 NHỮNG TÍNH CHẤT TỪ CỦA CÁC CHẤT

Tính chất từ thể hiện qua việc hút các vật liệu Fe Khi nằm trong từ trường ngoài  $\vec{B}_0$  mọi chất đều bị từ hoá và trong chúng có một từ trường phụ riêng hay véc tơ c.U từ  $\vec{B}$ ' => Từ trường tổng hợp trong chất là:

 $\vec{\mathbf{B}} = \vec{\mathbf{B}}_0 + \vec{\mathbf{B}}'$ Thuân từ  $B>B_0$ Sắt từ B>B<sub>0</sub> nhiều

Nghịch từ  $B < B_0$   $\vec{B} \longrightarrow \vec{B}'$   $\vec{B}_0 \uparrow \downarrow \vec{B}'$ 

#### 1. Bản chất của từ tính:



Các điện tử quay quanh hạt nhân giống như một dòng điện tròn và gây ra momen từ QUĨ  $\vec{P}_{mL}$  ĐẠO CỦA ĐIỆN TỬ  $\vec{P}_{mL}$ 

$$\frac{\dot{U}A}{\dot{U}} f = \frac{V}{2\pi r}$$


TÂN SỐ QUAY CỦA 
$$f = \frac{v}{2\pi r}$$
 DÒNG DO  $i = ef = \frac{ev}{2\pi r}$  ĐIỆN TỬ  $i = ef = \frac{ev}{2\pi r}$  MÔMEN ĐỘNG

Mômen từ QUĨ 
$$\vec{P}_{mL} = i\vec{S}_{dt}$$
 MÔMEN ĐỘNG LƯỢNG:  $\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v}$ 

$$P_{mL} = iS_{dt} = \frac{ev}{2\pi r}\pi r^2 = \frac{evr}{2}$$

HỆ SỐ TỪ CƠ: 
$$\frac{\vec{P}_{mL}}{\vec{L}} = -\frac{e}{2m} \qquad \vec{P}_{mL} = -\frac{e}{2m} \vec{L}$$

• Các điện tử có spin với số lượng tử spin  $m_s$  hoặc  $m_s$  các momen spin  $\vec{P}_{mS}$  =  $-\frac{e}{m}\vec{S}$  tạo ra các momen từ spin QUĨ ĐẠO:



MOMEN ĐỘNG LUỘNG  $S = \sqrt{s(s+1)}.\hbar$ 

$$\hbar = \frac{h}{2\pi}$$
 Hằng số Planck

Tổng hợp các momen từ của điện tử thành mômen từ của nguyên tử thứ i

Pami

Véc tơ từ hoá = mômen từ của đơn vị thể tích

$$ec{J} = rac{\displaystyle\sum_{\Delta V} ec{P}_{ami}}{\Delta V}$$

 $\rightarrow$  Véc tơ từ hoá tổng cộng  $\vec{J} = \vec{J}_L + \vec{J}_S$ 

Dẫn đến tính chất từ của các chất

Dưới tác dụng của 
$$\vec{J}=\chi_m\vec{H}$$
  $\vec{J}=\frac{\chi_m}{\mu_0}\vec{B}_0$  từ trường ngoài  $\chi_m$  Độ từ hoá

2. Nghịch từ:  $\chi_{\rm M} < 0$ 


Khi trong từ trường các điện tử có phản ứng như hạt tích điện chuyển động trong từ trường và có thêm phần chuyển động tuế sai

Vận tốc góc Lamor  $\omega_L = \frac{eB_0}{2m_e}$ 

của điện tử chống lại từ trường ngoài (Như ĐL Lenz) dẫn đến tính chất nghịch từ của các chất.

Phần dòng tương ứng dòng cảm ứng của nguyên tử

$$\Delta I = (-eZ)\omega_L \frac{1}{2\pi} = -\frac{e^2 Z B_0}{4\pi m_e}$$



vật liệu

 $\chi_{\rm m} = \frac{\mu_0 J}{B_0}$ 

Momen từ cảm ứng nguyên tử

 $P_{mCU} = \Delta I.S_{dt} = \Delta I.\pi \rho^2 = -\frac{e^2 ZB_0}{4m_e} \rho^2 = -\frac{e^2 ZB_0}{6m_e} < r^2 >$ Độ từ hoá của

 $< x^{2} > = < y^{2} > = < z^{2} > = < r^{2} > / 3$  $\rho^2 = \langle x^2 \rangle + \langle y^2 \rangle = 2 \langle r^2 \rangle / 3$ 

Trong đó J mômen từ một

đơn vị thể tích mẫu.

Nêu momen từ quĩ đạo spin bằng không (Trong trường hợp số điện tử luôn chẵn như tinh thể khí  $\chi_{\rm m} = -\frac{n_0 e^2 Z}{6 m_{\rm e}} < r^2 > \mu_0 < 0$ tro He) thì


Đây là nghịch từ lý tưởng.


#### 3. Thuận từ: Khi đặt trong từ trường ngoài, monen từ của

mạch điện và từ trường tương tác với nhau, năng lượng tương tác bằng:  $W_m = -\vec{P}_m . \vec{B}$ 

Véc tơ từ hoá của nguyên tử 
$$\vec{P}_{ma} = \vec{P}_{mL} + \vec{P}_{mS}; \quad P_{ma} = -m\mu_B; \quad \mu_B = \frac{e}{2m_e}\hbar$$
 
$$B_0 = 0, \text{ do tác động của nhiệt độ các momen từ nguyên tử có định hướng hỗn loạn và tổng của$$

chúng bằng 0.  $B_0 \neq 0$ , các mô men từ nguyên tử tương tác với từ trường ngoài như các mô men từ của các dòng điện, tổng hợp các mô men từ khác không.





Năng lượng tương tác: Trong từ trường các momen từ nguyên tử có 2 mức năng lượng  $\epsilon = \pm \mu_{\rm R}.B$ 

$$\varepsilon = \pm \mu_{\rm B}.B$$

Phân bố của chúng tuân theo hàm phân bố Boltzmann ở nhiệt độ T, Các hạt có momen từ thuận theo từ trường:  $n = n_0 \exp(\mu_B.B/k_BT)$  Trong trường hợp  $(\mu_B.B/k_BT) << 1$ 

$$n \approx n_0 (\mu_B.B/k_BT)$$

$$\chi_{\rm m} = \frac{J}{B} = n_0 \, \mu_{\rm B}^2 / k_{\rm B} T$$
 Hay  $\frac{J}{B} = \frac{C}{T}$ 

Trong đó C là hằng số Curie.

Đây là định luật Curie: Độ từ hoá tỷ lệ nghị với nhiệt độ tuyệt đối.

4. Từ trường tổng hợp trong chất nghịch từ và thuân từ

Phần đóng góp do các mômen quay theo từ trường ngoài:  $cùng chiều với P_m$   $\vec{B}' = \mu_0 \vec{J}$ 

Từ trường tổng hợp 
$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}' = \vec{B}_0 + \mu_0 \vec{J}$$
 
$$\vec{J} = \frac{\chi_m}{H} \vec{B}_0$$
 
$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \chi_m \vec{B}_0$$

$$\vec{B} = (1 + \chi_m)\vec{B}_0 = \mu \vec{B}_0$$
  $(1 + \chi_m) = \mu$ 

$$\vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H}$$
  $\mu$  -Độ từ thẩm tỷ đối

Véc tơ cảm ứng từ tổng hợp trong các vật liệu thuận từ và nghịch từ tỷ lệ với véc tơ cảm ứng từ  $B_0$  trong chân không và bằng  $\mu$  lần  $B_0$ 

thuận từ	$\chi_{\rm m}.10^{6}$	nghịch từ	$-\chi_{\rm m}.10^6$
Nito	0,013	Heli	0,063
oxy	1,9	Nước	9,0
Êbonit	14	Thạch anh	15,1
Nhôm	23	Bismut	176
Dlotin	260		

 $|\chi_m| << 1$  nên đối với các chất thuận từ và nghịch từ  $\mu = 1 + \chi_m \approx 1$ ;


Thuận từ  $\mu > 1$ , Nghịch từ  $\mu < 1$ 


5. Sắt từ

Tính chất sắt từ:  $\chi_m>0$  như thuận từ, Độ từ hoá

lớn (gấp trăm lần thuận từ)

- Từ độ J không tỷ lệ thuận với véc tơ cường độ từ trường H
  - Phụ thuộc cảm ứng từ B vào cường độ từ trường H: Không có đoạn nằm ngang






 $B_S$  Cảm ứng từ bão hoà,  $H_C$  Lực khử từ, từ dư  $B_d$  ,  $\mu_{max}$  là các đại lượng đặc trưng cơ bản

Độ từ thẩm tỷ đối μ phụ
 thuộc vào H phức tạp


$$\mu = \frac{B}{\mu_0 H} = \frac{\mu_0 (H + J)}{\mu_0 H} = 1 + \frac{J}{H} \rightarrow 1$$




Các đặc trưng của sắt từ


Sắt từ cứng	$B_C = \mu_0 H_C$	CƯ từ dư B <sub>d</sub>
 	Trường khử từ	
FeO,Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	$5.10^{-3}$ T	0,6T
Thép 1%C	$4 \div 6.10^{-3} \text{T}$	$0,9 \div 0,7T$
 	i 	

Sắt từ cứng: H<sub>C</sub> lớn






- Từ giảo: Khi có từ trường ngoài tác dụng ->Sắt từ biến dạng:  $\varepsilon_{bd} \sim H$
- ->ứng dụng từ giảo để Phát siêu
- âm công suất lớn: Cho dòng điện
- xoay chiều trên 20000Hz chay
- trong cuộn dây từ hoá sắt từ.
- Biến dang xoay chiều kích đông
- sóng siêu âm.
- Ferrit từ: Cấu tạo từ các oxýt sắt từ Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, MnO...Có tính chất như sắt từ, điện trở suất cao
- ->Tổn hao ít, dùng trong các biến áp cao tần, Lõi ăng ten




#### Miền từ, cơ chế từ hoá



Hình 11.14. Cấu trúc miền từ của sắt từ. Các véctơ từ hoá của các domain (biểu diễn bằng các mũi tên) khép kín nhau, như vậy tổng năng lượng của cả mẫu thấp.

#### Vách miền



Hình 11.16. Cấu trúc vách miền Block; vùng chuyển tiếp trong sắt có độ dày cỡ 300 hằng số mạng.

# BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG


Tác giả: PGS. TS Đỗ Ngọc Uấn

Viện Vật lý kỹ thuật

Trường ĐH Bách khoa Hà nội

# Chương 7 TRƯỜNG ĐIỆN TỪ


#### 1. Luận điểm thứ nhất của MắcXoen (Maxwell)



Điện trường gây ra dòng điện cảm ứng có đường sức khép kín =>Điện trường xoáy.

Luận điểm thứ nhất: Bất kì một từ trường nào biến đổi theo thời gian cũng sinh ra một điện trường xoáy

## 1.2. Phương trình Mắcxoen-Faraday



SĐĐ cảm ứng

$$\varepsilon_{\rm C} = -\frac{d\Phi_{\rm m}}{dt} = -\frac{d}{dt} (\int_{\rm C} \vec{B} d\vec{S})$$

 $\varepsilon_{C} = -\frac{d\Phi_{m}}{dt} = -\frac{d}{dt} (\int_{S} \vec{B} d\vec{S})$ Theo định nghĩa SĐĐ:  $\varepsilon_{C} = \oint_{C} \vec{E} d\vec{I}$  $\oint_{S} \vec{E} d\vec{1} = -\frac{d}{dt} \int_{S} \vec{B} d\vec{S}$ 

Lưu số của véc tơ cường độ điện trường dọc theo một đường cong kín bất kì bằng về giá trị tuyệt đối nhưng trái dấu với tốc độ biến thiên theo thời gian của từ thông qua diện tích giới hạn bởi đường cong đó

Dạng vi phân phương trình Mắcxoen-Faraday

$$\begin{split} \oint_{C} \vec{E} d\vec{l} &= \int_{S} rot \vec{E} d\vec{S} \\ rot \vec{E} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial}{\partial z} \\ E_{x} & E_{y} & E_{z} \end{vmatrix} & \int_{S} rot \vec{E} d\vec{S} &= \int_{S} (-\frac{d\vec{B}}{dt}) d\vec{S} \\ rot \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ rot \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ rot \vec{E} &= \vec{i} (\frac{\partial E_{z}}{\partial y} - \frac{\partial E_{y}}{\partial z}) + \vec{j} (\frac{\partial E_{x}}{\partial z} - \frac{\partial E_{z}}{\partial x}) + \vec{k} (\frac{\partial E_{y}}{\partial x} - \frac{\partial E_{x}}{\partial y}) \end{split}$$

Ý nghĩa: Xác định cường độ điện trường khi biết qui luậtbiến đổi từ trường theo thời gian


### 2. Luận điểm thứ hai của MắcXoen (Maxwell)


### 2.1. Phát biểu luận điểm:


Bất kì một điện trường nào biến thiên theo thời gian cũng sinh ra từ trường


### 2.2. Phương trình Mắc Xoen-Ampe

Dòng điện dịch là dòng điện tương đương với điện trường biến đổi theo thời gian về phương diện sinh ra từ trường dE









Dòng qua tụ C là dòng điện dịch I<sub>d</sub> Dòng qua R là dòng điện dẫn I

Mật độ dòng điện dịch:  $J_d = \frac{I_d}{S} = \frac{1}{S}$ 

$$I = \frac{dq}{dt} \qquad J_d = \frac{1}{S} \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt} (\frac{q}{S}) = \frac{d\sigma}{dt} \qquad D = 0$$

Véc tơ mật độ dòng điện dịch bằng tốc độ biến thiên theo thời gian của véc tơ cảm ứng điện

Xét về phương diện sinh ra từ trường thì bất cứ một điện trường nào biến đổi theo thời gian cũng giống như một dòng điện gọi là dòng điện dịch giong mu mọt đó...

có véc tơ mật độ dòng  $\vec{J}_d = \frac{\partial D}{\partial t}$ D véc tơ cảm ứng điện

Trong điện môi có phân cực nên  $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}_a$ 

$$\vec{J}_{d} = \varepsilon_{0} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{P}_{e}}{\partial t}$$

Phương trình Mắc Xoen-Ampe:  $\vec{J}_{tp} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$   $\vec{J}_{d} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$   $\vec{D} L \text{ về dòng tp (Ampe)}$   $\vec{J}_{d} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$   $\vec{J}_{d} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ 

$$\int_{\mathbf{d}} \mathbf{J}_{\mathbf{d}} = \frac{1}{\partial t} \quad \text{DL vê of } \mathbf{J}_{\mathbf{d}} = \mathbf{J}_{\mathbf{d}} \quad \mathbf{J}_{\mathbf$$

$$I_{tp} = \int_{S} \vec{J}_{tp} d\vec{S} = \int_{S} (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) d\vec{S}$$

PT M-A dạng tích phân 
$$\oint_{C} \vec{H} d\vec{l} = \int_{S} (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) d\vec{S}$$

Lưu số của véc tơ cường độ từ trường dọc theo đường cong kín bất kì bằng cường độ dòng điện toàn phần chạy qua diện tích giới hạn bởi đường cong kín đó

Phương trình M-A dạng vi phân  $rot \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial D}{\partial t}$ 

ý nghĩa: Xác định cường độ từ trường khi biết dòng và qui luật phân bố, biến đổi điện trường theo thời gian

3. Trường điện từ và hệ thống PT Mặc xoen Điện trường và từ trường đồng thời tồn tại trong không gian tạo thành một trường thống nhất gọi là trường điện từ

Năng lượng trường điện từ: mật độ năng lượng

$$\varpi = \varpi_{e} + \varpi_{m} = \frac{1}{2} (\varepsilon_{0} \varepsilon E^{2} + \mu_{0} \mu H^{2}) = \frac{1}{2} (ED + BH)$$

Năng lượng trường điện từ trong thể tích V

$$W = \int_{V} \varpi dV = \frac{1}{2} \int_{V} (\epsilon_0 \epsilon E^2 + \mu_0 \mu H^2) dV$$
$$= \frac{1}{2} \int_{V} (ED + BH) dV$$

$$\oint_{C} \vec{E} d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int_{S} \vec{B} d\vec{S}$$

$$p/t M-A$$

$$\oint_{C} \vec{H} d\vec{l} = \int_{S} (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) d\vec{S}$$

# Đ/L O-G đối với điện trường

$$\oint_{S} \vec{D} d\vec{S} = \sum_{i} q_{i}$$

$$\oint_{S} \vec{B} d\vec{S} = 0$$

## Các p/t liên hệ trường

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon \vec{E}$$

$$\vec{\mathrm{J}}=\sigma\vec{\mathrm{E}}$$

$$rot\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad rot\vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H}$$

$$div\vec{D} = \rho$$

$$div\vec{B} = 0$$

## Điện trường và từ trường

$$\vec{E} = \vec{E}(x, y, z, t)$$

$$\vec{D} = \vec{D}(x, y, z, t)$$

$$\vec{D} = \vec{D}(x, y, z, t)$$

$$\vec{D} = \vec{E}(x, y, z)$$

$$\vec{D} = \vec{D}(x, y, z)$$

$$\vec{D} = \vec{D}(x, y, z)$$

$$\vec{H} = 0 \qquad \vec{B} = 0$$

$$\oint \vec{E} d\vec{l} = 0 \quad rot\vec{E} = 0$$

$$\vec{D} = \vec{E} \vec{E}$$

$$\vec{D} = \vec{E} \vec{E}$$

## Sóng điện từ

$$\begin{split} \vec{E} &= \vec{E}(x,y,z,t) & \vec{H} &= \vec{H}(x,y,z,t) & \rho &= 0 \\ \vec{D} &= \vec{D}(x,y,z,t) & \vec{B} &= \vec{B}(x,y,z,t) & \vec{J} &= 0 \\ rot\vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} & rot\vec{H} &= \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \\ div\vec{D} &= 0 & div\vec{B} &= 0 \\ \vec{D} &= \epsilon_0 \epsilon \vec{E} & \vec{B} &= \mu_0 \mu \vec{H} \end{split}$$

- Dự đoán được tồn tại sóng điện từ
- Xây dựng thuyết điện từ về sóng ánh sáng  $\lambda$ =0,45÷0,75 µm
- Trước thực nghiệm 20 năm

# BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

Tác giả: PGS. TS Đỗ Ngọc Uấn


Viện Vật lý kỹ thuật

Trường ĐH Bách khoa Hà nội

# DAO ĐỘNG & SÓNG ĐIỆN TÙ

(Chương 8, 10)

1. Dao động điện từ điều hoà: Biến đổi tuần hoàn giữa các đại lượng điện và từ



- Mạch không có điện trở thuần, không bị mất mát năng

W<sub>e</sub>+W<sub>m</sub>=const

lượng
$$\frac{1}{2} \frac{q^2}{C} + \frac{1}{2} LI^2 = const$$


$$\frac{q}{C} \frac{dq}{dt} + LI \frac{dI}{dt} = 0$$

$$L\frac{dI}{dt} = 0$$
 Lấy đạo hàm hai vế theo thời gian 
$$\frac{d^2I}{dt^2} + \omega_0^2I = 0$$
  $\omega_0^2$ 

/ Dao động điện từ trong mạch LC là dao động điều

iện từ trong ao động điều 
$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{LC}$$

 $q = q_0 \sin \omega_0 t$ 



## 2. Dao động điện từ tắt dần

Toả nhiệt tại R Biên độ dòng (điện tích) giảm dần -> tắt hản

C L Dao động điện từ tắt dần

Toả nhiệt tại R, mất năng lượng trong dt:
-dW= RI<sup>2</sup>dt 
$$\frac{q}{C} + L \frac{dI}{dt} = -RI$$

$$-d(\frac{1}{2} \frac{q^2}{C} + \frac{1}{2} LI^2) = RI^2 dt \frac{d^2I}{dt^2} + 2\beta \frac{dI}{dt} + \omega_0^2 I = 0$$

$$\frac{q}{C}\frac{dq}{dt} + LI\frac{dI}{dt} = -RI^2 \qquad 2\beta = \frac{R}{L} \qquad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Điều kiện để có dao động  $\omega_0 > \beta$  $I = I_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi)$ 

-
$$I_0$$
 - $I_0e^{-\beta t}$  - $I_0e^{-\beta t}$ 

thơi gian  $\frac{1}{LC} > (\frac{R}{2L})^2 \ R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$  dao động  $\omega_0 > \beta$ 

 $R_0 = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$  • Điện trở tới hạn

## 3. Dao động điện từ cưỡng bức: $\varepsilon = \varepsilon_0 \sin \Omega t$

O Trong thời gian dt mất RI<sup>2</sup>dt,  $= L \qquad d\left(\frac{1}{2}\frac{q^2}{C} + \frac{1}{2}LI^2\right) + RI^2dt = \varepsilon.I.dt$ cung cấp thêm Eldt

$$d(\frac{1}{2}\frac{q^{-}}{C} + \frac{1}{2}LI^{2}) + RI^{2}dt = \varepsilon.I.d^{2}$$

$$dq + I + dI$$

$$dq + RI^{2} + RI^{2}dt = \varepsilon.I.d^{2}$$

$$\frac{q}{C} \frac{dq}{dt} + LI \frac{dI}{dt} + RI^{2} = I\epsilon_{0} \sin \Omega t$$

$$\frac{d^{2}I}{dt^{2}} + 2\beta \frac{dI}{dt} + \omega_{0}^{2}I = \frac{\epsilon_{0}\Omega}{L} \cos \Omega t$$

I=I<sub>td</sub>+I<sub>cb</sub> sau một thời gian I<sub>td</sub> tắt hẳn, chỉ còn I<sub>ch</sub>

$$I = I_{cb} = I_0 \cos(\Omega t + \Phi)$$

$$= \sqrt{R^2 + (\Omega L - \frac{1}{R})^2}$$

mach -> Công hưởng


 $\int R^2 + (\Omega L - \frac{1}{\Omega C})^2$  $Z = \sqrt{R^2 + (\Omega L - \frac{1}{\Omega C})^2} \frac{\text{Tổng trở}}{\text{của mạch } \text{tg}\Phi} = \frac{\Omega L}{\Omega C}$ 

Cộng hưởng 
$$I_0$$
 đạt cực đại 
$$\Omega L = \frac{1}{\Omega C} \rightarrow \Omega_{ch} = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \omega_0$$

$$- Tần số cưỡng bức bằng tần số riêng của$$


 $Z_L = \Omega L$  Cảm kháng  $Z_C = \frac{1}{\Omega C}$  Dung kháng

# / Úng dụng: Hiệu suất cao nhất -> Bù pha



#### Chương 10: Sóng điện từ

1. Sự tạo thành sóng điện từ Thí nghiệm của Héc:



. Sóng điện từ là trường điện từ biến thiên truyền đi trong không gian

## 2. Phương trình Mắc xoen của sóng điện từ

$$\vec{E} = \vec{E}(x,y,z,t) \qquad \vec{H} = \vec{H}(x,y,z,t) \qquad \rho = 0$$

$$\vec{D} = \vec{D}(x,y,z,t) \qquad \vec{B} = \vec{B}(x,y,z,t) \qquad \vec{J} = 0$$

$$rot\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \qquad rot\vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon \vec{E} \quad div\vec{D} = 0$$

$$Phuong trình sóng$$

$$rot\vec{E} = -\mu_0 \mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$$

$$\frac{\partial \vec{H}}{\partial t} = -\frac{1}{rot\vec{E}} \qquad rot\vec{E}$$

$$rot(\frac{\partial \vec{H}}{\partial t}) = \varepsilon_0 \varepsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$-\frac{1}{\mu_0 \mu} \operatorname{rot}(\operatorname{rot}\vec{E}) = \varepsilon_0 \varepsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$rot(rot\vec{E}) + \mu_0 \mu \epsilon_0 \epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

$$-\Delta \vec{E} + \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \qquad \Delta \vec{E} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \mu \epsilon_0 \epsilon}} \quad v = \frac{C}{\sqrt{\mu \epsilon}}$$

$$C = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \approx 3.10^8 \,\text{m/s}$$

$$rot(rot\vec{E}) = \nabla div\vec{E} - \nabla^2 \vec{E} = -\Delta \vec{E}$$

#### 3. Những t/c của sóng điện từ:


- Tồn tại cả trong chất, chân không
- Sóng ngang: E&H vuông góc với v
  - Vận tốc trong môi trường chất

$$=\frac{C}{\sqrt{\mu\epsilon}}$$

 Vận tốc trong chân không

$$C = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \approx 3.10^8 \,\text{m/s}$$

Sóng điện từ đơn sắc: Mặt sóng là các mặt phẳng song song: từ ∞, phương E,H không đổi



Hai véc tơ luôn vuông góc 
$$\vec{E} \perp \vec{H}$$

 $\vec{E}$ ,  $\vec{H}$ ,  $\vec{v}$  theo thứ tự đó hợp thành tam diện thuân 3 mặt vuông

E, H luôn dao động cùng pha và có tỷ lệ


$$\vec{E} = \vec{V} = \sqrt{\varepsilon_0 \epsilon} |\vec{E}| = \sqrt{\mu_0 \mu} |\vec{H}|$$

$$\vec{E} = E_m \cos \omega (t - \frac{x}{v})$$

$$\vec{E} = H_m \cos \omega (t - \frac{x}{v})$$

4. Năng lượng sóng điện

# Sóng điện từ lan truyền:



$$\omega = \varepsilon_0 \varepsilon E^2 = \mu_0 \mu H^2 = \sqrt{\varepsilon_0 \varepsilon} E \sqrt{\mu_0 \mu} H$$

• Năng thông của sóng điện từ


$$\Phi = \boldsymbol{\varpi} v \qquad v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \mu \epsilon_0 \epsilon_0}}$$

$$\Phi = EH$$

 $\vec{\Phi} = \vec{E} \times \vec{H}$ Véc tơ Umôp-Poynting

5. Thang sóng  $\lambda$  10<sup>-12</sup> 10<sup>-10</sup> 10<sup>-8</sup> 10<sup>-6</sup> 10<sup>-4</sup> 10<sup>-2</sup> cm

6. Áp suất sóng điện từ



AS mặt trời có năng thông  $\Phi \sim 10^3 \text{W/m}^2$   $\varpi = \Phi/c = 10^3/(3.\ 10^8)\text{J/m}^3$ 

áp suất AS mặt trời tác dụng lên mặt vật dẫn phản xạ hoàn toàn k=1:

$$p=2. 10^3/(3. 10^8)=0,7.10^{-5} N/m^2$$